#### H中での動的グリーン関数計算方法

2016/12/1 東北大学

吉見 一慶

東京大学物性研究所 特任研究員(PCoMS PI) ソフトウェア高度化推進チーム



- 1. 動的グリーン関数概要
- 2. 日中での計算の流れ
- 3. 具体例:動的スピン感受率の計算
- 4. 関連キーワード一覧 (入力ファイル)

謝辞:東大物性研 加藤岳生准教授 (スピン感受率計算用スクリプトの提供)

### 1. 動的グリーン関数概要

① 励起状態の計算

$$|\Phi'\rangle = \hat{O}|\Phi_0\rangle$$
励起状態 初期状態

② 動的関数の計算

$$I(z) = \langle \Phi' | \left[ \mathcal{H} - z \hat{I} \right]^{-1} | \Phi' \rangle$$

解法 1:連分数展開(Lanczos法)による解法 (HΦ ver.1.2)

ref.) E.Dagotto, Rev. Mod. Phys. 66, 763 (1994)

解法2:シフト型クリロフ理論による解法 (HΦ ver. 2.0)

ref.) S. Yamamoto et al., J. Phys. Soc. Jpn. 77, 114713 (2008)  $_{\gamma}$ 

### 2. 日中での計算の流れ(1)

```
1st. step
```

Lanczos法による初期状態(固有ベクトル)の計算・出力 2nd. step

初期状態入力ファイルの指定 (namelist.def:SpectrumVec)励起状態用ファイルの作成 (namelist.def: %%Excitation)各種パラメータ(計算する周波数)の指定 (modpara.def)

3rd. step

動的グリーン関数の計算

## 2. 日中での計算の流れ (2)

1st. step

Lanczos法による初期状態(固有ベクトル)の計算・出力

固有ベクトルの出力方法 (Expertモードのみ対応)

CalcMod (calcmod.def)ファイルに

"OutputEigenVec 1"を追加して計算。



zvo\_eigenvec\_%%\_rank\_\$\$.dat

%%: 固有値の番号、\$\$: プロセス番号 (MPI)

## 2. 日中での計算の流れ (3)

2nd. step (1) 初期状態入力ファイルの指定 (namelist.def:SpectrumVec)

固有ベクトルの入力方法 (Expertモードのみ対応) namelist.def ファイルに "SpectrumVec zvo\_eigenvec\_%%" を追加。 ref.) zvo\_eigenvec\_%%\_rank\_\$\$.dat %%: 固有値の番号、\$\$: プロセス番号 (MPI)

# 2. 日中での計算の流れ (4)

2nd. step (2)

励起状態用ファイルの作成(namelist.def: %%Excitation)

以下の2種類の励起状態が指定可能

1) シングル励起状態 (キーワード: SingleExcitation)

$$|\Phi'\rangle \equiv \sum_{i,\sigma_1} A_{i\sigma_1} c_{i\sigma_1} (c_{i\sigma_1}^{\dagger}) |\Phi\rangle$$

2) ペア励起状態 (キーワード: PairExcitation)

$$|\Phi'\rangle \equiv \sum_{i,j,\sigma_1,\sigma_2} A_{i\sigma_1j\sigma_2} c_{i\sigma_1} c_{j\sigma_2}^{\dagger} (c_{i\sigma_1}^{\dagger} c_{j\sigma_2}) |\Phi\rangle_{6}$$

# 2. 日中での計算の流れ (5)

1) シングル励起状態 (キーワード:SingleExcitation)

$$|\Phi'\rangle \equiv \sum_{i,\sigma_1} A_{i\sigma_1} c_{i\sigma_1} (c_{i\sigma_1}^{\dagger}) |\Phi\rangle$$

======================================						
====== Single Excitation ======						
0	0	0	1.0	0.0		
0	1	0	1.0	0.0		
1	0	0	1.0	0.0		
•••						

 $\sigma_1$  type Re A<sub>i $\sigma_1$ </sub> Im A<sub>i $\sigma_1$ </sub>

ヘッダ 演算子の総数

ヘッダ (3-5行)

type: 0 消滅演算子

type: 1 生成演算子

(注)混合不可

7

# 2. 日中での計算の流れ (6)

2) ペア励起状態 (キーワード: PairExcitation)

$$|\Phi'\rangle \equiv \sum_{i,j,\sigma_1,\sigma_2} A_{i\sigma_1j\sigma_2} c_{i\sigma_1} c_{j\sigma_2}^{\dagger} (c_{i\sigma_1}^{\dagger} c_{j\sigma_2}) |\Phi\rangle$$

=======================================							
NPair		24					
=======================================							
===== Pair Excitation =====							
=======================================							
0	0	0	0	0	1.0	0.0	
0	1	0	1	0	1.0	0.0	
1	0	1	0	0	1.0	0.0	
• • •							

ヘッダ 演算子の総数

ヘッダ (3-5行)

type=0  $c_{i\sigma_1}c_{j\sigma_2}^{\dagger}$  type=1  $c_{i\sigma_1}^{\dagger}c_{j\sigma_2}$  (注) 混合不可

i  $\sigma_1$  j  $\sigma_2$  type Re  $A_{i\sigma 1j\sigma 2}$  Im  $A_{i\sigma 1j\sigma 2}$ 

## 2. 日中での計算の流れ (7)

2nd. step (3)

各種パラメータ(計算する周波数)の指定 (modpara.def)

ModPara (modpara.def)ファイルに以下を追加

キーワード	型	備考
OmegaMin	double	周波数実部の最小値
OmegaMax	double	周波数実部の最大値
NOmega	int	周波数の分割数
Omegalm	double	周波数虚部の値

収束判定する周波数は(OmegaMax-OmegaMin)/2

### 2. 日中での計算の流れ (8)

3rd. step 動的グリーン関数の計算


CalcMod (calcmod.def)ファイル

消去: "OutputEigenVec 1"

追加: "CalcSpec 1"

を行った後に、Expertモードで計算実行。

出力



zvo\_DynamicalGreen.dat

Re[z] Im[z] Re[l(z)] Im[l(z)] の順に出力

#### 3. 具体例:動的スピン感受率の計算(1)

Heisenberg chain N = 20,  $S_z^{tot} = 0$ 

① 入力ファイル(StdFace.def)作成

sdryモードで実行 HPhi -sdry ./StdFace.def



StdFace.def

### 3. 具体例:動的スピン感受率の計算(2)


② calcmod.def 編集し、計算実行

CalcType 0
CalcModel 1
OutputMode 1
OutputEigenVec 1

OutputEigenVec 1 を追加

calcmod.def

実行 HPhi -e ./namelist.def



初期状態ベクトル出力 zvo\_eigenvec\_0\_rank\_0.dat

### 3. 具体例:動的スピン感受率の計算(3)

#### ③ namelist.defを編集

CalcMod calcmod.def
ModPara modpara.def
LocSpin zlocspn.def
Trans zTrans.def
InterAll zInterAll.def
OneBodyG greenone.def
TwoBodyG greentwo.def
SpectrumVec zvo\_eigenvec\_0
PairExcitation pair.def

SpectrumVec zvo\_eigenvec\_0 PairExcitation pair.def を追加

namelist.def

### 3. 具体例:動的スピン感受率の計算 (4)

④ modpara.defを編集

OmegaMin -20

OmegaMax 0

NOmega 100

Omegalm 0.1

計算する周波数の情報を追加

modpara.defの一部

⑤ calcmod.defを編集

CalcSpec 1

計算モードの変更

### 3. 具体例:動的スピン感受率の計算 (5)

#### ⑥ ペア励起演算子作成

$$\hat{S}(k_i) = \sum_{j} \hat{S}_{j}^{z} e^{ik_i r_j} = \sum_{j} \frac{1}{2} (c_{j\uparrow}^{\dagger} c_{j\uparrow} - c_{j\downarrow}^{\dagger} c_{j\downarrow}) e^{ik_i r_j}$$

#### スクリプトで作成 (以下はpythonスクリプトの一部)

```
for j in range(L):
```

wr = 0.5\*math.cos(2.0\*math.pi\*float(i)\*float(j)/float(L))

wi = 0.5\*math.sin(2.0\*math.pi\*float(i)\*float(j)/float(L))

f.write('%i 0 %i 0 1 %f %f\n' % (j,j,wr,wi))


f.write('%i 1 %i 1 1 %f %f\n' % (j,j,-wr,-wi))

#### Lはサイト数, iは $k=2\pi i/L$ のラベル

### 3. 具体例:動的スピン感受率の計算(6)


⑦ 計算実行

HPhi -e namelist.def



出力 zvo\_DynamicalGreen.dat

各波数に対して-Im[I(z)]を計算した結果



### 3. その他

- ・以下の機能があります。詳細はマニュアルをご覧ください
  - ・再計算機能 (CalcModファイルのCalcSpecを利用)
    - ・入力:三重対角行列の要素、ノルム
      - → 様々な周波数の動的グリーン関数の再計算
    - ・入力: 三重対角行列の要素、ノルム、ベクトル
      - → 連分数展開のカットオフ依存性調査

#### 4. 関連キーワード一覧 (入力ファイル)

- namelist.def
   PairExcitation, SingleExcitation, SpectrumVec
- CalcMod (calcmod.def)
   OutputEigenVec, CalcSpec
- ModPara (modpara.def)
   OmegaMin, OmegaMax, NOmega, Omegalm