# ВМСиС

Лекция 7 Введение в вычислительные сети

#### Причины и история возникновения компьютерных сетей

- 60-е Создание первых мейнфреймов
  - Возникает необходимость перераспределения вычислительной нагрузки
  - Доступ к мэйнфреймам с терминалов удаленных на десятки километров
  - Используются существующие телекоммуникационные сети

#### • 70-е Инициатива по созданию ARPANET

- Необходимо обмениваться информацией между машинами распределенными по всей стране
- Разрабатывается стандарт стека протоколов обеспечивающий обмен данными между различными типами машин и различными операционными системами
- о Появление небольших ЭВМ вызывает потребность в организации ЛВС
- Первые версии стека TCP/IP

#### • 80-е Появление персональных ЭВМ

- Необходимо объединять сотни ЭВМ в локальные сети и обеспечивать доступ к удаленным машинам
- о Стандартизуются протоколы ЛВС Ethernet, Token Ring
- Появляются стандарты протоколов верхнего уровня РОР, SMTP, FTP и т.д.

## История развития компьютерных сетей

- 90-е Зарождение и развитие Internet и WWW
  - ARPANET выходит за рамки военного применения
  - 1992 первый черновик протокола HTTP, появление браузера MOSAIC
  - Активно развивается модемный доступ в сеть
- 00-е Появление Web 2.0
  - Все вычислительные системы получают доступ в общую сеть
  - о Объем передаваемых данных увеличивается в тысячи раз
- 10-е Повсеместное развитие беспроводного доступа
  - Появление стандартов 3G/4G/5G
  - Все современные города покрыты сетью WiFi/4G
  - Интернет вещей

## Сетевая модель ISO OSI


## Open system interconnection basic reference model

• Планировалась и разрабатывалась с конца 70-х с целью стандартизации архитектуры сетевого взаимодействия


• Описывает 7 уровней ВС от физического, до уровня приложения

• Не используется в чистом виде в современном мире

## Уровни модели OSI




## Сетевая модель ТСР/ІР



## Link layer - канальный уровень

- Описывает протоколы определяющие передачу данных внутри локальной сети
- Определяет топологию сети и интерфейсы передачи данных соседним узлам
- Определяет среду передачи данных
  - Медный провод, оптоволокно, радиоволны
- Физические характеристики сигнала
  - Уровни напряжения, тип кодирования, скорость передачи сигнала
- Разъемы и назначения контактов






#### Коллизии

Возникают при попытке двух или более узлов осуществить передачу данных в общей среде передачи

Алгоритмы избежания коллизий:


- Ethernet Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)
- WiFi Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)





## CSMA/CD Этап 2. Линия свободна и оба узла начинают передачу Узел Передаю Сервер Патч-панель Узел 2 Я тоже передаю

#### CSMA/CD

Этап 3. Попадая в одну среду сигналы накладываются друг на друга








#### CSMA/CD

Этап 6. Все узлы поняли, что произошла коллизия и прервали передачу данных







#### CSMA/CA





Этап 1. Все узлы имеющие данные для передачи прослушивают эфир






# Этап 2. Если в эфире не обнаружено несущей, то CSMA/CA передающий узел отправляет ЈАМ пакет Сейчас буду передавать И я тоже

#### CSMA/CA



Этап 3.А. В случае одновременной выдачи JAM двумя или более узлами, ситуация разрешается аналогично CSMA/CD






#### CSMA/CA



Этап 3.Б. Если только один пакет выдал ЈАМ, то все остальные узлы ожидают его пакета с



## Адресация на канальном уровне

В большинстве распространенных протоколов для адресации используются МАС-адреса.

Диапазоны адресов выдаются производителям оборудования диапазонами по  $2^{24}$  адресов


Пример: MAC адрес **bc:5f:f4:45:a3:eb** 

**bc:5f:f4** - ASRock Incorporation

45:a3:eb - Уникальный адрес для оборудования ASRock

## Address resolution protocol - ARP

Для связи протоколов нижнего и верхнего уровней используются так называемые ARP таблицы, или таблицы соответствия логических IP адресов и адресов канального уровня



## Internet / Network layer - сетевой уровень

- Отвечает за связь отдельных сетей друг с другом поэтому Internet
- Присвоение сетевых адресов узлам
- Связь сетевых адресов с физическими
- Маршрутизация сообщений

- IPv4/IPv6
- IPX
- ICMP
- IGMP
- RIP

#### Internet Protocol ver. 4 - IPv4

- Используется для инкапсуляции протоколов транспортного уровня (UDP/TCP)
- Отвечает за маршрутизацию данных в интернете
- Не осуществляет контроль за доставкой и целостностью пакетов

## Формат пакета IPv4

Биты	0-3	4-7	8-15	16-31
0-31	Версия	IHL	Тип обслуж.	Длина пакета
32-63	Идентификатор			Флаги + Смещение сегмента
64-95	TTL		Протокол	Контрольная сумма заголовка
96-127	Адрес отправителя			
128-159	Адрес получателя			
160-191	Параметры			
192	Данные			

## Адресация IPv4

IP-адрес в протоколе IPv4 имеет размер 4 байта и состоит из двух частей

- Адрес сети
- Адрес узла в этой сети

В зависимости от назначения и максимально допустимого количества узлов в сети, их делят на 5 классов:

- Класс А 16 777 216 узлов
- Класс В 65 536 узлов
- Класс С 256 узлов
- Класс D multicast или ограниченный широковещательный адрес
- Класс Е зарезервирован и не используется

#### Адресация IPv4

#### Примеры IP адресов:

- 192.168.22.10
  - Адрес сети: 192.168.22.0, сеть класса С
  - Адрес узла: 10
- 82.179.190.60
  - Адрес сети: 82.0.0.0, Сеть класса А

#### Внеклассовая адресация, использование масок

Разделение сетей по классовому признаку оказалось неэффективным. Был добавлен механизм более тонкого деления диапазонов при помощи масок.

Маска - это последовательность 1 и 0 длиной 32 бита.

#### Маски стандартных классов:

- Класс А: 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0
- Класс В: 11111111.1111111.00000000.00000000 255.255.0.0
- Класс С: 11111111.1111111.11111111.00000000 255.255.255.0

# Расчет адреса сети и адреса узла с помощью маски

IP-адрес129.64.134.510000001. 01000000. 10000110. 00000101Маска255.255.128.011111111. 11111111. 10000000. 00000000

По классовой системе: Сеть 129.64.0.0, узел: 0.0.134.5

Используя маску:

Сеть: 129.64.128.0, узел 0.0.6.5

#### Особые адреса

- 0.0.0.0 шлюз по умолчанию
- 255.255.255.255 широковещательный адрес по сети отправителя
- **АдресСети.ВсеЕдиницы** широковещательный адрес по указанной сети
- 127.х.х.х loopback адрес

#### Диапазоны локальных сетей

- 10.х.х.х подсеть класса А
- 172.16.х.х подсеть класса В
- 192.168.х.х подсеть класса С
- 169.254.x.x link local, подсеть для автоконфигурации устройства


#### Маршрутизация в ІР сетях

Все узлы в Интернет объединяются в одну сеть при помощи Маршрутизаторов (Router)


Для успешной маршрутизации пакета, маршрутизатор должен:

- Знать адрес назначения пакета (соответственно, знать его сеть)
- Иметь прямой доступ к сети назначения или
- Иметь доступ к соседнему маршрутизатору, который может передать пакет в сеть назначения


Узел 1 отправляет команду ping 172.16.20.2




IP определяет, что 172.16.20.2 находится в другой сети, значит нужно отправлять на маршрутизатор




Для отправки на 172.16.10.1 по Ethernet нужно знать его МАС адрес Отправляется запрос в ARP-таблицу




Если в таблице нет этой записи, то отправляется широковещательный запрос ARP



Маршрутизатор сообщает свой МАС адрес интерфейса Eth0




10.2 знает МАС маршрутизатора. Инкапсулирует ICMP в IP, а IP в Eth




Так как у пакета указан аппаратный адрес маршрутизатора, то он его принимает. Пакет передается на уровень Узел 1 Узел 2 **PING 20.10** 172.16.10.2 172.16.20.10 Это мне? Eth1 Eth0 172.16.10.1 172.16.20.1


Происходит проверка IP адреса. Он не соответствует адресу самого маршрутизатора. Следовательно, подлежит пересылке дальше.




Маршрутизатор анализирует поле IP адреса и обнаруживает, что пакет предназначен узлу подключенному к интерфейсу Eth1



Маршрутизатор декрементирует поле TTL. Устанавливает аппаратный адрес получателя соответствующий узлу 2 и отправляет через интерфейс Eth1



Узел 2 принимает пакет. Так как аппаратный и IP адрес соответствуют его собственным принимает и обрабатывает запрос. Ответ отправляется аналогичным образом.



## Таблицы маршрутизации

Таблица маршрутизации - это таблица соответствия сетей назначения и доступных сетевых интерфейсов.

#### Поля таблицы:

- Адрес сети\узла назначения
- Маска сети\узла
- Адрес шлюза, через который необходимо пересылать пакеты
- Метрика "стоимость" пересылки

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
129.13.0.0	255.255.0.0		129.13.0.1	подключен
198.21.17.0	255.255.255.0		198.21.17.6	подключен
213.34.12.0	255.255.255.0	198.21.17.1	198.21.17.6	1
56.0.0.0	255.0.0.0	198.21.17.7	198.21.17.6	1
116.0.0.0	255.0.0.0	198.21.17.7	198.21.17.6	2
116.0.0.0	255.0.0.0	198.21.17.1	198.21.17.6	2
0.0.0.0	0.0.0.0	198.21.17.7	198.21.17.6	\ <del>-</del>
	my -	Router 1		
	198 21 17 6		213 24 12 4	
	198.21.17.6		213.34.12.4 Router 4	
		198.21.17.7	213.34.12.4 Router 4 116.0.0.1	
	198.21.17.6 Router 2 129.13.0.1	198.21.17.7	Router 4	
		198.21.17.7	Router 4	

## Закольцованные маршруты

При некорректно настроенной таблице маршрутизации, пакеты могут попадать безвыходное положение

#### Решение:

- При каждой пересылке через маршрутизатор значение TTL ірдатаграммы уменьшается на 1
- При достижении 0 такой пакет уничтожается

# Transport layer - транспортный уровень

- Обеспечивает контроль передачи и проверку получения данных
- Обнаружение дублирования и потери пакетов

- TCP
- UDP
- SPX

## Application layer

• Определяют вид и представление информации на пользовательском уровне

- HTTP/WWW
- NFS/SMB/Bonjour
- SMTP/IMAP
- XMMP