Отчет о выполнении лабораторной работы 3.4.5 Петля гистерезиса (динамический метод)

Комкин Михаил, группа Б01-303

12 октября 2024 г.

Цель работы: изучение петель гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных полях.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, тороидальные образцы с двумя обмотками.

1 Теория

Помимо диа- и парамагнетиков, которые слабо реагируют на внешнее магнитное поле, в природе существуют вещества, способные сильно намагничиваться даже в небольших полях. Такие вещества относят к классу ферромагнетиков. Это — железо, никель, кобальт, гадолиний и их многочисленные сплавы. Ферромагнитными свойствами обладают некоторые сплавы элементов, которые порознь не являются ферромагнитными (например, сплавы меди и марганца), и ряд неметаллических веществ (ферриты). Ферромагнитные явления сложны и многообразны, и мы ограничимся изложением лишь некоторых основных фактов. Зависимость намагниченности M от напряжённости магнитного поля H у всех ферромагнетиков оказывается нелинейной: магнитная восприимчивость χ не является константой и зависит от H. По абсолютной величине восприимчивость достигает значений $10^3 10^4$. Кроме того, анизотропия кристаллической решётки приводит к тому, что χ может иметь тензорный характер (векторы M и H не сонаправлены). Как и в случае парамагнетиков, атомы ферромагнетика обладают собственным магнитным моментом. Однако даже в отсутствие внешнего магнитного поля атомы ферромагнетика способны образовывать упорядоченные структуры (домены), в которых все магнитные моменты ориентированы практически в одном направлении. Таким образом, каждый отдельный атом испытывает влияние не только внешнего поля, но и поля, созданного коллективом его соседей.

Модель среднего поля В качестве простейшей эмпирической модели, описывающей такую ситуацию, можно рассмотреть следующую модель: предположим, что намагниченность элемента среды пропорциональна некоторому эффективному полю $H_{\text{эфф}}$, складывающемуся из поля H в данной точке, созданного сторонними токами, и среднего «коллективного» поля, пропорционального величине намагниченности M:

$$M = \chi_{\rm nap} H_{\rm s d d}$$

$$H_{\text{add}} = H\beta M$$

где $\chi_{\text{пар}}$ — парамагнитная восприимчивость отдельного атома, β - некоторая безразмерная константа, определяемая из опыта. Модель среднего поля позволяет уточнить закон Кюри.

Определяя магнитную восприимчивость по-прежнему как $\chi = M/H$, найдём из (4.9):

$$\chi = \frac{1}{\chi_{\rm map}^{-1}} \propto \frac{1}{T - \Theta}$$

где параметр $\Theta = \beta \frac{\mathfrak{m} \mu_0 n}{3k_{\mathbb{B}}}$ Соотношение (4.10) называют законом Кюри-Вейсса.

Образование доменов Остановимся кратко на причине, по которой соседним магнитным моментам выгодно объединяться в домены. В первую очередь подчеркнём, что магнитное (диполь-дипольное) взаимодействие между атомами не может привести к упорядочению системы. Чтобы в этом убедиться, достаточно оценить энергию такого взаимодействия: из квантовой механики известно, что магнитный момент атома по порядку величины равен $\mathfrak{m}_{\rm B}=9,3\dot{1}0-24~{\rm Дж/Tr}$ (магнетон Бора), характерное расстояние между атомами $a\sim 2\cdot 10^{-10}~{\rm M}$, тогда характерное межатомное магнитное поле $B\sim \mu_0\frac{\mathfrak{m}_{\rm B}}{a^3}~{\rm sim}1~{\rm Tr}$, и характерная энергия диполь-дипольного взаимодействия $U_{\rm дип}\sim\mathfrak{m}_{\rm B}B\sim 10^{-4}~{\rm sB}$. При такой энергии связи тепловое движение обеспечит полное разупорядочение уже при $T\sim 1{\rm K}$. Единственное взаимодействие, которое способно выстроить в ряд магнитные моменты электронов в атомах при температурах порядка комнатной, — это электростатическое взаимодействие (его энергия на несколько порядков больше магнитной: $e^2/(4\pi\varepsilon_0 a)\sim 1~{\rm sB})$. Как следует из квантовой механики, если магнитные моменты (или спины) электронов соседних атомов сонаправлены, их электростатическое отталкивание становится меньше. Таким образом, магнитным моментам атомов энергетически выгодно ориентироваться в одном направлении. Такое явление получило название обменного взаимодействия.

С другой стороны, магнитное дипольдипольное взаимодействие между доменами препятствует выстраиванию всех магнитных моментов среды в одном направлении. Действительно, энергия такого взаимодействия будет минимальной при антипараллельном расположении магнитных моментов соседних элементов среды. Поэтому при определённом поперечном размере домена оказывается энергетически выгодно иметь соседний домен с противоположно ориентированным моментом (см. рис. 1, слева). Наложение внешнего поля заставляет домены ориентироваться по нему, что приводит к резкому увеличению намагниченности образца, а при достаточно большом поле достигается состояние насыщения, когда все домены ориентируются по полю (см. рис. 1, справа).




Рис. 1: Доменная структура ферромагнетика при слабом (слева) и сильном (справа) внешнем поле

Ферромагнитный гистерезис Если состояние некоторой системы зависит не только от мгновенных значений внешних параметров, но от истории их изменений, говорят, что в системе имеет место гистерезис. Именно такими свойствами обладает магнитный

момент ферромагнитного образца как функция напряжённости поля M(H). В частности, система может оказаться намагниченной, даже когда внешнее поле выключено — этим объясняется существование постоянных магнитов. Рассмотрим данное явление подробнее. Кривая намагничивания. Пусть ферромагнетик находится исходно в ненамагниченном состоянии (M=0). Медленно увеличивая поле H в образце, получим зависимость M(H), которую называют начальной кривой намагничивания. Эту кривую обычно разделяют на пять условных участков (рис. 4.3). Участок 1 — область обратимого намагничивания, где $M=\chi H$. В этой области происходят процессы упругого смещения границ доменов: увеличивается размер тех доменов, магнитный момент которых близок к направлению магнитного поля, и уменьшаются размеры доменов с противоположным направлением магнитного момента.

Участок 2 характеризуется квадратичной зависимостью M от H. В этой области также идёт процесс обратимого смещения границ, но проявляется нелинейный характер зависимости намагниченности от поля. Область максимальной скорости роста намагниченности 3 соответствует необратимым смещениям стенок между доменами («стенок Блоха»): им приходится преодолевать «препятствия» в виде примесей, дислокаций и дефектов кристаллической решётки. Когда стенка наталкивается на такое препятствие, она останавливается и держится, пока поле не достигнет порогового значения, при котором она внезапно срывается. Таким образом, движение доменной стенки приобретает скачкообразный характер («скачки Баркгаузена»). В достаточно сильных полях движение стенок прекращается, и энергетически выгодным становится поворот магнитных моментов тех оставшихся доменов, у которых магнитный момент не совпадает с направлением поля (область 4). И, наконец, при некотором значении поля (участок 5) все магнитные моменты выстраиваются по полю — намагниченность образца достигает насыщения $(M=M_s)$. На практике магнитные свойства ферромагнетиков обычно изучают путём измерения зависимости индукции магнитного поля B от напряжённости магнитного поля H в веществе. Исследование образца обычно начинают с полностью размагниченного состояния (H=0,B=0). Если монотонно увеличивать напряжённость H, то изменение B происходит по рассмотренной выше начальной кривой намагничивания с учётом соотношения (4.1): $B(H) = \mu_0(H + M(H))$ (кривая ОА на рис. 4.4). Наклон кривой намагничивания характеризуется дифференциальной магнитной проницаемостью.

$$\mu_{\rm диф} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}$$

С ростом H величина $\mu_{\text{диф}}$ сначала растёт (этому соответствуют участки 1 и 2 на рис. 4.3), затем (с середины участка 3) начинает резко падать, приближаясь к единице при насыщении.

Явление гистерезиса. Доведём систему до некоторой точки A, лежащей в области насыщения (здесь B_s — индукция насыщения), и начнём уменьшать напряжённость H. Поскольку между доменами есть трение, обратный путь пойдёт не по начальной кривой, а выше неё. При выключения внешних полей, то есть при достижении H=0, в образце сохраняется некоторое собственное намагничивание. Соответствующее значение индукции B_r называют остаточной индукцией. Значение B=0 достигается лишь при некотором отрицательном значении $H=-H_c$. Величина H_c называется коэрцитивным полем. В точке C наступает насыщение для намагничивания в противоположную сторону. Если теперь попробовать вернуться в точку A, вновь наращивая поле, получим некоторый замкнутый цикл (предельную петлю гистерезиса).

Если в точке А насыщение не достигается, то аналогичным образом получится цикл меньшей площади. Отметим, что площадь петли гистерезиса ферромагнетика на плоскости H-B есть энергия, необратимо выделяющаяся в виде тепла в единице объёма вещества




Рис. 2: Петля гистерезиса ферромагнетика

за один цикл:

$$\Delta w = -\oint HdB$$

2 Измерение магнитной индукции

Ферромагнитные материалы часто применяются в трансформаторах, дросселях, машинах переменного тока, то есть в устройствах, где они подвергаются периодическому перемагничиванию, — поэтому изучение магнитных характеристик ферромагнетиков в переменных полях представляет большой практический интерес. Основные характеристики ферромагнетиков — их коэрцитивное поле H_c , магнитная проницаемость μ , рассеиваемая в виде тепла при перемагничивании мощность — зависят от частоты перемагничивающего поля. В данной работе кривые гистерезиса ферромагнитных материалов изучаются в поле частоты $\nu_0 = 50$ Γ ц с помощью электронного осциллографа.

2.1 Размагничивающий фактор

Когда говорят о кривой намагничивания B(H), речь идёт о локальной связи между индукцией и напряжённостью магнитного поля в каждой точке среды. При этом под H имеется в виду не только внешнее магнитное поле, а именно поле внутри данного материала. Поскольку непосредственному изменению внешнее поле подвергается внутри образца, изменяемого сторонними токами (в этом образце), необходимо ввести связь между H и H_0 (внешним, или H_0).

Для этого вводится векторная величина — размагничивающий фактор. В случае его использования напряжённость H определяется через разность между внешним полем H_0 и полем намагниченности M, с учетом размагничивающего фактора $N_{\rm pasm}$. Такое возможно для каждого отдельного элемента среды, имеющего однородную форму и ориентацию по отношению к внешнему полю H_0 . Если рассматривать внешнее поле H_0 через поле




Рис. 3: Петля гистерезиса ферромагнетика

намагниченности M и напряжённость H, связь примет вид:

$$H_{\text{разм}} = H_0 - N_{\text{разм}} M.$$

Для одного типа образца размагничивающий фактор зависит только от его формы и ориентации. С учётом этого можно убедиться, что величина может меняться в пределах от $0 \le N_{\text{разм}} \le 1$.

Для образца с известным $N_{\text{разм}}$, изготовленного из материала с постоянной магнитной восприимчивостью, имеем следующее внешнее поле H_0 , намагниченность M, и напряжённость:

$$H_0=H+NM,\quad M=\chi H,\quad {
m oткудa}$$

$$M = \frac{\chi H_0}{1 + N_{\text{разм}}\chi}.$$

Аналитические выражения для $N_{\rm paзm}$ могут быть получены только для тел простейшей формы. В частности:

- бесконечно длинный цилиндр в продольном поле $N_{\text{разм}} = 0$, то есть нет размагничивающего эффекта;
- цилиндр в поперечном поле $N_{\rm pasm} = 1/2;$
- cфера $N_{\text{разм}} = 1/3;$
- ullet тонкий длинный цилиндр или игла в продольном поле $N_{
 m pasm}=1.$

Для тел с произвольной формой $N_{\rm pasm} \ll 1$, и, таким образом, H или H_0 для длинных тонких игл можно пренебречь.

Измерение в тороидальном образце В лабораторных условиях для исследования зависимости B(H) ферромагнитных материалов обычно используют образцы тороидальной формы. Если на тор нагнать равномерную намагничивающую обмотку (рис. 4.5), то

поле H внутри тора на окружности радиуса R будет пропорционально току I в обмотке, а его величину можно рассчитать по теореме о циркуляции вектора H:

$$H = \frac{IN_0}{2\pi R},\tag{4.16}$$

где N_0 — число витков намагничивающей обмотки. Напряженность магнитного поля в тороидальном образце зависит от R, поэтому намагниченность образца можно считать однородной при $r \ll R$, где r — радиус сечения тора.




Рис. 4: Торроидальный образец с намагниченной обмоткой

3 Измерение магнитной индукции

Магнитную индукцию B удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока Φ в катушке, намотанной на образец. Пусть катушка с N витками плотно охватывает образец сечением S, и индукция B в образце однородна. Изформулы (4.20) имеем:

$$|B| = \frac{1}{SN} \int E dt. \tag{1}$$

Таким образом, для определения *В* нужно проинтегрировать сигнал, наведённый меняющимся магнитным полем в измерительной катушке, намотанной на образец.

Для интегрирования в работе используется интегрирующая RC-цепочка (рис. 2). «Входное» напряжение от источника $U_{\rm BX}(t)$ подаётся на последовательно соединённые резистор R_{in} и конденсатор C_{in} . «Выходное» напряжение $U_{\rm BMX}(t)$ снимается с конденсатора.




Рис. 5: Интегрирующая ячейка

Предположим, что:

1. Сопротивление источника мало по сравнению с R_{in} , 2. Выходное сопротивление осциллографа, равно: $R_{\text{вых}} \gg R_{in}$, 3. Сопротивление R_{in} достаточно велико, так что почти всё падение напряжения приходится на него, а выходное напряжение близко к $U_{\text{вых}}$.

В таком случае ток цепи равен:

$$I = \frac{U_{\text{\tiny BX}} - U_{\text{\tiny BbIX}}}{R_{in}} \approx \frac{U_{\text{\tiny BX}}}{R_{in}},$$

а входное и выходное напряжения связаны соотношением:

$$U_{\text{\tiny BMX}} = \frac{q}{C_{in}} = \frac{1}{C_{in}} \int I dt = \frac{1}{\tau_{in}} \int_0^t U_{\text{\tiny BX}} dt,$$

где $au_{in}=R_{in}C_{in}$ — постоянная времени RC-цепочки. Для индукции поля из (1) получаем:

$$|B| = \frac{1}{SN} \int U_{\text{bx}} dt = \frac{\tau_{in}}{SN} U_{\text{вых}}.$$

4 Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рис. 3. Напряжение сети (220 В, 50 Γ ц) с помощью трансформаторного блока T, состоящего из регулировочного автотрансформатора и разделительного понижающего трансформатора, подаётся на намагничивающую обмотку N_0 исследуемого образца.




Рис. 6: Схема установки для исследования намагничивания образцов

В цепь намагничивающей катушки, на которую подаётся некоторое напряжение U_0 , последовательно включено сопротивление R_0 . Напряжение на R_0 , равное $U_R = R_0 I_0$, где I_0 — ток в намагничивающей обмотке N_0 , подаётся на канал X осциллографа. Связь напряжённости H в образце и тока I_0 рассчитывается по теореме о циркуляции (см. (4.16)).

Действующее значение переменного тока в обмотке N_0 измеряется амперметром А. Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки $N_{\rm u}$ на вход RC-цепочки подаётся напряжение $U_{\rm u}$ ($U_{\rm bx}$), пропорциональное производной dB/dt. С интегрирующей ёмкости $C_{\rm u}$ снимается напряжение $U_{\rm c}$ ($U_{\rm bbx}$), пропорциональное величине B, и подаётся на вход Y осциллографа. Значение индукции поля B рассчитывается по формуле (3). Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т. е. провести калибровку каналов X и Y осциллографа.

5 Выполнение

Измерение петли гистерезиса

- 1. соберем схему представленную на рисунке 6. Подберем ток питания в намагничивающей обмотке, так чтобы на экране ЭО наблюдалась предельная петля гистерезиса.
- 2. Подберем коэффициенты усиления каналов осциллографа так, чтобы предельная петля занимала большую часть экрана. Зарисуем полученную картину. Запишем значения коэффициентов усиления K_x и K_y осциллографа и действующее значение тока I в намагничивающей обмотке.
- 3. По экрану ЭО измеряем полную ширину и высоту предельной петли ($[2X_s]$ и $[2Y_s]$), соответствующие удвоенной амплитуде колебания напряжённости H_s и индукции B_s поля в образце в состоянии насыщения. Также измеряем двойные амплитуды для коэрцитивного поля $[2X_c]$ и остаточной индукции $[2Y_r]$
- 4. Параметры установки $R_{\rm m}=20~{\rm кOm}, C_{\rm m}=20~{\rm mk\Phi}, R_0=0.22~{\rm Om}.$ Параметры образцов:

Материал	N_0	$N_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}$	S^2 , cm ²	$2\pi R$, cm
Феррит	40	400	3,0	25,0
Пермаллой	20	300	0,8	13,3
Крем. железо	25	250	2,0	11,0

Таблица 1: Характеристики катушек

	K_x , мВ	K_y , мВ	$2X_s$	$2Y_s$	$2X_c$	$2Y_r$
Пермаллой	20	50	5.36	3.27	4.81	2.91
Феррит	5	5	5.27	3.91	3.1	2.54
Кремнистое железо	50	20	8.54	6.55	2	4.36

Таблица 2: таблица

Калибровка осциллографа

Не разбирая схемы «закоротим» намагничивающую обмотку N_0 . Измерьте длину наблюдаемой развёртки по оси X при некотором фиксированном токе I, близком к току насыщения петли гистерезиса (осциллограф в режиме X-Y). Проведите измерения для всех значений коэффициента усиления K_x , использовавшихся в работе. Учтите, что амперметр измеряет действующее значение тока, меньшее амплитудного в $\sqrt{2}$ раз.

$$K_X = 2R_0\sqrt{2}I_{adv}/(2x)$$

$$K_Y = 2\sqrt{2}U_{\circ\phi}/(2y)$$

1. Измерьте постоянную времени RC-ячейки $\tau_{\rm H}$. Для этого разберем цепь тороида и подадим на вход ячейки синусоидальное напряжение с обмотки U_0 понижающего трансформатора. Измерьте отношение входного и выходного напряжений $U_{\rm вx}/U_{\rm вых}$ ячейки с помощью осциллографа и/или вольтметра. Рассчитаем постоянную времени по формуле. Частоту сигнала в цепи $\omega_0 = 2\pi\nu_0$ можно также измерить с помощью

K_x	m_x	ε
5	4.8	0.04
20	19.8	0.01
50	49.5	0.01
K_y	m_y	ε
10	9.9	0.01
20	20.8	0.04
50	50.5	0.01

осциллографа. Сравним результат с расчётом непосредственно через $R_{\tt u}$ и $C_{\tt u}$, указанные на установке.

$$U_{\text{bm}} = 5,09B$$

$$U_{\text{bm}} = 0,04B$$

$$\tau = RC = U_{\text{bm}}/(\omega U_{\text{bm}})$$

$$\tau_{\text{teop}} = 0.4c$$

$$\tau_{\text{skcii}} = 0.41 \pm 0.06c$$

$$1/\omega \approx 8 >> \tau$$

$$\varepsilon_{B_s} = \varepsilon_{B_r} = \sqrt{(\varepsilon_{K_y})^2 + (\varepsilon_{2y})^2}$$

$$\varepsilon_{H_s} = \varepsilon_{H_c} = \sqrt{(\varepsilon_{K_x})^2 + (\varepsilon_{2x})^2}$$

	Fe-Ni	Fe-Si	Феррит
H, A/M	15.4	56.81	4.2
В, Тл	0.33	0.4	0.17
H_s , A/M	41 ± 2	186 ± 7	8.2 ± 0.3
B_s , Тл	0.54 ± 0.02	1.32 ± 0.05	0.33 ± 0.01
H_c , A/M	37 ± 1	56 ± 2	6.5 ± 0.3
B_r , Тл	0.48 ± 0.02	0.87 ± 0.03	0.21 ± 0.01
$\mu_{\text{нач}}, \text{Тлм/A}$	$(5.5 \pm 0.5) \cdot 10^4$	$(13.5 \pm 0.6) \cdot 10^4$	$(3.8 \pm 0.2) \cdot 10^4$
$\mu_{ m max},{ m T}$ лм $/{ m A}$	$(1.3 \pm 0.1) \cdot 10^5$	$(10 \pm 1) \cdot 10^5$	$(1.1 \pm 0.1) \cdot 10^5$

Вывод

В данной работе были изучены петли гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных токах.

Были получены предельные петли и начальные кривые намагничивания для образцов из пермаллоя, феррита и кремнистого железа. Были рассчитаны цены деления ЭО для петель в $\frac{A}{M}$ для оси X и в Тл для оси Y, откуда были найдены коэрцитивная сила H_c , индукция насыщения B_s и дифференциальная магнитная проницаемость $\mu_{\text{диф}}$ образцов вблизи нуля.