데이터 입력/수정/삭제하고 트랜잭션 처리하기

1. INSERT 문으로 데이터 입력하기

(1) 단일 로우 입력 INSERT 문

• INSERT 한 문장을 실행하면 1개 ROW 입력

```
INSERT INTO 테이블 (칼럼1, 칼럼2, ...)

VALUES (값1, 값2 ...);
```

- 칼럼과 값은 개수와 데이터 타입이 일치해야 함
- 칼럼 목록 생략 시 테이블의 모든 컬럼에 값 입력
- NOT NULL 속성 컬럼에는 값을 반드시 입력
- 기본 키 컬럼에는 중복 값 입력 불가

1. INSERT 문으로 데이터 입력하기

(2) 다중 로우 입력 INSERT 문

• INSERT 한 문장을 실행해 여러 개의 ROW 입력 INSERT INTO 테이블 (칼럼1, 칼럼2, ...) VALUES [ROW](값1, 값2, …), [ROW](값1, 값2, ...),

1. INSERT 문으로 데이터 입력하기

(3) SELECT 문이 결합된 INSERT 문

• SELECT 문이 반환한 결과 값을 INSERT INSERT INTO 테이블 (칼럼1, 칼럼2, ...)
SELECT ...
FROM ...
WHERE ...;

2. UPDATE 문으로 데이터 수정하기

(1) 단일 테이블 데이터 수정하기

• 테이블에 저장된 데이터 수정

```
UPDATE 테이블
SET 칼럼1 = 값1,
칼럼2 = 값2, ...
WHERE ...
ORDER BY ...
LIMIT ...;
```

- Safe Updates 설정 변경하기
 - MySQL Workbench는 기본으로 WHERE 절이 없는 UPDATE와 DELETE 문을 실행하면 오류가 발생하도록 설정됨
 - Edit → Preferences → SQL Editor → Safe Updates 체크 해제
 - Query → Reconnect to Server

2. UPDATE 문으로 데이터 수정하기

(2) 다중 테이블 데이터 수정하기

2개 이상의 테이블에서 데이터 수정
 UPDATE 테이블1, 테이블2, ...
 SET 칼럼1 = 값1,
 칼럼2 = 값2, ...
 WHERE 조건;

2. UPDATE 문으로 데이터 수정하기

(3) 입력과 수정을 동시에 처리하기

- 신규로 데이터를 입력하면서 동시에 수정하는 방법
- 조건을 확인해 이미 대상 테이블에 값이 있으면 수정, 없으면 입력

```
INSERT INTO 테이블명 (칼럼1, 칼럼2, ...)
VALUES 절(또는 SELECT 문)
ON DUPLICATE KEY UPDATE 칼럼 = 값1, 값2, ...;
```

- ON DUPLICATE KEY UPDATE
 - 기본 키 값 충돌이 발생하는 로우에서는 신규로 값을 입력하지 않고 기존에 저장된 값 변경

3. DELETE 문으로 데이터 삭제하기

(1) 단일 테이블 데이터 삭제하기

- WHERE 절 조건에 맞는 단일 테이블 데이터 삭제
 - WHERE 절이 없으면 데이터 전체 삭제
- ORDER BY 절을 명시하면 해당 순서대로 데이터 삭제
- LIMIT 절로 삭제 데이터 건수 제한

```
DELETE FROM 테이블
WHERE 조건
ORDER BY ...
LIMIT ...;
```

3. DELETE 문으로 데이터 삭제하기

(2) 다중 테이블 데이터 삭제하기

• DELETE와 FROM 사이에 명시한 별칭에 해당하는 테이블 데이터만 삭제 - 첫 번째 형태 DELETE 테이블별칭1, 테이블별칭2, ... FROM 테이블1 테이블별칭1, 테이블2 테이블별칭2, ... WHERE 조건; - 두 번째 형태 DELETE FROM 테이블별칭1, 테이블별칭2, ... USING 테이블1 테이블별칭1, 테이블2 테이블별칭2, ... WHERE 조건;

(1) 트랜잭션 처리



오류 발생 시 거래 차제를 없던 것으로 처리 입금 계좌에 입금이 확인되면 거래 성사

- COMMIT: 데이터 입력, 수정, 삭제한 후 작업을 영구적으로 테이블에 반영
- ROLLBACK : 데이터 입력, 수정, 삭제한 후 작업을 취소

(2) 자동커밋 속성

- 자동커밋: COMMIT 문을 명시적으로 실행 안 해도 입력, 수정, 삭제 데이터가 테이블에 반영됨
- 자동커밋 확인: SELECT @@AUTOCOMMIT;
- 자동커밋 비활성화: SET autocommit = 0;
- 자동커밋 활성화: SET autocommit = 1;
- MySQL WorkBench 설정
 - Edit → Preferences → SQL Execution → New connections use auto commit mode

(3) 자동커밋 비활성화 상태에서 트랜잭션 처리하기

```
-- emp_tranl 삭제
DELETE FROM emp_tran1;
-- emp_tran2 삭제
DELETE FROM emp_tran2;
-- 삭제 반영
COMMIT;
-- 삭제 취소
ROLLBACK;
DELETE FROM emp_tran2;
-- 삭제 취소
ROLLBACK;
```

• COMMIT이나 ROLLBACK 문을 실행하면 해당 트랜잭션은 종료됨

(4) 자동커밋 활성화 상태에서 수동으로 트랜잭션 처리하기

• START TRANSACTION 문 : 트랜잭션 선언, 일시적 자동커밋 비활성화

```
START TRANSACTION;
INSERT 문;
UPDATE 문;
DELETE 문;
...
COMMIT(또는 ROLLBACK);
```

(4) 자동커밋 활성화 상태에서 수동으로 트랜잭션 처리하기

- SAVEPOINT 문 : 트랜잭션 안에서 특정 지점 설정
- ROLLBACK TO SAVEPOINT 식별자: 식별자 부분까지 DML 작업 취소

SAVEPOINT 식별자; INSERT(또는 UPDATE/DELETE) 문 ROLLBACK TO SAVEPOINT 식별자;