# Системно програмиране за Линукс

Средства и механизми за междупроцесна синхронизация.

### Ангел Чолаков



19.05.2021г.



This work is licensed under a Creative Commons "Attribution-ShareAlike 4.0 International" license.





# Съдържание І

- 1 Въведение
- 2 Политики и методи за съгласуване на процеси
- 3 Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране
- 4 Posix ключалки и семафори
- 5 Мъртва хватка предпоставки и стратегии за предотвратяване
- 6 Posix мутекси
- 7 Posix условни променливи
- 8 Posix ключалки за четене и запис
- 9 Posix бариери
- 10 Заключение



# Цел на презентацията

### ■ Да опита да:

- поясни защо се налага синхронизация на задачи и потоци;
- посочи често прилагани способи за реализиране на критични секции;
- разясни какви средства предоставя ОС за междупроцесна синхронизация;
- разкрие как описаните примитиви се категоризират според целевата функция;
- илюстрира практически примери в контекста на Posix Pthread API и Линукс ОС



# Синхронизация на процеси с фокус върху подходи за блокиране и взаимно изключване



# Предпоставки за възникване на междупроцесни състезания

### ■ Примери:

- съревнование за боравене с краен набор физически или логически средства (например: входно-изходни устройства, заемане на изчислителни блокове и др.);
- комуникация посредством споделени сегменти от паметта, при които съществува риск от компрометиране на целостта на данните при множествен достъп;
- отработване на поредица действия в резултат на възникване на конкретно системно събитие и неговото сигнализиране;
- **асинхронно постъпване на нови задания** и нужда от планиране на работния товар (предизвикателства, съотнесени към дисциплините за системно планиране);
- паралелно изпълнение на конкуриращи или коопериращи се процеси или потоци



# Да си припомним възможни сценарии за развитието на множество задачи съобразно политиката за планиране



# Планиране на постъпващите процеси: примери







pic. based on https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduling\_(computing)

# Въведение в междупроцесната синхронизация

### ■ Дефиниция и потребности:

- синхронизацията между заданията е необходима за имплементиране на взаимодействие между група процеси, като процесът на координация бива пряк и косвен;
- основание за съгласуване при сътрудничещи си програми е необходимостта от структуриране на подзадачите в процеса на работа и своевременния обмен на данни, без които синхронът би бил невъзможен;
- предпоставка за координация при съревновавщи се задачи е изискването да се запази интегритетът на споделените данни и да се гарантира ексклузивен достъп до обектите, защитени с критични секции;



Политики и метоли за съгласуване на процеси

# Методика за координация на процеси

### ■ Съгласуването бива:

- пряко, когато се ползват примитиви и механизми за предотвратяване на нежелано блокиране и указване на правилата за взаимодействие и взаимно изключване;
- 2 непряко, когато резултатът от обработката на едно задание е необходимо условие за протичане на последващо без явна взаимовръзка или състезание за достъп до общ ресурс;

### **примери:**

- по т.1 набор от процеси производители и един или повече процеси потребители, свързани с общ краен буфер елементи;
- по т.2 разпаралеляване на алгоритъм на отделни взаимосвързани блокове или конвейерна обработка

Политики и методи за съгласуване на процеси

# Междупроцесна синхронизация: подходи

### ■ Разновидности:

- софтуерни (програмни решения) ползвайки логически конструкции и алгоритми за осигуряване на синхрон посредством програмно изчакване като вече споменатия алгоритьм на Peterson;
- **хардуерни подходи**, при които взаимното изключване или планиране на изпълнението се решава чрез **апаратни блокове**, структури или устройства, подсигуряващи **критична секция**



Политики и метоли за съгласуване на процеси

# Междупроцесна синхронизация: необходими условия

### ■ Прилаганите подходи трябва да гарантират:

- коректно и надеждно изграждане на критична секция и управление на достъпа, ако това е наложително за манипулиране на ограничен логически или физически ресурс;
- възможност за навлизане в критичната секция в обозримо бъдеще време без риск от безкрайно отлагане на очакващо задание;
- безпристрастен механизъм за селектиране на чакащ достъп процес и контролиране на времето, за което той борави с критичния споделен ресурс;
- справедлива политика за планиране на процесите, така че да се предвиди възможност на отложено или изчакващо задание да се изпълни;
- не се допускат други ограничения или предпоставки, които могат да повлияят върху механизмите за взаимно изключване и/или диспечериране

# Роля на операционната система и системното програмно осигуряване

### ■ Отговорности:

- подсигуряване на набор от подходящи примитиви за синхронизация и комуникация, съобразени със спецификите на микроархитектурата;
- коректна реализация на подход за взаимно изключване и справедлива селекция между състезаващите се процеси или потоци;
- осигуряване на приемлива ефикасност при боравенето със способите за синхронизация: както от гледна точка на имлементацията на процедурите по заключване и блокиране, така и по отношение на влиянието върху алгоритмите на ОС за планиране при многоядрени или многопроцесорни системи



# Програмни техники за предпазване от състезания

### ■ На високо ниво се открояват:

- реентрантност блокът операции може да бъде частично изпълнен и прекъснат, рекурсивно извикан повторно или изпълнен паралелно от друг поток без това да повлияе негативно върху коректността на крайния резултат;
- локализиране на променливите всяка нишка разполага със свое локално работно копие thread-local storage;
- неизменими обекти immutable objects не подлежат на промяна след създаване (конструкция);
- взаимно изключване mutual exclusion при множество процеси или потоци, при които се изгражда критична секция, взаимно изчакване и явно арбитриране на четене и запис в паметта;
- атомарни операции над променливи atomic operations изпълняват се без прекъсване и без вмешателство от страна на друг поток, като при многоядрени системи терминът предполага заключване на достъпа до завършване на операцията

Политики и методи за съгласуване на процеси

Какво значение се влага в определенията реентрантна (reentrant), синхронизирана многонишкова (thread-safe) и идемпотентна (idempotent) процедура или последователност?



Политики и метоли за съгласуване на процеси

# Реентрантен, защитен многопоточен и инвариантен

- Определение и смислово разграничение:
  - реентрантен запазва се контекстът и интегритета на изчисленията, ако процедурата бъде прекъсната и извикана повторно в различен контекст или от друг блок за обработка;
  - синхронизиран многонишков реализира критична секция и блокира опит за конкурентен достъп от страна на други потоци, ако един вече е навлязъл в защитения блок;
  - идемпотентен инвариантен по повод на входните аргументи в етапа на изпълнение.



Политики и методи за съгласуване на процеси

# Примери

- Приема се еквивалентно тълкуване на функция и процедура:
  - 1 реентрантна функция int func(int x) {return 2 \* x;}, като още примери може да откриете тук: https://man7.org/linux/man-pages/man7/signal-safety.7.html
  - 2 **thread-safe** функции, при които се прилагат инструменти за блокировка, координация и взаимно изчакване, включително и в аспект работа с паметта;
  - 3 идемпотентна функция релация на тъждественост: f(x) = x.



Политики и методи за съгласуване на процеси

# А как изглежда една нереентрантна процедура? Всичко това изглежда обръкващо...



# Нереентрантна процедура: илюстрация

```
/* non-reentrant and non-thread-safe */
void global_sum(int* x, int y) {
    int res:
    /* x points to a global variable */
    /* no multithreaded locking present */
    res = *x:
    res += v:
    *x = res:
/* reentrant sum */
int reentrant_sum(int a, int b) {
    int res = 0;
    /* all args live on the stack */
    res = a + b:
    return res:
```

# Реентрантен не означава thread-safe или атомарен. Защо?

- Защото се влага различен смисъл и обхват на приложение:
  - реентрантността визира разполагане на входните и изходните аргументи в стека, като така се локализира регионът на взаимодействие, елиминират се обръщения към глобални променливи;
  - реентрантността не е задължително синхронизирана, защото обикновено се обособява блок от обработки, които сами по себе си не е задължително да включват заключване, взаимно изчакване или многопоточна блокировка;
  - реентрантността не е гарантирано атомарна, защото повечето реални операции са изградени от изпълнението на поредица от повече от една процесорни инструкции, която няма отношение към механиката на апаратните прекъсвания и не налага изисквания за това в повечето случаи



Политики и методи за съгласуване на процеси

# Необходими условия за реентрантност

#### ■ Изисквания:

- да не се правят референции към глобални или статични променливи;
- да не се видоизменя автономно изпълнимият код в хора на работа;
- тялото на процедурния блок да не съдържа обръщения към други нереентрантни функции



# Реентрантни функции: приложение

### ■ Ползват се при:

- разработка на модули в състава на операционната система: платформени и устройствени драйвери, като
  добра практика при програмиране на обработка на прекъсвания (interrupt handlers) или
  предотвратяване на нежелани последствия при наличие на прекъсване и приоритетното му обслужване
  от друг подпроцес;
- в системното програмиране за минимизиране на нежелани спонтанни изменения на стойността или съдържанието на общореферирани променливи - пример с обработка на възникнал сигнал (signal handler);
- в контекста на ОС понятието реентрантност се надгражда и разграничава от понятието атомарност и податливост на прекъсване от диспечера, което добавя ново ниво на осмисляне и техника на програмиране

□Политики и методи за съгласуване на процеси

Реалното многообразие от процеси и развитието им ограничава използването на пасивни техники. Създаването на реентратни процедури невинаги е възможно и оправдано на високо ниво. Необходимо е да се запознаем с примерни методи и средства за междупроцесна координация.



Политики и метоли за съгласуване на процеси


# Разновидности примитиви за синхронизация на процеси

### Категоризация:

- апаратни и/или софтуерни прекъсвания с пряко влияние върху избора на активно задание и времето му за изпълнение от процесора;
- ключалки обекти, опериращи най-често върху файлови дескриптори и ползвани за координиране достъпа до споделени файлови обекти, като се разделят на общи (за четене) и ексклузивни (когато притежаващият процес извършва и модификация върху данните);
- семафори обекти, ползвани за подсигуряване на взаимно изключване на два или повече процеса, като се делят на двоични и броячни;
- мутекси и условни променливи обезпечават блокиране на потоци по отношение на изпълнявана обработка или боравене със системни ресурси до удовлетворяване на определено условие и съпътстващото сигнализиране

# Нива на синхронизация: диаграма

Нива и средства за междупроцесна синхронизация





pic. based on https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronization\_(computer\_science)

# Взаимно изключване с хардуерни способи

### ■ Открояват се решения с:

- употреба, обработка и контрол върху прекъсванията тук блокирането би могло да се осъществи чрез временна забрана за обслужване на прекъсвания и превключване на контекста (cli и sti инструкции при Intel x86);
- машинни команди за атомарно изпълнение (от вида на TS atomic test and set), при които критичната секция се реализира чрез атомарно (непрекъсваемо) установяване на променлива или аналогична операция чрез регистрови структури на процесора, (например: cmpxchg: compare and exchange or TS: test and swap)



# Координация с манипулиране на прекъсванията


### Набор от архитектурно специфични функции на най-ниско ниво:

```
/* Pseudocode examples */
/* Prevents preemption */
void lock() {
    /* A special function, which calls
    processor-specific instructions */
    interrupts_disable();
}

/* Reenables preemption */
void unlock() {
    interrupts_enable();
}
```



## Атомарно взаимно изключване: диаграма







Политики и методи за съгласуване на процеси

# Синхронизация чрез апаратни прекъсвания: недостатъци

#### Най-съществените са:

- необходимост от превключване на контекста и извършване на привилегирована операция от името на операционната система, което внася допълнителна латентност;
- риск от монополизиране на процесора, когато злоупотребяваща програма реши да забрани за дълъг период детекцията и обслужването на прекъсвания - резултатът е неработоспособна система;
- обръкваща приложимост на подхода върху многоядрени или многопроцесорни системи, при които последователността, определяща критичната секция, би могла да се изпълни едновременно върху различни ядра;




Системно програмиране за Линукс

Политики и методи за съгласуване на процеси

Добре, а какви програмни примитиви на високо ниво се използват?



# Класификация на примитиви за синхронизация





pic. based on https://man7.org/conf/lca2013/IPC\_Overview-LCA-2013-printable.pdf

Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

### Част I - Синхронизация на процеси посредством условно заключване със средства от високо ниво



Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

## Условно активно заключване: наивен подход

- Техника с централизиран флаг и активно чакане (busy waiting):
  - примерно решение е показано във вече описания алгоритъм на Peterson;
  - разчита се на **споделен Булев флаг** и **специализирани инструкции за атомарно** прочитане, условно записване и проверка на стойността на флага (пример: **ldrex** и **strex** инструкции при ARM);
  - критичната секция се изгражда на база на устнавовяване на стойността на общия флаг;
  - при отчитане на вече инициализирана променлива конкуриращ се поток се блокира,
     изпълнявайки периодична проверка на управляващата стойност и изчакване в празен цикъл



Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

# Условно активно заключване: подобрение

#### Би могло да включва:

- вместо безсмислено заемане на процесора при изчакване се приема техника на обръщение към диспечера чрез системно извикване (yield);
- yield поставя извикващия поток в опашка от чакащи процеси;
- Линукс предприема хибриден подход, съчатаващ първоначален цикъл на busy waiting и последващо отнемане на процесора или блокиране посредством futex (fast userspace mutex);
- множество синхронизационни конструкции от високо ниво са имплементирани с помощта на futex операции като mutex, condition variables и barriers;



# Активно заключване: обобщение

### ■ Особености:

- изисква референция към споделена променлива или регион памет (при множество процеси);
- налага ползване на специализирани процесорни инструкции, включително барирери на паметта (memory barriers);
- поради евентуално превключване на контекста би могло да се окаже неефикасно при множество съревноваващи се процеси или потоци;
- необходимо е не само атомарно четене и запис, но и манипулиране на опашките на системния диспечер;
- подходът със забраняване на обслужването на прекъсванията се предпочита при компактни критични секции с кратко планирано време за изпълнение и малко на брой конкурентни процеси;
- съвременните ОС като Линукс предоставят хибриден подход на условно заключване, подобен на описания, за да се подобри системната производителност

Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране


Системно	програмиране за	Линукс

Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

## Условно заключване и блокиране: програмни примитиви - футекси, ключалки и семафори



#### Управление на достъпа до критична секция: диаграма





pic. based on https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronization\_(computer\_science)

Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

## Взаимно изключване чрез futex

#### Дефиниция и постановка:

- фундаментална логическа абстракция за имплементиране на различни видове синхронизационни примитиви;
- позволява голяма част от операциите по взаимно арбитриране да се развият в потребителски режим с частичен помощен арбитраж от ядрото;
- ползва споделен регион виртуална памет между процесите и всяка инстанция се представя обикновено чрез 32-битово цяло число;
- всеки процес изобразява споделения футекс обект с уникален виртуален адрес в своето адресно пространство, но футексът реферира една и съща физическа локация;
- futex системно извикване и обръщение към ядрото се прави само когато процес ще се блокира за по-дълъг период от време, тогава ядрото на ОС е отговорно за по-нататъшната нотификация

Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

## Futex: механизъм на реализация

#### ■ Механика и приложение:

- състоянието на обекта ключалка се изобразява с атомарно установяван и проверяван флаг или числена стойност;
- всеки процес или поток би могъл да измени съдържанието на споделения флаг, ползвайки специализирани неделими инструкции от рода на посочените test and set варианти;
- тези инструкции се развиват в потребителски режим и ядрото на ОС не поддържа метаданни за описание на състоянието на ключалката;
- когато втори процес желае да модифицира вече измемен футекс обект, той предава прочетената стойност на обекта и желаната такава с помощта на системно извикване към ядрото, след което бива блокиран;
- само в описаната ситуация на блокиране ядрото поддържа вътрешни записи, отразяващи съдържанието на футекс обекта, за да управлява привеждането на процес в блокирано състояние или в състояние на готовност;
- процес, освобождаващ обекта ключалка, трябва да възвърне оригиналната целочислена стойност, отразена от футекса - тогава ядрото взема предвид това и събужда чакащ процес

## Повече информация за futex бихте могли да откриете тук: https://man7.org/linux/man-pages/man2/futex.2.html



Класификация на програмни примитиви за взамино изключване и условно блокиране

#### Posix ключалки

#### Дефиниция:

- логически обект, подсигуряващ взаимно изключване на конкуриращи се процеси и организиране на критична секция;
- само един процес или поток може да заяви свободна ключалка, като след като това стане, останалите желаещи достъп, ще преминат в режим на активно очакване (spinning);
- недостатък е, че блокираните потоци изпълняват активно чакане (busy looping), което лимитира обхвата на приложение;
- препоръчва се заместването на spinlock обекти с мутекси що се касае до изграждане на критична секция;



## Posix Pthread ключалки: приложна секция

#### ■ Полезни API функции:

- int pthread\_spin\_init ( pthread\_spinlock\_t \*lock, int pshared) инициализация на обект клочалка;
- int pthread\_spin\_lock ( pthread\_spinlock\_t \*lock) блокиращо изчакване на придобиване на ключалка за навлизане в критична секция;
- int pthread\_spin\_trylock ( pthread\_spinlock\_t \*lock) неблокиращ аналог на горната функция;
- int pthread\_spin\_unlock ( pthread\_spinlock\_t \*lock ) освобождаване на ключалка и позволяване на диспечера да пропусне друг очакващ процес;



# Posix Pthread spin\_locks: разглеждане на пример: https://man7.org/tlpi/code/online/dist/threads/thread\_incr\_spinlock.c.html



## Критична секция чрез семафори

#### ■ Дефиниция:

- въведени от Edsger Wybe Dijkstra за пръв път през 60-те години на 20-ти век;
- представляват променливи с две позволени операции: Р и V;
- различават се двоични семафори (приемащи стойност 0 и 1) и броячни такива (приемащи неотрицателни целочислени стойности);
- броячните семафори биха могли да служат за контролирано управление на достъпа на множество процеси до краен набор системни ресурси



## Семафорни операции

#### Пояснение:

- P() атомарна операция, при която се изчаква семафорът да приеме положителна ненулева стойност и след това го декрементира с 1;
- V() неделима операция, при която стойността на семафора се инкрементира с 1, след което се разрешава блокирана P() функция



#### Posix ключалки и семафори

## Семафори: механизъм на имплементация

#### ■ Реализацията на P() се базира върху:


- атомарни инструкции за модифициране стойността на семафорната променлива;
- ако стойността е 0, то се прави запис на извикващия процес в привързана опашка и процесът се блокира;
- ако стойността не е 0, тя се декрементира и извикващият процес бива допуснат в защитената секция;

#### ■ Реализацията на V() се гради върху:

- атомарни инструкции за изменение стойността на семафорната променлива;
- ако привързаната опашка от блокирани процеси не е празна, се изважда процес и се привежда в състояние на готовност;
- инкрементира се стойността на променливата



## Диаграма на взаимодействието чрез семафори





pic. based on https://en.wikipedia.org/wiki/Semaphore\_(programming)

## Posix Pthread семафори: приложна секция

#### Полезни АРІ функции:

- int sem\_init(sem\_t \*sem, int pshared, unsigned int value) инициализация на семафорен обект;
- sem\_t \*sem\_open(const char \*name, int oflag) заявка за достъп до семафорен обект;
- int sem\_close(sem\_t \*sem) осбовождаване референция към активен семафор;
- int sem\_post(sem\_t \*sem) отключване на семафор и сигнал за разблокиране на чакащ процес;
- int sem\_wait(sem\_t \*sem) блокиращо изчакване семафор да бъде отключен;
- int sem\_trywait(sem\_t \*sem) неблокиращ аналог на горната функция;
- int sem\_timedwait(sem\_t \* restrict sem, const struct timespec \* restrict abs\_timeout) блокиращо изчакване с времеви лимит;



#### Posix Pthread semaphores: разглеждане на пример:

https://man7.org/tlpi/code/online/dist/psem/psem\_create.c.html




Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

## Условна критична секция: потенциални проблеми

- Съществува риск от:
  - възникване на мъртва хватка с безкрайно отлагане на процеси или потоци;
  - инверсия на приоритетите когато високоприоритетна задача бива отложена поради факта, че нископриоритетна е преминала в състояние на изпълнение и е навлязла в критична секция. По този начин се е отложила активацията на високоприоритетната задача, която се блокира пред същата критична секция. Така високоприоритетната не би могла да завърши в рамките на очаквания времеви интервал, в резултат на което тя пропада и може да доведе до срив на системата.



## Илюстрация на взаимно блокиране





pic. based on https://en.wikipedia.org/wiki/Deadlock

Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

## Предпоставки за възникване на мъртва хватка

#### ■ Посочват се:

- некоректно взаимно изключване на процеси споделеният ресурс може да се ползва ексклузивно само от един потребител в даден момент;
- блокиране в рамките на критичната секция процес, навлязъл в критична секция и блокиращ други, навлиза в състояние на изчакване освобождаването на друг системен ресурс;
- липса на надзор при разпределението на средствата процес, заел обект, може да го освободи само доброволно;
- кръгово блокиращо очакване верига от процеси, при която всеки очаква освобождаването на обект, зает от предходния



(	Системно	програм	иране:	за Лин	укс

∟ Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

## Съществува ли удачен алгоритмичен подход за детекция на мъртва хватка?



Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

## Граф на разпределение на ресурсите

- Моделиране на системата и постановка:
  - **в** крайно множество от ресурси, представено чрез вектор:  $< R_i >$ ;
  - **в** краен набор от процеси ползватели, представено чрез вектор:  $< P_i >$ ;
  - $\blacksquare$  съществуват:  $N_i$  инстанции от всеки ресурс:  $R_i$ ;
  - lacktriangled всеки поток инструкции употребява ресурса чрез следната последователност: **заявка** > **ползване** 
    - -> освобождаване



## Граф на разпределение на ресурсите: продължение

- Построява се граф посредством:
  - вете посочени множества на ресурсите  $R_i$  и процесите  $P_i$ ;
- Открояват се два вида насочени ребра:
  - **■** на **заявяване**:  $T_i > R_j$ ;
  - lacksquare на присвояване:  $R_j > T_i$



#### Илюстрация на примерни граф структури







pic. based on https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs162/fa19/static/lectures/11.pdf

#### Алгоритъм за откриване на мъртва хватка

- Базира се върху:
  - структури от данни, чрез които се строи динамичен граф на заетостта на ресурсите
- Подсигуряване на следните зависимости:
  - две възможни състояние на ресурсите: разпределени или налични;
  - никой процес не може да заяви повече от наличните ресурси или повече от тотално заявените



## "Алгоритъм на Банкера"

- Разработен от Edsger Dijkstra и разчитащ на:
  - **вектор на процесите**:  $\langle P_n \rangle$ ;
  - **■** вектор на наличните ресурси:  $< R_m >$ ;
  - $\blacksquare$  матрица на допустимите максимални заявки за всеки процес:  $Q_{nm}$ ;
  - $\blacksquare$  матрица на разпределените ресурси за всеки процес:  $P_{nm}$
- Повече информация:
  - https://en.wikipedia.org/wiki/Banker%27s\_algorithm



Системно програмиране за Линукс

∟ Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

## Deadlock на процеси все пак се случва в реалността. Има ли и други подходи?



Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

## Стратегии за предотвратяване на мъртва хватка

#### Направления:

- програмни подходи за предотвратяване при фазите на проектиране и разработка;
- **стратегия на избягване** с повлияване върху разпределението на ресурсите (опционално без необходимост от блокиране);
- въвеждане на системни механизми за детекция и възстановяване на работоспособно състояние (watchdog daemon)



∟ Мъртва хватка - предпоставки и стратегии за предотвратяване

#### Част II - Синхронизация на потоци със средства от високо ниво




## Posix Pthread мутекси

#### ■ Определение:

- аналог на семафорни примитиви, ползвани за координация на конкуриращи се потоци;
- блокирането и изчакването се осъществяват на ниво потоци от инструкции в контекста на един процес



## Визуално представяне на взаимодействие чрез мутекси





pic. based on https://en.wikipedia.org/wiki/Lock\_(computer\_science)

## Смислово разграничаване между семафор и мутекс

#### ■ Характеристики на семафорите:

- споделени обекти: множество процеси или потоци могат да ползват референция към един семафор и да изменят стойността;
- с по-широка област на приложение: позволяват както имплементиране на критична секция и взаимно блокиране, така и ефикасно управление на разпределение на достъпа до ограничен набор ресурси единици;
- генерализиран примитив с възможност за реализация и на форма на междупроцесна комуникация: броячните семафори намират приложение и като примитив за сигнализиране за настъпило събитие;

#### ■ Характеристики на мутексите:

- ексклузивно достъпвани обекти: с асоциирана принадлежност и строго определена последователност на употреба;
- с конкретна ограничена област на приложение: служат за взаимно блокиране на конкуриращи се потоци;
  - с по-неефикасно бързодействие при употреба: входът и изходът от критичната секция (блокирането и активацията на потоците) са изцяло под контрола на системния диспечер на ОС

## Posix Pthread мутекси: приложна секция

#### Полезни АРІ функции:

- pthread\_mutex\_t mutex = PTHREAD\_MUTEX\_INITIALIZER;;
- int pthread\_mutex\_init (pthread\_mutex\_t \* restrict mutex, const pthread\_mutexattr\_t \* restrict attr) инициализация на мутекс;
- int pthread\_mutex\_destroy(pthread\_mutex\_t \*mutex) освобождаване на заделен мутекс;
- int pthread\_mutex\_lock(pthread\_mutex\_t \*mutex) блокиращо изчакване мутекс да бъде освободен;
- int pthread\_mutex\_trylock (pthread\_mutex\_t \*mutex) неблокиращ аналог на горната функция;
- int pthread\_mutex\_unlock(pthread\_mutex\_t \*mutex) отключване на мутекс обект и сигнализиране за разблокиране на очакващ поток



# Posix Pthread мутекси: разглеждане на пример: https://man7.org/tlpi/code/online/dist/threads/thread\_multijoin.c.html


## Условни променливи


#### ■ Дефиниция и предназначение:

- подсигуряват синхронизиране на потоци, но на база стойност на споделена конструкция, а не чрез манипулиране на достъпа до нея;
- **п** служат не само за взаимно блокиране, но и за форма на междупоточна комуникация;
- нотификацията за обновяване на целевата стойност, блокирането и разблокирането на конкуриращите се нишки е поверено на ОС;
- условните променливи са имплементирани посредством футекси и елиминират необходимостта от polling (активно периодично проверяване на стойност на общ обект данни)



## Онагледяване на взаимодействие с условни променливи





## Posix Pthread условни променливи: приложна секция

#### ■ Полезни API функции:

- pthread\_cond\_t cond = PTHREAD\_COND\_INITIALIZER
- int pthread\_cond\_init (pthread\_cond\_t \* restrict cond, const pthread\_condattr\_t \* restrict attr ) инициализиране на условна променлива;
- int pthread\_cond\_signal (pthread\_cond\_t \*cond) сигнализиране и разблокиране на само един от изчакващи потоци, когато условната променлива е достигнала желана стойност;
- int pthread\_cond\_broadcast(pthread\_cond\_t \*cond) сигнализиране и разблокиране на всички изчакващи потоци, когато условната променлива е достигнала желана стойност;
- int pthread\_cond\_wait(pthread\_cond\_t \* restrict cond, pthread\_mutex\_t \* restrict mutex) изчакване и блокиране на поток докато условната променлива не приеме зададена стойност;
- int pthread\_cond\_destroy (pthread\_cond\_t \*cond) освобождаване на обект условна променлива



## Posix Pthread условни променливи: пояснение

- Препоръчителна програмна последователност:
  - всеки конкурентен поток изпълнява първоначално mutex\_lock, последван от cond\_wait;
  - ако условната проверка върне лъжа, тогава потокът се блокира пред условната променлива и се излиза от критичната секция с mutex\_unlock;
  - при промяна на условната променлива от друга нишка и извършена сигнализация, чакащ поток се избира и събужда, като взаимоизключващата блокировка се подновява



## Posix Pthread условни променливи: разглеждане на пример: https:

//man7.org/tlpi/code/online/dist/threads/prod\_condvar.c.html



#### Posix Pthread ключалки за четене и запис

#### ■ Дефиниция:

- различават се от класическите обекти активни ключалки и служат за логическо разделяне на потоците на "читатели" и "писатели":
- допускат едновременното развитие на множество нишки, достъпващи споделени обекти в паметта само за четене или само на един процес, които желае да нанесе промяна на споделенето съдържание;
- аналогични са на броячни семафори по отношение на читателите;
- аналогични са на двоични семафори що се отнася до потоците писатели;



## Posix Pthread ключалки за четене и запис: приложна секция

#### Полезни API функции:

- pthread\_rwlock\_t rwlock = PTHREAD\_RWLOCK\_INITIALIZER
- int pthread\_rwlock\_init (pthread\_rwlock\_t \* restrict rwlock, const pthread\_rwlockattr\_t \* restrict attr ) инициализация на обект ключалка;
- int pthread\_rwlock\_destroy (pthread\_rwlock\_t \*rwlock) освобожданате на ключалката;
- int pthread\_rwlock\_rdlock(pthread\_rwlock\_t \*rwlock) блокиращ опит за активиране достъп само за четене посредством ключалката;
- int pthread\_rwlock\_tryrdlock (pthread\_rwlock\_t \*rwlock) аналог на горната функция, но без блокиране при неуспех за "отключване" на ключалката;
- int pthread\_rwlock\_wrlock(pthread\_rwlock\_t \*rwlock) блокиращ опит за получаване достъп за запис чрез ключалката;
- int pthread\_rwlock\_trywrlock (pthread\_rwlock\_t \*rwlock) аналог на горната функция, но без блокиране при неуспех за "отключване" на ключалката;
- int pthread\_rwlock\_unlock(pthread\_rwlock\_t \*rwlock) функция за "отключване" на ангажира<mark>н о</mark>бек ключалка

Posix Pthread ключалки за четене и запис: разглеждане на пример: https://man7.org/tlpi/code/online/dist/threads/thread\_incr\_rwlock.c.html




## Posix Pthread бариери

#### ■ Дефиниция и предназначение:

- обекти, които подсигуряват взаимно блокиране на конкретен набор потоци докато всеки от един от тях не заяви желание да продължи изпълнението след региона, маркиран от бариерата;
- след като така описаното граничното условие е удовлетворено и всички нишки са достигнали точката на бариерата - диспечерът на ОС разрешава по-нататъшното паралелно изпълнение на тези потоци, като редът на активация е недетерминиран



#### Диаграма на механизъм с бариерна синхронизация





pic. based on https://en.wikipedia.org/wiki/Barrier\_(computer\_science)

### Posix Pthread бариери: приложна секция

#### Полезни АРІ функции:

- int pthread\_barrier\_init ( pthread\_barrier\_t \* restrict barrier , const pthread\_barrierattr\_t \* restrict attr , unsigned count) инициализация на обект бариера;
- int pthread\_barrier\_destroy ( pthread\_barrier\_t \* barrier ) освобождаване на референция към създадена барирера;
- int pthread\_barrier\_wait ( pthread\_barrier\_t \* barrier ) изчакване и сигнализация на заявка за навлизане в критична секция, маркирана от бариерата



#### Posix Pthread бариери: разглеждане на пример:

https://man7.org/tlpi/code/online/dist/threads/pthread\_barrier\_demo.c.html



## В следващата лекция предстои да обсъдим и механизми за междупроцесна комуникация



#### Бележки по материалите и изложението

- материалът е изготвен с образователна цел;
- съставителите не носят отговорност относно употребата и евентуални последствия;
- съставителите се стремят да използват публично достъпни източници на информация и разчитат на достоверността и статута на прилаганите или реферирани материали;
- текстът може да съдържа наименования на корпорации, продукти и/или графични изображения (изобразяващи продукти), които може да са търговска марка или предмет на авторско право - ексклузивна собственост на съотнесените лица;
- референциите могат да бъдат обект на други лицензи и лицензни ограничения;
- съставителите не претендират за пълнота, определено ниво на качество и конкретна пригодност на изложението;
- съставителите не носят отговорност и за допуснати фактологически или други неточности;
- свободни сте да създавате и разпространявате копия съгласно посочения лиценз;



## Референции към полезни източници на информация

- https://en.wikipedia.org/wiki/Reentrancy\_(computing)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronization\_(computer\_science)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Thread\_safety
- https://lwn.net/Articles/823513/
- $\blacksquare \ \, \texttt{https://opensource.com/article/19/4/interprocess-communication-linux-storage} \\$
- https:
  - $// tldp.org/pub/Linux/docs/ldp-archived/linuxfocus/English/Archives/lf-2003\_01-0281.pdf$
- https://man7.org/conf/lca2013/IPC\_Overview-LCA-2013-printable.pdf
- https://man7.org/linux/man-pages/man7/futex.7.html
- $\blacksquare \ \, \texttt{https://man7.org/training/download/lusp\_pshm\_slides.pdf}$
- $\blacksquare \ \, \texttt{https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs162/fa19/static/lectures/11.pdf}$
- https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs162/fa19/static/lectures/4.pdf
- https://www.gnu.org/software/libc/manual/html\_node/Nonreentrancy.html
- https://www.kernel.org/doc/ols/2002/ols2002-pages-479-495.pdf
- https://developer.arm.com/documentation/dht0008/a/arm-synchronization-primitives/ exclusive-accesses/ldrex-and-strex



Системно програмиране за Линукс Заключение

#### Благодаря Ви за вниманието!

