

## Packet Tracer ile Cisco Switch Üzerinde VLAN Oluşturma ve Yapılandırma

**1-** Öncelikle, Packet Tracer çalışma ortamına bir adet Router, Switch ve altı adet PC ekleyerek aşağıdaki görüntüdeki gibi bir ağ topolojisi oluşturunuz.




2- switch üzerine tıklayınız ve açılan pencerede CLI sekmesine tıklayınız. Privileged moda geçmek için **enable** komutunu uygulayınız.




3- Switch üzerinde oluşturduğunuz topolojiye göre 3 farklı VLAN grubu oluşturunuz. Topolojiye göre VLAN oluşturmak için aşağıdaki komutları uygulayınız.

```
Switch# conf t
Switch(config)# hostname SWITCH
SWITCH(config)# vlan 10
SWITCH(config-vlan)# name VLAN10
SWITCH(config-vlan)# exit
SWITCH(config)# vlan 20
SWITCH(config-vlan)# name VLAN20
SWITCH(config-vlan)# exit
SWITCH(config-vlan)# exit
SWITCH(config-vlan)# name VLAN30
SWITCH(config-vlan)# exit
```




- 4- Departmanlar için VLAN'lar oluşturduktan sonra, Switch'in arayüzüne bağlanan istemcileri VLAN'lara üye yapmanız gerekir.
  - Cisco Switch üzerinde ayrıcalıklı yapılandırma modundan, küresel yapılandırma moduna (config mode) geçiş yapınız.
  - Kırmızı bölgedeki istemcileri VLAN10'a atamak için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayınız.

```
SWITCH# conf t
SWITCH(config)# interface fastethernet 0/1
SWITCH(config-if)# switchport mode access
SWITCH(config-if)# switchport access vlan 10
SWITCH(config-if)# exit
SWITCH(config)# interface fastethernet 0/2
SWITCH(config-if)# switchport mode access
SWITCH(config-if)# switchport access vlan 10
SWITCH(config-if)# exit
SWITCH(config)# end
```



5- Mavi bölgedeki istemcileri VLAN20'a atamak için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayınız.

```
SWITCH# conf t
SWITCH(config)# interface fastethernet 0/3
SWITCH(config-if)# switchport mode access
SWITCH(config-if)# switchport access vlan 20
SWITCH(config-if)# exit
SWITCH(config)# interface fastethernet 0/4
SWITCH(config-if)# switchport mode access
SWITCH(config-if)# switchport access vlan 20
SWITCH(config-if)# exit
SWITCH(config-if)# exit
```



6- Yeşil bölgedeki istemcileri VLAN20'a atamak için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayınız.

```
SWITCH# conf t

SWITCH(config)# interface fastethernet 0/5

SWITCH(config-if)# switchport mode access

SWITCH(config-if)# switchport access vlan 30

SWITCH(config-if)# exit


SWITCH(config)# interface fastethernet 0/6

SWITCH(config-if)# switchport mode access


SWITCH(config-if)# switchport access vlan 30

SWITCH(config-if)# exit


SWITCH(config-if)# exit
```



7- Switchportlarını VLAN'lara ekledikten sonra, **show vlan** komutu ile Switch üzerindeki oluşturduğunuz ve üye yaptığınız arayüzleri kontrol ediniz.




8- C0 ve PC1'in ağ kablosunun bağlı olduğu Switchportları VLAN10'a üye olduğu için bu bilgisayarlar arasında ping testi yaptığınızda bağlantının olduğunu göreceksiniz.




9- Ayrı VLAN'lara sahip bilgisayarlar arasında ping testi yaptığınızda işlemin başarısız olduğunu göreceksiniz.

PC0'dan VLAN20'ya üye olan PC2'ye ping testi;



10- PC0'dan VLAN30'ya üye olan PC4'ye ping attığınızda, ping işlemi başarısız olacaktır. Ping işleminin başarısız olmasının sebebi, VLAN'lar arasında bir yönlendirme yapılmamış olmasıdır.

NOT: Katman 2 anahtar üzerinde VLAN'ları yapılandırdığınızda, eğer ortamda bir Router varsa, <u>Inter-VLAN yapılandırması</u> yapmanız gerekir.



Video link: https://youtu.be/BEm7ENAw9FA