介绍

这本书的每个检测点,实验和课程设计都是经过我亲自编写运行的,因此在运行方面没有问题。如果大家在做题当中,发现有错误,请告知我,我会及时更改,谢谢!因为 Word 没办法保存 gif 所以有些图片会有点奇怪,哈哈!自己去探索。对于《汇编语言》(王爽)中每一章的知识和问题,我也有自己的理解和分析,如果大家需要可以到:

https://www.cnblogs.com/Mayfly-nymph/category/1483573.htm

查看,下面的答案也是从这里面提取的。

环境和配置

这里推荐两款 Windows 下的汇编编译器:

https://www.lanzous.com/i81269g

https://www.lanzous.com/i8126xa

前面那款是我一直在用的,里面有我学习这本书的源码。

划重点,敲黑板

联系方式, 欢迎各路神仙来交流。



欢迎各位小伙伴关注的的公众号: Star Bottle,主要为大家分享我的数学建模,CTF 经历以及学习当中的一些收获与感受等。



第二章 寄存器	4
检测点 2.1	4
检测点 2.2	4
检测点 2.3	5
实验 1 查看 CPU 和内存,用机器指令和汇编指令编程	5
2.实验任务	9
第三章 寄存器	
检测点 3.2	14
实验 2 用机器指令和汇编指令编程	15
2.实验任务	15
第四章 第一个程序	16
实验 3 编程,编译连接,跟踪	16
第五章 [bx]和 loop 指令	18
实验 4 [bx]和 loop 的使用	18
第六章 包含多个段的程序	20
检测点 6.1	20
第七章 更灵活的定位内存地址的方法	26
实验 6 实践课程中的程序	26
第八章 数据处理的两个基本问题	27
实验 7 寻址方式在结构化数据访问的应用	
第九章 转移指令的原理	29
检测点 9.1	
检测点 9.2	32
检测点 9.3	33
实验 8 分析一个奇怪的程序	33
实验 9 根据材料编程	34
第十章 CALL 和 RET 指令	38
检测点 10.1	38
检测点 10.2	39
检测点 10.3	40
检测点 10.4	41
检测点 10.5	42
实验 10 编写子程序	43
课程设计 1	52
第十一章 标志寄存器	57
检测点 11.1	57
检测点 11.2	58
检测点 11.3	59
检测点 11.4	60
实验 11 编写子程序	60
第十二章 内中断的产生	61
检测点 12.1	61
实验 12 编写 0 号中断的处理程序	61
第十二音 int 比么	63

检测点 13.1	63
检测点 13.2	65
实验 13 编写,应用中断例程	66
第十四章 端口	72
检测点 14.2	72
实验 14 访问 CMOS RAM	73
第十五章 外中断	75
检测点 15.1	75
实验 15 安装新的 int 9 中断例程	76
第十六章 直接定址表	78
检测点 16.1	78
检测点 16.2	79
实验 16 编写包含多个功能子程序的中断例程。	80
第十七章 使用 BIOS 进行键盘输入和磁盘读写	84
检测点 17.1	84
试验 17 编写包含多个功能子程序的中断例程	84
课程设计 2	87
总结	97

第二章 寄存器

检测点 2.1

(1)

ax=f4a3h
ax=31A3h
ax=3123h
ax=6246h
bx=826ch
cx=6246h
ax=826ch
ax=04d8h
ax=0482h
ax=6c82h
ax=d882h
ax=d888h
ax=d810h
ax=6246h

高低位计算各管各。

(2)

mov ax,2

add ax,ax

add ax,ax

add ax,ax

检测点 2.2

(1) 给定段地址为 0001H, 仅通过变化偏移地址寻址, CPU 的寻址范围为 0010H 到 1000FH。

解题过程:

物理地址 = SA*16+EA EA 的变化范围为 0h~ffffh 物理地址范围为(SA*16+0h)~(SA*16+ffffh) 现在 SA=0001h,那么寻址范围为 (0001h*16+0h)~(0001h*16+ffffh) =0010h~1000fh

(2) 有一数据存放在内存 20000H 单元中,现给定段地址为 SA,若想用偏移地址寻到此单元。则 SA 应满足的条件是:最小为 1001H,最大为 2000H。当段地址给定为 1001H 以下和 2000H 以上,CPU 无论怎么变化偏移地址都无法寻到 20000H 单元。

解题过程:

物理地址 = SA*16+EA 20000h = SA*16+EA SA=(20000h-EA)/16=2000h-EA/16 EA 取最大值时,SA=2000h-ffffh/16=1001h,SA 为最小值 EA 取最小值时,SA=2000h-0h/16=2000h,SA 为最大值

检测点 2.3

四次

- 1) mov ax,bx
- 2) sub ax.ax
- 3) 第三项指令读入之后, IP 自动增加
- 4) jmp ax

实验 1 查看 CPU 和内存,用机器指令和汇编指令编程

Debug 命令:

- R: 查看, 改变 CPU 寄存器的内容
- D: 查看内存中的内容
- E: 改写内存中的内容
- U: 将内存中的机器指令翻译成汇编指令
- T: 执行一条机器指令
- A: 以汇编指令格式在内存中写入一条机器指令

R 指令查看,改变

```
DOSGox 0.74, Cpu speed:
                      3000 cycles, Frameskip O, Program: DEBUG
                                                                            \times
                 CX=0000
                          DX=0000
                                  SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
        BX=0000
                 SS=073F CS=073F IP=0100
DS=073F ES=073F
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 7403
                       JZ
                               0105
r ax
AX 0000
:200
-r
AX=0200
        BX=0000
                 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
        ES=073F
                         CS=073F IP=0100
                 SS=073F
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
073F:0100 7403
                       JZ
                               0105
r cs
S 073F
:02c2
-r
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=02C2 IP=0100
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
02C2:0100 8B0E234A
                       MOV
                               CX,[4A23]
                                                                  DS:4A23=5D08
r ip
IP 0100
:0200
-r
AX=0200 BX=0000
                CX=0000 DX=0000 SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                         CS=02C2
                                  IP=0200
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
       ES=073F
                 SS=073F
02C2:0200 BC1D4A
                       MOV
                               SP,4A1D
```

D查看内存中的内容

d 1000:0

从地址 1000:0 开始显示 128 个内存单元

即 1000:0~1000:7F

```
88 DOSBox 0.74, Cpu speed:
                  3000 cycles, Frameskip O, Program:
::\>debug
AX-0000 BX-0000 CX-0000 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0000 DI-0000
              SS=073F CS=073F IP=0100
DS=073F ES=073F
                                    NU UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0100 7403
                   JZ
                         0105
d 1000:0
        69 76 65 20 25 63 20 61-6E 64 20 70 72 65 7<u>3</u> 7<u>3</u>
1000:0000
                                                 ive %c and press
1000:0010
        20 3C 45 4E 54 45 52 3E-0A 00 6B 00 41 62 6F
                                                 <ENTER>..k.Abou
        74 20 74 6F 20 67 65 6E-65 72 61 74 65 20 2E 45
1000:0020
                                                 t to generate .E
1000:0030
        58 45 20 66 69 6C 65 00-6D 00 56 61 6C 69 64 20
                                                 XE file.m.Valid
1000:0040
        6F 70 74 69 6F 6E 73 20-61 72 65 3A 00 FF FF 00
                                                 options are:....
1000:0050
        1000:0060
        1000:0070
        d 1000:9
                              64 20 70 72 65 73 73
1000:0000
                                                        d press
1000:0010
        20 3C 45 4E 54 45 52 3E-0A 00 6B 00 41 62 6F 75
                                                  <ENTER>..k.Abou
1000:0020
        74 20 74 6F 20 67 65 6E-65 72 61 74 65 20 2E 45
                                                 t to generate .E
        58 45 20 66 69 6C 65 00-6D 00 56 61 6C 69 64 20
1000:0030
                                                 XE file.m.Valid
1000:0040
        6F
          70 74 69 6F 6E 73 20-61 72 65 3A 00 FF FF 00
                                                 options are:....
.000:0050
        1000:0060
1000:0070
        1000:0080
        00 00 00 00 00 00 00 00-00
```

1000:0000---- 69 ---- i

1000:0011-----空格

中间"-"分隔前八位和后八位

每个位置的数值(转换成 10 进制)依次对应后面的 ASCII 码,没有可显示 ASCII 码用"."表

示

指定范围查看:

d 1000:09

```
-d 1000:0
1000:0000 69 76 65 20 25 63 20 61-6E 64 20 70 72 65 73 73
                                             i∨e %c and press
10000:00010 ZU 3C 45 4E 54 45 5Z 3E-0A 00 6B 00 41 6Z 6F 75
                                              ⟨ENTER⟩..k.Abou
        74 20 74 6F 20 67 65 6E-65 72 61 74 65 20 2E 45
1000:0020
                                             t to generate .E
       58 45 20 66 69 6C 65 00-6D 00 56 61 6C 69 64 20
                                             XE file.m.Valid
1000:0030
1000:0040 6F 70 74 69 6F 6E 73 20-61 72 65 3A 00 FF FF 00
                                             options are:....
-e 1000:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-d 1000:0
1000:0000 01 02 03 04 05 06 07 08-09 64 20 70 72 65 73 73
                                             .....d press
                                              <ENTER>..k.Abou
1000:0010 Z0 3C 45 4E 54 45 5Z 3E-0A 00 6B 00 41 6Z 6F 75
1000:0020 74 20 74 6F 20 67 65 6E-65 72 61 74 65 20 2E 45
                                             t to generate .E
                                             XE file.m.Valid
1000:0030
       58 45 20 66 69 6C 65 00-6D 00 56 61 6C 69 64 20
1000:0040
        6F 70 74 69 6F 6E 73 20-61 72 65 3A 00 FF FF
                                         00
                                             options are:....
1000:0050
        90 90 90 90 90 90 90 90-90 90 90 90 90 90 90 90
1000:0060
```

一个一个修改内存中的内容

空格表示下一个 enter 表示结束

```
-d 1000:10 19
<ENTER>..
-е 1000:10
                                            45.1
                3C.
                       45.3
                              4E.2
                                     54.
1000:0010 20.88
                                                   52.
                                                          3E.
1000:0018
        ΘA.
                00.
                       6B.
                              ΘΘ.
                                     41.
                                            62.
                                                   6F.
                                                          75.
1000:0020
        74.
-d 1000:10 19
1000:0010 88 3C 03 02 54 01 52 3E-0A 00
                                                     .<..T.R>..
```

写入字符和字符串

将机器码写入内存

b80100 mov ax,0001 b90200 mov cx,0002 01c8 add ax,cx

```
C:\>debug
-u 1000:0
1000:0000 0102
                                   [BP+SI],AX
                          ADD
1000:0002 0304
                          ADD
                                   AX,[SI]
1000:0004 050607
                          ADD
                                   AX,0706
1000:0007 0809
                          OR
                                   [BX+DI1,CL
1000:0009 64
                          DB
                                   64
1000:000A 207072
                                   [BX+SI+721,DH
                          AND
1000:000D 65
                                   65
                          \mathbf{DB}
1000:000E 7373
                          JNB
                                   0083
1000:0010 883C
                          MOV
                                   [SI],BH
1000:0012 0302
                          ADD
                                   AX,[BP+SI]
1000:0014 54
                          PUSH
                                   SP
1000:0015 01523E
                          ADD
                                   [BP+SI+3E1,DX
                                   AL,[BX+SI]
1000:0018 0A00
                          OR
1000:001A 6B
                          \mathbf{DR}
                                   6B
1000:001B 004162
                          ADD
                                   [BX+DI+621,AL
1000:001E 6F
                          DB
                                   6F
1000:001F 7501
                          JNZ
                                   0022
```

```
-e 1000:0 b8 01 00 b9 02 00 01 c8
-u 1000:0
                                 AX,0001
1000:0000 B80100
                        MOV
1000:0003 B90200
                        MOV
                                 CX,0002
                         ADD
1000:0006 0108
                                 AX,CX
1000:0008 096420
                        OR
                                 [SI+201,SP
1000:000B 7072
                         JO
                                 007F
1000:000D 65
                                 65
                         DΒ
1000:000E 7373
                                 0083
                        JNB
1000:0010 883C
                        MOV
                                 [SI],BH
1000:0012 0302
                         ADD
                                 AX,[BP+SI]
1000:0014 54
                                 SP
                        PUSH
1000:0015 01523E
                        ADD
                                 [BP+SI+3E],DX
1000:0018 0A00
                        OR
                                 AL,[BX+SI]
1000:001A 6B
                         DΒ
                                 6B
1000:001B 004162
                                 [BX+DI+621,AL
                        ADD
1000:001E 6F
                         DΒ
                                 6F
1000:001F 7501
                        JNZ
                                 0022
```

第二列就是指令对应的机器码

在上面修改了内存的指令的条件下,我们执行这三条指令

1.修改 CS:IP 指向第一条指令

```
AX-0000 BX-0000 CX-0000 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=073F ES=073F
                    SS=073F CS=073F IP=0100
                                                    NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 7403
                           JZ
                                    0105
r cs
CS 073F
:1000
r ip
IP 0100
:0
         BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 ES=073F SS=073F CS=1000 IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
AX=0000
        ES=073F
DS=073F
1000:0000 B80100
                           MOV
                                    AX,0001
```

2.执行内存中的指令

```
AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=1000 IP=0003
                                                      NU UP EI PL NZ NA PO NC
                            MOV
1000:0003 B90200
                                     CX,000Z
-t
AX=0001 BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=1000 IP=0006 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                     AX,CX
1000:0006 0108
                            ADD
-t
AX=0003 BX=0000 CX=0002 DX=0000 SP=00FD
DS=073F ES=073F SS=073F CS=1000 IP=0008
                                                     BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                                                      NU UP EI PL NZ NA PE NC
                                     [SI+201,SP
1000:0008 096420
                            OR
                                                                               DS:0020=FFFF
```

A 命令以汇编指令形式在内存中写入机器指令

```
-a 1000:0
1000:0000 mov ax,8
1000:0003 ma∨ b×,6
1000:0006 sub ax,2
1000:0009 add ax,bx
1000:000B
-u 1000:0
1000:0000 B80800
                        MOV
                                 AX,0008
1000:0003 BB0600
                         MOV
                                 BX,0006
1000:0006 ZD0Z00
                                 AX,000Z
                         SUB
1000:0009 01D8
                         ADD
                                 AX,BX
1000:000B 7072
                         JO
                                 007F
1000:000D 65
                         DB
                                 65
1000:000E 7373
                         JNB
                                 0083
1000:0010 883C
                         MOV
                                 [SI],BH
1000:0012 0302
                         ADD
                                 AX,[BP+SI]
1000:0014 54
                         PUSH
                                 SP
1000:0015 01523E
                         ADD
                                 [BP+SI+3E],DX
1000:0018 0A00
                                 AL,[BX+SI]
                         OR
1000:001A 6B
                         DB
                                 6B
1000:001B 004162
                                 [BX+DI+62],AL
                         ADD
1000:001E 6F
                         DB
                                 6F
1000:001F 7501
                         JNZ
                                 0022
```

2.实验任务

(1)

```
-e 1000:0 b8 20 4e 05 16 14 bb 00 20 01 d8 89 c3 01 d8 b8 1a 00 bb 26 00 00 d8
-u 1000:o
         Error
-u 1000:0
1000:0000 B8204E
                        MOV
                                 AX.4E20
1000:0003 051614
                        ADD
                                 AX,1416
1000:0006 BB0020
                        MOV
                                 BX,2000
                                 AX,BX
1000:0009 01D8
                        ADD
1000:000B 89C3
                        MOV
                                 BX,AX
                                 AX,BX
1000:000D 01D8
                        ADD
                                 AX,001A
1000:000F B81A00
                        MOV
1000:0012 BB2600
                                 BX,0026
                        MOV
```

```
e 1000:15 00 d8 00 dc 00 c7 b4 00 00 d8 04 8c
-u 1000:0
                         MOV
1000:0000 B8204E
                                 AX,4E20
1000:0003 051614
                         ADD
                                  AX,1416
1000:0006 BB0020
                         MOV
                                  BX,2000
1000:0009 01D8
                         ADD
                                  AX,BX
1000:000B 89C3
                         MOU
                                  BX,AX
1000:000D 01D8
                         ADD
                                 AX, BX
1000:000F B81A00
                         MOU
                                 AX,001A
1000:0012 BB2600
                                  BX,0026
                         MOV
1000:0015 00D8
                         ADD
                                 AL, BL
1000:0017 00DC
                         ADD
                                 AH, BL
1000:0019 0007
                         ADD
                                 BH,AL
1000:001B B400
                         MOV
                                 AH,00
1000:001D 00D8
                         ADD
                                 AL, BL
1000:001F 048C
                         ADD
                                 AL,8C
```

运行

```
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                   SS=073F CS=1000 IP=0000
                                                   NU UP EI PL NZ NA PE NC
1000:0000 B8204E
                          MOV
                                   AX,4E20
AX=4E20 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                   SS=073F CS=1000 IP=0003
                                                   NU UP EI PL NZ NA PE NC
1000:0003 051614
                          ADD
                                   AX,1416
-t.
AX=6236 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=1000 IP=0006
                                                  NU UP EI PL NZ NA PE NC
                          MOV
                                   BX.2000
1000:0006 BB0020
-t
AX=6236 BX=2000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=1000 IP=0009 NV UP EI PL NZ NA PE NC
1000:0009 01D8
                          ADD
                                   AX,BX
AX=8236 BX=2000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=1000 IP=000B OV UP EI NG NZ NA PE NC
1000:000B 89C3
                          MOV
                                   BX,AX
```

(2) 将内存与定位地址到 2000:0 之后

```
AX=0040 BX=0000
                CX=0000 DX=0000 SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                SS=073F CS=2000 IP=0005
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
2000:0005 EBFC
                       JMP
                              0003
-t
                CX=0000 DX=0000 SP=00FD
AX=0040 BX=0000
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=2000 IP=0003
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
2000:0003 0100
                      ADD
                              AX,AX
-t
AX=0080 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                SS=073F
                        CS=2000 IP=0005
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
2000:0005 EBFC
                       JMP
                              0003
-t
                CX=0000 DX=0000 SP=00FD
AX=0080
        BX=0000
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=2000 IP=0003
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
       ES=073F
2000:0003 0100
                       ADD
                              AX,AX
-t
AX=0100 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=2000 IP=0005
                                            NU UP EI PL NZ NA PE NC
2000:0005 EBFC
                       JMP
                              0003
```

FFF00H 也就是 FFF0H * 10 + 0 段地址为 FFF0H,偏移地址为 0

同样 FFFFFH=FFF0H * 10 + FFH

所以直接查看

d fff0:0 ff

(3)

```
-d fff0:0 ff
FFF0:0050
  00 00 00 CF 00 50 B0 20-E6 20 58 CF 00 00 00 00
               .....P. . X.
  FFF0:0060
  FFF0:0070
FFF0:0080
  FFF0:00A0
  FFF0:00B0
FFF0:00C0
  FFF0:00D0
  FFFO:00EO
  FFF0:00F0 EA CO 12 00 F0 30 31 2F-30 31 2F 39 32 00 FC 55
               .....01/01/92..U
```

用的虚拟环境,所以看不了电脑真正的生产日期

(3)

```
-d 1111:1
1111:0000
        01 01 02 02 03 03 04-04 6F 72 20 25 63 25 30
                                       ....or %c%0
1111:0010 34 64 3A 20 00 0A 00 20-70 6F 73 3A 20 25 6C 78
                                      4d: ... pos: %lx
                                       Record type: 20
1111:0020 20 52 65 63 6F 72 64 20-74 79 70 65 3A 20 25 30
1111:0030 32 78 0A 00 0A 00 FF FF-00 00 00 00 00 00 00 00
                                       2x.....
1111:0040   37 00 05 42 4C 41 4E 4B-00 07 42 43 5F 56 41 52
                                      7..BLANK..BC_VAR
      53 00 0A 5F 5F 61 75 6C-73 74 61 72 74 00 08 46 41 52 5F 44 41 54 41 00-07 46 41 52 5F 42 53 53
                                      S.._aulstart..F
AR_DATA..FAR_BSS
1111:0050
1111:0060
      00 04 2E 51 4C 42 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
1111:0070
                                       ...QLB.....
1111:0080
-d 2222:2
2222:0000
          2222:0020
      е 2222:2 1 2 3 4
-d 2222:2 5
2222:0000
          01 02 03 04
```

第三章 寄存器

检测点 3.1

(1)

(1)	
mov ax,1	
mov ds,ax	
mov ax,[0]	2662h
mov bx,[1]	e626h
mov ax,bx	e626h
mov ax,[0]	2662h
mov bx,[2]	d6e6h
add ax,bx	fd48h
add ax,[4]	2c14h
mov ax,0	Oh
mov al,[2]	00e6h
mov bx,0	Oh

mov bl,[c]	0026h
add al,bl	000ch

段地址:偏移地址只是表示物理地址的方式,我们查看数据地址只看 段地址*16+偏移地址的结果,例如 0110:0000 和 0000:1100 就是同一地址,数据相同。

			,.00					7707								
-d 110:0																
0110:0000	00	00	∞	∞	∞	∞	∞	00-00	∞	∞	00	∞	∞	∞	∞	
0110:0010	00	00	∞	00	00	∞	00	00-00	00	00	00	∞	00	00	00	
0110:0020	00	90	∞	00	00	00	00	00-00	00	∞	00	∞	00	90	00	
0110:0030	00	00	∞	00	00	00	00	00-00	00	00	00	∞	00	00	00	
0110:0040	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
0110:0050	00	00	∞	00	00	00	00	00-00	00	00	00	∞	00	00	00	
0110:0060	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
110:0070	4D	18	01	12	$\Theta\Theta$	00	$\Theta\Theta$	00-00	$\Theta\Theta$	00	$\Theta\Theta$	$\Theta\Theta$	00	$\Theta\Theta$	$\Theta\Theta$	M
-d 0:1100)															
0000:1100	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
0000:1110	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	$\Theta\Theta$	00	
0000:1120	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
0000:1130	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
0000:1140	00	99	00	00	$\Theta\Theta$	00	$\Theta\Theta$	00-00	00	00	$\Theta\Theta$	$\Theta\Theta$	00	$\Theta\Theta$	$\Theta\Theta$	
0000:1150	00	00	00	00	00	00	00	00-00	90	00	90	00	00	90	00	
0000:1160	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
0000:1170	4D	18	01	12	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	M

(2)

第一问: 执行序列:

- 1) mov ax,6622h
- 2) jmp 0ff0:0100
- 3) mov ax,2000
- 4) mov ds,ax
- 5) mov ax,[8]
- 6) mov ax,[2]

第二问:

-u 2000:0	8		
2000:0000	B82266	MOV	AX,6622
2000:0003	EA0001F00F	JMP	OFF0:0100
2000:0008	89C3	MOV	BX,AX
-u 1000:0	8		
1000:0000	B80020	MOV	AX,2000
1000:0003	8ED8	MOV	DS,AX
1000:0005	A10800	MOV	AX,[0008]
1000:0008	A10200	MOV	AX,[0002]

```
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=073F CS=2000 IP=0000
DS=1000 ES=073F
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
2000:0000 B82266
                       MOV
                               AX,6622
-t
AX=6622 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD DS=1000 ES=073F SS=073F CS=2000 IP=0003
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
2000:0003 EA0001F00F
                       JMP
                               0FF0:0100
-t
AX=6622 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=1000 ES=073F
                 SS=073F CS=0FF0 IP=0100
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
9FF0:0100 B80020
                       MOV
                               AX,2000
-t
AX=2000 BX=0000
                 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=1000 ES=073F
                 SS=073F CS=0FF0 IP=0103
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
0FF0:0103 8ED8
                       MOV
                               DS,AX
-t
AX=2000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=2000 ES=073F
                 SS=073F CS=0FF0 IP=0105
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
                       MOV
0FF0:0105 A10800
                               AX,[0008]
                                                                   DS:0008=C389
```

```
AX=2000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=2000 ES=073F
                SS=073F CS=0FF0 IP=0105
                                          NV UP EI PL NZ NA PO NC
OFF0:0105 A10800
                      MOV
                              AX,[0008]
                                                                DS:0008=C389
-t
AX=C389 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=2000 ES=073F
                SS=073F CS=0FF0 IP=0108
                                           NU UP EI PL NZ NA PO NC
OFF0:0108 A10200
                      MOV
                              AX,[0002]
                                                                DS:0002=EA66
-t
AX=EA66 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=2000 ES=073F
                SS=073F CS=0FF0 IP=010B
                                           NV UP EI PL NZ NA PO NC
OFF0:010B 007265
                      ADD
                              [BP+SI+651,DH
                                                                SS:0065=20
```

第三问:数据和地址有区别,程序(指令)是对8086CPU运行顺序的改变,数据是对地址中数据的改变,显著区别就是操作指令的不同。

检测点 3.2

(1) mov ax,2000H mov ss,ax mov sp,10H (2) mov ax,1000H mov ss,ax mov sp,0H

实验 2 用机器指令和汇编指令编程

(2)

d ds:10 18 ;查看 1000:0010~1000:0018 中的内容

d cs:0 ;查看当前代码段中的指令代码

d ss:0 :查看当前栈段中的内容

u cs:0 ;以汇编指令的形式,显示当前代码段中的代码 a ds:0 ;以汇编形式从 1000:0 开始的内存写入指令

1 - -(3)

Debug 的 T 命令在执行修改寄存器 SS 指令之后,下一条指令也紧接着被执行,也就是不会再 DOSBOX 上显示

2.实验任务

(1)

代码存入之后,T指令执行,D指令查看内存就行

```
AX=0012 BX=30F0 CX=0000 DX=0000 SP=0100
                       BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=FFFF ES=073F SS=2200 CS=1000 IP=0017
                       NV UP EI PL NZ NA PO NC
1000:0017 8B1E0600
            MOV
                BX,[0006]
                                  DS:0006=2F31
        CX=0000 DX=0000
                  SP=0100 BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=0012 BX=2F31
         SS=2200 CS=1000
DS=FFFF
   ES=073F
                  IP=001B
                       NU UP EI PL NZ NA PO NC
1000:001B 50
            PUSH
                ΑX
AX=0012 BX=2F31 CX=0000 DX=0000
                  SP=00FE BP=0000 SI=0000 DI=0000
         SS=2200 CS=1000
    ES=073F
                       NV UP EI PL NZ NA PO NC
                  IP=001C
            PUSH
1000:0010 53
                BX
-d 2200:FE
2200:00F0
                           12 00
2200:0120
```

```
AX=0012 BX=2F31 CX=0000 DX=0000 SP=00FC BP=0000 SI=0000 DI=0000
                IP=001D
DS=FFFF ES=073F
       SS=2200 CS=1000
                    NV UP EI PL NZ NA PO NC
          POP
1000:001D 58
-D 2200:FC
2200:00F0
                    31 2F 12 00
2200:0100   00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 <del>00 00</del> 00 00
2200:0140
2200:0170 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00
·T
   BX=2F31 CX=0000 DX=0000
AX=ZF31
               SP=00FE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=FFFF ES=073F
       SS=2200 CS=1000
                IP=001E
                    NU UP EI PL NZ NA PO NC
1000:001E 5B
          POP
              BX
```

(2)

猜测栈空间被写入了数据

第四章 第一个程序

实验3编程,编译连接,跟踪

(1) (2)

```
-u CS: R
^ Error
-U CS:0
                         MOV
076A:0000 B80020
                                  AX,2000
076A:0003 8ED0
                         MOV
                                  SS,AX
076A:0005 BC0000
                         MOV
                                  SP,0000
076A:0008 83C40A
                         ADD
                                  SP,+0A
076A:000B 58
                         POP
                                  ΑX
076A:000C 5B
                                  BX
                         POP
076A:000D 50
                         PUSH
                                  ΑX
076A:000E 53
                         PUSH
                                  BX
076A:000F 58
                         POP
                                  ΑX
                                  AX,4000
076A:0010 B8004C
                         MOV
076A:0013 CD21
                         INT
                                  21
076A:0015 0000
                         ADD
                                  [BX+SI],AL
076A:0017 0000
                         ADD
                                  [BX+SI],AL
                                  [BX+SI],AL
076A:0019 0000
                         ADD
                                  [BX+SI],AL
                         ADD
076A:001B 0000
                                  [BX+SI],AL
076A:001D 0000
                         ADD
076A:001F 0000
                                  [BX+SI],AL
                         ADD
```

```
-R
AX=FFFF BX=0000 CX=0015 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=075A SS=075A SS=0769 CS=076A IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0000 B80020
                        MOV
                                AX,2000
-T
AX=2000 BX=0000 CX=0015 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0003 NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0003 8ED0
                        MOV
                                 SS,AX
AX=2000 BX=0000 CX=0015 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=2000 CS=076A IP=0008
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0008 83C40A
                        ADD
                                SP,+0A
-D 2000:0 F
-T
AX=2000 BX=0000 CX=0015 DX=0000 SP=000A BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=2000 CS=076A IP=000B
                                              NU UP EI PL NZ NA PE NC
076A:000B 58
                        POP
                                ΑX
-D 2000:A F
2000:0000
                                         00 00 00 00 00 00
-Т
AX=0000 BX=0000 CX=0015 DX=0000 SP=000C BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=2000 CS=076A IP=000C NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:000C 5B
                       POP
                                BX
-D 2000:C F
2000:0000
                                               00 00 00 00
-T
AX-0000 BX-0000 CX-0015 DX-0000 SP-000E BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS-075A ES-075A SS-2000 CS-076A IP-000D NV UP EI PL NZ NA PE NC
076A:000D 50
                        PUSH AX
-D 2000:E F
2000:0000
                                                      00 00
AX-0000 BX-0000 CX-0015 DX-0000 SP-000C BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=075A ES=075A SS=2000 CS=076A IP=000E
                                              NU UP EI PL NZ NA PE NC
076A:000E 53
                        PUSH
                                BX
-D 2000:C F
2000:0000
                                                00 00 00 00
-T
AX-0000 BX-0000 CX-0015 DX-0000 SP-000A BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=075A ES=075A SS=2000 CS=076A
                                    IP=000F
                                              NU UP EI PL NZ NA PE NC
076A:000F 58
                        POP
                                ΑX
-D 2000:A F
2000:0000
                                          00 00 00 00 00 00
-T
AX=0000 BX=0000 CX=0015 DX=0000 SP=000C BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=2000 CS=076A IP=0010
                                              NU UP EI PL NZ NA PE NC
                        MOV
                                AX,4000
076A:0010 B8004C
-D 2000:C F
2000:0000
                                               00 00 00 00
```

```
AX=4C00
    BX=0000
         CX=0015 DX=0000
                   SP=000C
                        BP=0000 SI=0000 DI=0000
                   IP=0013
                         NU UP EI PL NZ NA PE NC
DS=075A ES=075A
         SS=2000 CS=076A
076A:0013 CD21
             INT
                 21
-D 2000:C
2000:0000
                         00 00 00 00
2000:0010
     00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00
                         00 00 00 00
2000:0020
     2000:0030
     2000:0040
     2000:0050
     2000:0060
     2000:0070
     2000:0080
     00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00
```

(3)

```
Program terminated normally
-D DS:0
075a:0000 | CD 20 | FF 9F 00 EA FF FF-AD DE 4F 03 A3 01 8A 03
        A3 01 17 03 A3 01 92 01-FF FF FF FF FF FF
075A:0010
                                               FF FF
075A:0020
         FF FF FF FF FF FF FF-FF FF
                                    \mathbf{F}\mathbf{F}
                                       \mathbf{F}\mathbf{F}
                                          50 07
                                               F4 FF
975A:0030
         00 20 14 00
                    18 00 5A 07-FF
                                  \mathbf{F}\mathbf{F}
                                    \mathbf{F}\mathbf{F}
                                       \mathbf{F}\mathbf{F}
                                          00
                                             00 00 00
         075A:0040
075A:0050
         CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
075A:0060
         975A:0070
```

第五章 [bx]和 loop 指令

实验 4 [bx]和 loop 的使用

assume cs:code
code segment
mov ax,20h
mov ds,ax

mov bx,0
mov cx,64
s: mov [bx],bl
inc bl
loop s

mov ax,4c00h

int 21h

code ends end

```
-ա cs:0
076A:0000 B82000
                      MOV
                              AX,0020
076A:0003 8ED8
                      MOV
                              DS,AX
076A:0005 BB0000
                      MOV
                              BX,0000
076A:0008 B94000
                              CX,0040
                      MOV
076A:000B 881F
                              [BX1,BL
                      MOV
076A:000D FEC3
                      INC
                              \mathbf{BL}
076A:000F EZFA
                              000B
                      LOOP
076A:0011 B8004C
                      MOV
                              AX,4000
076A:0014 CD21
                      INT
                              21
076A:0016 0000
                      ADD
                              [BX+SI],AL
076A:0018 0000
                      ADD
                              [BX+SI],AL
076A:001A 0000
                              [BX+SI],AL
                      ADD
                              [BX+SI],AL
076A:001C 0000
                      ADD
076A:001E 0000
                      ADD
                              [BX+SI],AL
-d 20:0 3f
0020:0000
         -g 11
AX-0020 BX-0040 CX-0000 DX-0000 SP-0000 BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=0020 ES=075A
                SS=0769 CS=076A IP=0011
                                        NU UP EI PL NZ AC PO NC
076A:0011 B8004C
                            AX,4000
                     MOV
-d 20:0 3f
0020:0000  00 01 02 03 04 05 06 07-08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0020:0010 10 11 12 13 14 15 16 17-18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 0020:0020 20 21 22 23 24 25 26 27-28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 0020:0030 30 31 32 33 34 35 36 37-38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
                                                       !"#$%&'()*+,-./
                                                      0123456789:;<=>?
```

(2) 没变,刚好 9 条,第一题应该地址和传递数据是分开的,所以第二题要求 9 条 assume cs:code code segment

code segment

mov ax,20h

mov ds,ax

mov bx,0

mov cx,64

mov [bx],bl

inc bl

loop s

mov ax,4c00h

int 21h

code ends

end

(3)

```
MOV
                                  AX,0020
076A:0000 B82000
076A:0003 8ED8
                         MOV
                                  DS,AX
076A:0005 BB0000
                         MOV
                                  BX,0000
                                  CX,0040
076A:0008 B94000
                         MOV
076A:000B 881F
                         MOV
                                  [BX],BL
076A:000D FEC3
                         INC
                                  BL
076A:000F E2FA
                         LOOP
                                  000B
076A:0011 B8004C
                         MOV
                                  AX,4000
976A:0014 CD21
                         INT
                                  21
076A:0016 0000
                                  [BX+SI],AL
                         ADD
076A:0018 0000
                                  [BX+SI1,AL
                         ADD
                                  [BX+SI],AL
076A:001A 0000
                         ADD
076A:001C 0000
                                  [BX+SI],AL
                         ADD
076A:001E 0000
                         ADD
                                  [BX+SI],AL
```

1) 复制的是存放程序代码的数据,从 076a:0~076a:11

0~10h 一共需要执行 17 次

所以第一个空填 076ah,第二个空填 17

第六章 包含多个段的程序

检测点 6.1

(1)

mov cs:[bx],ax

(2)

栈在程序中,所以段地址和当前地址相同,第一个空填 **cs** 从 cs:10h 开始往后 20 个字节,也就是 cs:9h+20h=cs:29h,栈空间就是 cs:10h~cs:29h 所以在入栈之前,**SP=30h**(第一次入栈时,栈顶在 cs:28h) 第三个空 **pop cs:[bx]**

实验 5 编写. 调试具有多个段的程序

assume cs:code,ds:data,ss:stack

data segment

dw 0123h,0456h,0789h,0abch,0defh,0fedh,0cbah,0987h data ends

stack segment

dw 0,0,0,0,0,0,0,0

stack ends

code segment

start: mov ax,stack

mov ss,ax

mov sp,16

mov ax,data mov ds,ax

push ds:[0]

push ds:[2]

pop ds:[2]

pop ds:[0]

mov ax,4c00h int 21h

code ends

end start

汇编程序多个段,相当于独立的,也就是地址都是0开始

因为在调试代码开始前,只有 CS 地址是已知的,data 和 stack 还不知道,数据段的数据要查看到的话

1.将代码运行代码执行到 mov ds,ax

2.因为这三个段空间是紧密排列, 先数据段, 再栈段, 最后代码段(顺序与代码中的顺序有关), 栈段占 16 字节, 数据段占 16 字节, 代码段开始在 076c:0h, 所以栈段开始在 076b:0h,数据段开始在 076a:0h

1)

23 01 56 04 89 07 BC 0A-EF 0D ED 0F BA 0C 89 09

2)

cs=076ch

ss=076bh

ds=076ah

3)

X-2H

X-1H

```
(2)
assume cs:code, ds:data, ss:stack
data segment
    dw 0123h, 0456h
data ends
stack segment
    dw 0,0
stack ends
code segment
    start:
               mov ax, stack
             mov ss, ax
             mov sp, 16
             mov ax, data
             mov ds, ax
             push ds:[0]
             push ds:[2]
             pop ds:[2]
             pop ds:[0]
             mov ax, 4c00h
             int 21h
code ends
end start
1)
  -d ds:0 f
           23 01 56 04 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
                                                           #.V.....
2)
AX=076A BX=0000 CX=0042 DX=0000 SP=0010
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=076B CS=076C IP=001D
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
076C:001D B8004C
```

3)

X-2H

X-1H

4)

(N/16+1)*16

N / 16 不进行四舍五入的取整,这个公式实际上想说明,不满 16 字节,也占了 16 字节,也就是一行

(3)

1)

```
-d ds:0 f
976D:0000 23 01 56 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #.V....
```

2)

```
AX=076D BX=0000 CX=0044 DX=0000 SP=0010 BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=076D ES=075A SS=076E CS=076A IP=001D NV UP EI PL NZ NA PO NC

076A:001D B8004C MUV AX,4C00

-d ds:0 f
```

3)

X+0003H

X+0004H

(4)

(3)能够正常正确执行,因为(1)(2)在程序中栈段和数据段都在代码段的前面,程序的地址不是代码段的地址

(5)

这道题的寄存器会不够,我们采取入栈出栈的方式来反复利用寄存器,这里的 1,2,3 定义的 db,应该是"define byte",字节型数据

assume cs:code a segment

```
db 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
a ends
b segment
    db 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b ends
c segment
    db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
c ends
code segment
                     ;a 段地址
start:
         mov ax, a
       mov ds, ax
                   ;b 段地址
       mov ax, b
       mov es, ax
                   ;循环次数
       mov cx, 8
       mov bx, 0
                   ;交换数据的偏移地址
                   ;临时储存 a+b 的数据
       mov ax, 0
         mov al, es:[bx]
s:
       add al, [bx]
                  ;ds 入栈(这两处入栈相当于找了个地方,保存之前
       push ds
ds, bx 的值)
       push bx
                  ;bx 入栈
                   ;c 段地址
       mov bx, c
       mov ds, bx
                     ;取出 bx
       pop bx
                      ;将 a+b 之和赋值给对应的 c 段地址数据
       mov [bx], al
                     ;ds 出栈,ds 保存 a 段段地址
       pop ds
                     ;偏移地址+1
       inc bx
       loop s
       mov ax, 4c00h
       int 21h
code ends
end start
```

```
C:\>debug pro38.exe;
AX=FFFF
       BX=0000 CX=005B DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076D IP=0000
                                     NU UP EI PL NZ NA PO NC
076D:0000 B86A07
                   MOU
                          AX,076A
-d ds:0 f
        CD 20 FF 9F 00 EA FF FF-AD DE 4F 03 A3 01 8A 03
075A:0000
-d 076a:0 f
076A:0000 01 02 03 04 05 06 07 08-00 00 00 00 00 00 00 00
-d 076b:0 f
076B:0000 01 02 03 04 05 06 07 08-00 00 00 00 00 00 00 00
-d 076c∶0 f
BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=0010
       BX=0008
              CX=0000
                     DX=0000
                             SP=0000
              SS=0769 CS=076D
                             IP=0026
                                     NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=076A ES=076B
076D:0026 B8004C
                   MOV
                          AX, 1COO
-d 076c:0 f
```

(6)

先将 a 段数据入栈,再出栈,储存到 b 段对于位置

```
C:\>debug pro39.exe;
-r
AX=FFFF BX=0000 CX=0059 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076D IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
076D:0000 B86A07 MOV AX,076A
```

DS=075AH, 所以程序入口地址在 076AH,根据程序的代码,我们知道先 a 段,再 b 段, a 段占 16 字,32 字节(1f),所以 076A:0H~076A:1FH 都是 a 段数据, b 段占 8 字,16 字节,所以 b 段在 076C:0H~076C:FH

```
assume cs:code
a segment
   dw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0ah, 0bh, 0ch, 0dh, 0eh, 0fh, 0ffh
a ends
b segment
   dw 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
b ends
code segment
start: mov ax, a
   mov ds, ax

mov es, ax
```

```
mov bx, 0
        mov cx, 8
            mov ax, [bx]
s0:
        push ax
        add bx, 2
        100p s0
        mov bx, 0
s1:
            pop ax
        mov es:[bx], ax
        add bx, 2
        loop sl
        mov ax, 4c00h
        int 21h
code ends
end start
```

第七章 更灵活的定位内存地址的方法

实验6实践课程中的程序

前面已做

第八章 数据处理的两个基本问题

实验 7 寻址方式在结构化数据访问的应用

这道出得很好,很综合的考查了前面所学知识。

```
assume cs:code, ds:data, es:table
data segment
db '1975', '1976', '1977', '1978', '1979', '1980', '1981', '1982', '1983'
db '1984', '1985', '1986', '1987', '1988', '1989', '1990', '1991', '1992'
db '1993', '1994', '1995'
;以上是表示 21 年的字符串 4 * 21 = 84
dd 16, 22, 382, 1356, 2390, 8000, 16000, 24486, 50065, 97479, 140417, 197514
dd
345980, 590827, 803530, 1183000, 1843000, 2759000, 3753000, 4649000, 5937000
;以上是表示 21 年公司总收入的 dword 型数据 4 * 21 = 84
dw 3, 7, 9, 13, 28, 38, 130, 220, 476, 778, 1001, 1442, 2258, 2793, 4037, 5635, 8226
dw 11542, 14430, 15257, 17800
;以上是表示 21 年公司雇员人数的 21 个 word 型数据 2 * 21 = 42
data ends
table segment
db 21 dup ('year summ ne ??'); 'year summ ne ??' 刚好 16 个字节
table ends
code segment
start:
          mov ax, data
        mov ds, ax
        mov ax, table
        mov es, ax
                     ;外层循环每一年的情况
        mov cx, 21
                    ;表示第几年的情况
        mov bx, 0
        mov di, 0
                    ;存储年份地址
        mov bp, 0
                   ;1. 获取到 data 段中雇员数数据 2. 保存 bx 的值
s0:
           push cx
        mov cx, 4
```

```
;表示这一年中的第几个
       mov si, 0
       ;年份
                              ;一位一位保存字符
         mov al, ds:[di]
s:
       mov es:[bx+si], al
       ;收入
       mov al, ds: [di+54h]
       mov es:[bx+si+5h], a1
       inc si
       inc di
       loop s
       ;雇员数
       mov ax, ds: [bp+0a8h]
                             ;单独保存数据
       mov es:[bx+0ah], ax
                   ;到段的下一个字的数据
       add bp, 2
       ;人均收入
                           ;高16位被除数
       mov dx, es: [bx+7h]
                           ;低16位被除数
       mov ax, es: [bx+5h]
                  ;存放除数
       push bx
                  ;存放 bx 地址
       push bp
       mov bp, bx
       mov bx, es: [bp+0ah]
       div bx
                                ;余数在 dx 中, 只保存了商
       mov es:[bp+0dh], ax
       pop bp
       pop bx
       pop cx
       add bx, 10h
       loop s0
       mov ax, 4c00h
       int 21h
code ends
end start
```

```
31 39 37 35 20 10 00 00-00 20 03 00 20 05 00 20
0778:0000
                                                                          1975
             31 39 37 36 20 16 00 00-00 20 07 00 20 03 00 20
0778:0010
                                                                          1976
             31 39 37
                       37 20 7E 01 00-00 20 09 00 20 2A 00 20
0778:0020
                                                                          1977
0778:0030
             31 39 37 38 <mark>20 4C 05 00-00 </mark>20
                                                 OD 00 20
                                                            68 00 20
                                                                          1978 L
            31 39 37 39 20 56 09 00-00 20
31 39 38 30 20 40 1F 00-00 20
                                                        20
20
                                                            55 00 20
D2 00 20
0778:0040
                                                 10 00
                                                                          1979 V...
0778:0050
                                                 26 00
                                                                          1980 @... &.
             31 39 38 31 20 80 3E 00-00 20
                                                         20
                                                                00 20
                                                                          1981 .>..
0778:0060
                                                 82 00
                                                            7B
            31 39 38 32 20 A6 5F 00-00 20
                                                 DC 00 20 6F
                                                                00 20
0778:0070
                                                                          1982
             31 39 38 33 20 91 C3 00-00 20
                                                 DC 01 20 69 00 20
0778:0080
                                                                          1983
             31 39 38 34 20
                               C7 7C 01-00 20
                                                 0A 03
                                                         20
                                                            7D
                                                                          1984
0778:0090
                                                                00 20
            31 39 38 35 20
31 39 38 36 20
31 39 38 37 20
                               81 24 02-00 20
8A 03 03-00 20
                                                            8C 00 20
88 00 20
                                                 E9 03
                                                         20
0778:00A0
                                                                          1985
                                                                                .$..
                       36 20 8A 03 03-00 20 A2 05 37 20 7C 47 05-00 20 D2 08
                                                         20
0778:00B0
                                                                          1986
                                                         20
0778:0000
                                                            99
                                                                00 20
                                                                          1987
             31 39 38 38 20 EB 03 09-00 20 E9 0A
                                                         20 D3 00 20
                                                                          1988
0778:00D0
             31 39 38 39 20
                               CA 42 OC-00 20
0778:00E0
                                                 C5 0F
                                                                          1989
            31 39 39 30 20 18 0D 12-00 20
31 39 39 31 20 38 1F 1C-00 20
                                                 03 16 20
0778:00F0
                                                            D1 00 20
                                                                          1990
0778:0100
                                                 22 20
                                                         20
                                                            E0 00 20
                                                                          1991 8..
            31 39 39 32 20 58 19 2A-00 20
31 39 39 33 20 28 44 39-00 20
                                                 16
0778:0110
                                                     2D
                                                         20
                                                            \mathbf{E}\mathbf{F}
                                                                99
                                                                          1992
                                                 5E 38
                                                         20
                                                                01 20
0778:0120
                                                            04
                                                                          1993 (D9.
                                                                                      ^8
            31 39 39 34 20 28 F0 46-00 20
                                                 99 3B <mark>20</mark> 30 01 20
0778:0130
                                                                          1994 (.F. .;
0778:0140
            31 39 39 35 20 68 97 5A-00 20 88 45 20 4D 01 20
                                                                          1995 h.Z. .E M.
```

第九章 转移指令的原理

检测点 9.1

(1) 我想的这道题就是令 IP=0 就行,也就是 ds:[bx+1]处的值要为 0

```
assume cs:codesg
datasg segment
  dw 5 dup (0)
datasg ends
codesg segment
start: mov ax, datasg
  mov ds, ax
  mov bx, 0
  jmp word ptr [bx+1]

  mov ax, 4c00h
  int 21h
codesg ends
end start
```

```
AX=076A BX=0000
DS=076A ES=075A
                 CX=0020 DX=0000 SP=0000
SS=0769 CS=076B IP=0005
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0005 BB0000
                        MOV
                                BX,0000
AX=076A BX=0000
                  CX=0020 DX=0000 SP=0000
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A
                  SS=0763 C3-076B IF-000B
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
                               [BX+01]
976B:0008 FF6701
                       JMP
                                                                    DS:0001=0000
                  CX=0020 DX=0000 SP=0000
AX=076A BX=0000
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                    IP-0000
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
                  SS=0769
DS=076A ES=075A
                                AX,076A
076B:0000 B86A07
                        MOV
AX=076A BX=0000
                  CX=0020 DX=0000
                                   SP=0000
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A
                  SS=0769 CS=076B
                                   IP=0003
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0003 8ED8
                        MOV
                                DS,AX
-t.
AX=076A BX=0000 CX=0020 DX=0000 SP=0000
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
                  SS=0769 CS=076B IP=0005
DS=076A ES=075A
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0005 BB0000
                        MOV
                                BX,0000
```

(2)

这道和上面一样的思想,不过多了一个更改 CS 段地址,段地址可以根据 datasg 段来算

```
-r

AX=FFFF BX=0000 CX=0029 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC

076B:0000 B86A07 MOV AX,076A
```

我们得到, DS=075AH, 所以程序的地址是 076AH

从已经给出的代码中,我们得到 datasg 段占 4 个字节,不满 16 字节(一行),但是在系统中还是占一行。

所以,我们推出程序代码的起始地址在 076BH

```
assume cs:codesg
datasg segment
   dd 12345678h
datasg ends
codesg segment
start: mov ax, datasg
   mov ds, ax
   mov bx, 0
   add ax, 1
   mov [bx], bx
```

```
mov [bx+2], ax
jmp dword ptr ds:[0]

mov ax, 4c00h
int 21h
codesg ends
end start
```

```
CX=0029 DX=0000
                                   SP=0000
AX=076B
        BX=0000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=0769 CS=076B IP=000B
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=076A ES=075A
                                                                  DS:0000=5678
076B:000B 891F
                       MOV
                                [BX1,BX
AX=076B BX=0000
                 CX=0029 DX=0000 SP=0000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A
                 SS=0769 CS=076B IP=000D
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
   B:000D 894702
                       MOV
                                [BX+02],AX
                                                                  DS:000Z=1234
   076B
        BX=0000
                 CX=0029 DX=0000 SP=0000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A
                 SS=<del>0769</del>
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
                                                                  DS:0000=0000
076B:0010 FF2E0000
                       JMP
                               FAR [0000]
                                   SP=0000
AX=076B
        BX=0000
                 CX=0029
                          DX=0000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A
                 SS=0769
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
                               AX,076A
076B:0000 B86A07
                       MOV
AX=076A
        BX=0000
                 CX=0029
                          DX=0000
                                   SP=0000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=0769 CS=076B IP=0003
DS=076A ES=075A
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0003 8ED8
                       MOV
                               DS,AX
```

(3)

```
assume cs:codesg
codesg segment
start: mov ax,2000h
    mov es,ax
    mov ax,00beh ;题中是之前在 2000:0 就有数据,我是 0000...,
只能自己动手丰衣足食了。
    mov es:[1000h],ax
    mov ax,0006h
    mov es:[1002h],ax
    jmp dword ptr es:[1000h]

mov ax,4c00h
    int 21h
codesg ends
```

end start

检测点 9.2

```
assume cs:codesg
codesg segment
start:
          mov ax, 2000h
        mov ds, ax
        mov bx, 0
        mov al, 'b'
        mov ds:[bx], al
        mov al, 'i'
        mov ds:[bx+1], al
           mov cl, [bx]
s:
        mov ch, 0
        jcxz s0
        inc bx
        loop s
s0:
            mov dx, bx
        mov ax, 4c00h
        int 21h
codesg ends
end start
```

```
DS=2000 ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0011 NO UP ET PL NZ NA PU NC
076A:0011 8A0F
                        MOV
                                 CL,[BX]
                                                                     DS:000Z=00
AX=2069 BX=0002
                  CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=2000 ES=075A
                  SS=0769 CS=076A IP=0013
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0013 B500
                        MOV
                                 CH,00
AX=2069 BX=0002
                  CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
                  SS=0769 CS=076A IP=0015
DS=2000 ES=075A
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0015 E303
                        JCXZ
                                 001A
AX=2069 BX=0002 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2000 ES=075A SS=0769 CS=076A IP=001A NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:001A 8BD3
                        MOV
                                 DX,BX
AX=2069 BX=0002 CX=0000 DX=0002 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=2000 ES=075A SS=0769 CS=076A IP=001C
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:001C B8004C
                        MOV
                                 AX,4000
-d 2000:0 £
2000:0000 62 69 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
```

检测点 9.3

dec bx;和 inc 相反,自减一

inc cx

实验 8 分析一个奇怪的程序

```
可以
```

assume cs:codesg codesg segment mov ax,4c00h int 21h

start: mov ax, 0
s: nop
nop

mov di, offset s

```
mov si, offset s2
mov ax, cs:[si]
mov cs:[di], ax

s0: jmp short s

s1: mov ax, 0
int 21h
mov ax, 0

s2: jmp short s1
nop

codesg ends
end start
```

```
::\>debug pro63.exe;
-u cs:0 Ž3
076A:0000 B8004C
                                 AX,4C00
                         MOV
076A:0003 CD21
                         INT
                                 21
                                 AX,0000
076A:0005 B80000
                         MOV
076A:0008 90
                         NOP
076A:0009 90
                         NOP
076A:000A BF0800
                         MOV
                                 DI,0008
976A:000D BE2000
                         MOV
                                 SI,0020
076A:0010 ZE
                         cs:
076A:0011 8B04
                                 AX,[SI]
                         MOV
076A:0013 ZE
                         cs:
076A:0014 8905
                         MOV
                                 [DI],AX
076A:0016 EBFO
                         JMP
                                 0008
076A:0018 B80000
                                 AX,0000
                         MOV
                                 21
076A:001B CD21
                         INT
076A:001D B80000
                         MOV
                                 AX,0000
076A:0020 EBF6
                         JMP
                                 0018
076A:0022 90
                         NOP
976A:0023 0000
                                 [BX+SI],AL
                         ADD
```

注意红色部分的变化

在我们运行指令时,会发现运行到 jmp short s 之后,会运行 jmp 0000,而原本应该跳到 s 标号处执行 NOP,也就是说 s 处的指令发生的变化。

实验9 根据材料编程

注意:

在一页显示缓冲区中: 偏移 000~09F 对应显示器上的第1行(80个字符占160个字节); 偏移 0A0~13F 对应显示器上的第2行; 偏移 140~1DF 对应显示器上的第 3 行; 依此类推,可知,偏移 F00~F9F 对应显示器上的第 25 行。 在一行中,一个字符占两个字节的存储空间(一个字),低位字节存储 码, 高位字节存储字符的属性。一行共有80个字符, 占160个字节。 即在一行中: 00~01 单元对应显示器上的第1列; 02~03 单元对应显示器上的第 2 列; 04~05 单元对应显示器上的第 3 列; 依此类推,可知,9E~9F单元对应显示器上的第80列。 例:在显示器的0行0列显示黑低绿色的字符串'ABCDEF' ('A'的 ASCII 亚 直为 41H, 02H 表示黑底绿色) 显示缓冲区里的内容为: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B B800:0000 41 02 42 02 43 02 44 02 45 02 46

在做第十章课后题时,发现个问题,最上面红框和下面两个红框,对偏移地址 000h 的叫 法不同,我根据实际显示,es:000h 叫 0 行 0 列 (这一行不会在显示器上显示)

```
assume cs:codesg, ds:datasg, ss:stacksg
datasg segment
    db 'welcome to masm!'
    db 02h, 24h, 71h; 三种颜色
datasg ends
stacksg segment
    db 16 dup (0)
stacksg ends
codesg segment
    ;datasg 段地址
start: mov ax, datasg
    mov ds, ax
```

B800:00A0

```
;stacksg 段地址
       mov ax, stacksg
       mov ss, ax
       mov sp, 10h
       ;目标地址
       mov ax, 0b800h
       mov es, ax
       mov cx, 3
       mov di, 10h;在 datasg 中的偏移量
       mov bx, 780h;表示第 12 行
       ;第一层循环,3种颜色
         mov si,0;在显示缓冲区中的偏移地址
s:
       mov ah, ds:[di]
       push cx
       push di
       mov di, 0
       mov cx, 16
       ;第二层循环,字符串
s0:
          mov al, ds:[di]
       mov es:[bx+si+64], al;低位存字符
       mov es:[bx+si+64+1], ah; 高位存属性
       inc di
       add si, 2
       loop s0
       pop di
       pop cx
       inc di
       add bx, 0a0h
       loop s
       mov ax, 4c00h
       int 21h
codesg ends
end start
```

要理解材料中的几个点:

- 1.每行可以表示80个字符,160字节
- 2.每行的偏移地址规律----起始偏移地址: 行数 * 160 结束偏移地址: 起始地址 +159 (这里都是十进制表示,需要转换为十六进制)


• 3.属性字节格式,一共 8 位,每四位对应十六进制的字节的高位和低位。1 表示有这个属性,0 表示没有。

概括

这道题简单的说就是将**字符数据**和**属性数据**写入 b800h(显示缓冲区),并居中显示。

分步解析

- 1.要居中,首先**行居中**为 12 行开始,根据上面的公式得到起始偏移地址 **780h**,而下一行起始地址就是 **原偏移地址+0a0h--**0a0h 为 160 字节;
- 2.列居中,字符串占 16 字符,总共 80 字符,还剩 64 字符,也就是 128 字节,字符串前后等距,为 128/2=64 字节,所以需要在偏移地址基础上加 64
- 2.从自定义的 datasg 段中取字符串和属性数据,字符串写入低位: 0b800h:[起始偏移地址+64] 属性写入高位: 0b800h:[起始偏移地址+1+64]



```
X=F6EB
        BX=0000
                 CX=0023 DX=0000 SP=0000
                                           BP=0000 SI=0020 DI=0008
DS=075A ES=075A
                 SS=0769 CS=076A
                                  IP=0013
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0013 ZE
                       cs:
076A:0014 8905
                       MOV
                               [DI],AX
                                                                 CS:0008=9090
AX=F6EB
        BX=0000
                 CX=0023
                          DX=0000
                                  SP=0000
                                           BP=0000 SI=0020 DI=0008
                 SS=0769 CS=076A IP=0016
DS=075A ES=075A
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0016 EBF0
                       JMP
                               0008
AX=F6EB BX=0000
                 CX=0023
                          DX=0000 SP=0000
                                           BP=0000 SI=0020 DI=0008
        ES=075A
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=075A
                 SS=0769
                         CS=076A
                                  IP=0008
076A:0008 EBF6
                              0000
                       JMP
AX=F6EB BX=0000
                          DX=0000 SP=0000
                 CX=0023
                                           BP=0000 SI=0020 DI=0008
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=075A ES=075A
                 SS=0769 CS=076A IP=0000
076A:0000 B8004C
                       MOV
                               AX,4C00
```

产生这种变化的原因, 我们可以理解

mov di, offset s mov si, offset s2 mov ax, cs:[si] mov cs:[di], ax

这里实际上是将,标号 s2 处的指令移动到了 s 处,而 jmp 跳转地址是根据偏移地址改变的,在 s 处被替换的指令偏移位置,是 s2 处的偏移量。

s2 处偏移量为 18H-22H=-AH, 因为 jmp 指令占两个内存单元空间,所以 s 处两个 nop 变成一条 jmp 指令,也就是从 076A:000AH 处,向上移动 AH, 也就是 0,所以在跳转到 s 处,会显示 jmp 0000,进而执行返回指令。

第十章 CALL 和 RET 指令

检测点 10.1

assume cs:codesg stacksg segment db 16 dup (0) stacksg ends codesg segment start: mov ax, stacksg mov ss, ax mov sp, 10h

```
mov ax, 1000h
push ax
mov ax, 0
push ax
retf
codesg ends
end start
```

```
CX=0021 DX=0000
                                     SP=0010 BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=1000
         BX=0000
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=075A ES=075A
                  SS=076A CS=076B
                                     IP=000B
076B:000B 50
                         PUSH
                  CX=0021 DX=0000
SS=076A CS=076B
AX=1000 BX=0000
                                     SP=000E
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                                     IP=000C
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000C B80000
                        MOV
                                 AX,0000
AX=0000
        BX=0000
                  CX=0021 DX=0000
                                     SP=000E
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                  SS=076A CS=076B
                                     IP=000F
                                                NV UP EI PL NZ NA PO NC
076B:000F 50
                         PUSH
                                 ĤΧ
AX=0000 BX=0000 CX=0021 DX=0000
DS=075A ES=075A SS=076A CS=076B
                                     SP=000C BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                                     IP=0010
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
976B:0010 CB
                        RETF
AX=0000 BX=0000
                  CX=0021 DX=0000 SP=0010 BP=0000 SI=0000 DI=0000
                  SS=076A CS=1000 IP=0000
ADD LBX+SII, AL
DS=075A ES=075A
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                                                      DS:0000=CD
1000:0000 0000
```

检测点 10.2

ax=6

在读入指令 call s 时,IP 首先自动+3(下一个指令偏移地址),所以入栈的数据为 6,pop ax 也就是 ax=6

```
assume cs:codesg
codesg segment
start: mov ax,0
call s
inc ax
s: pop ax
```

mov ax, 4c00h

int 21h codesg ends end start

```
AX=0006 BX=0000
                  CX=000D DX=0000 SP=0000
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                  SS=0769 CS=076A IP=0000
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0000 B80000
                         MOV
                                  AX,0000
                  CX=000D DX=0000 SP=0000
SS=0769 CS=076A IP=0003
AX=0000 BX=0000
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=075A ES=075A
                        CALL
                                 0007
076A:0003 E80100
                  CX=000D DX=0000 SP=FFFE
SS=0769 CS=076A IP=0007
                                                BP=0000 SI=0000 DI=0000
1X=0000
         BX=0000
DS=0<mark>75A ES=075A</mark>
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0007-58
                         POP
                                 ĤΧ
         BX=0000
                  CX=000D DX=0000 SP=0000
                                                BP=0000 SI=0000 DI=0000
                  SS=0769 CS=076A
                                      IP=0008
DS=075A ES=075A
                                                NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0008 B8004C
                         MOV
                                  AX,4C00
```

检测点 10.3

```
assume cs:codesg
codesg segment
        mov ax, 4c00h
        int 21h
          mov ax, 0
start:
        call far ptr s;入栈的 IP 为 8, CS 为 1000h
        inc ax
          pop ax;ax=8
s:
        add ax, ax; ax=16
        pop bx;bx=1000h
        add ax, bx; ax=1010h
        mov bx, 0
        push bx
        ret
codesg ends
end start
```

```
076A:0018 C3
                         RET
AX=0784 BX=0000
                  CX=0019 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                  SS=0769 CS=076A IP=0000
                                                NU UP EI PL NZ AC PE NC
076A:0000 B8004C
                         MOV
                                 AX,4000
-u cs:0
                                 AX,4000
076A:0000 B8004C
                         MOV
076A:0003 CD21
                         INT
                                 21
                                 AX,0000
076A:0005 B800<mark>0</mark>0
                         MOV
076A:0008 9A0E006A07
                         CALL
                                 076A:000E
076A:000D 40
                         INC
                                 ΑX
076A:000E 58
                                 ĤΧ
                         POP
                                 AX,AX
076A:000F 03C0
                         ADD
                                 BX
AX,BX
076A:0011 5B
                         POP
076A:001Z 03C3
                         ADD
076A:0014 BB0000
                         MOV
                                 BX,0000
076A:0017 53
                                 BX
                         PUSH
976A:0018 C3
                         RET
```

因为在我的代码中,入栈 CS=076AH,IP=DH

所以

```
assume cs:codesg
codesg segment
        mov ax, 4c00h
        int 21h
start:
          mov ax, 0
        call far ptr s;入栈的 IP为dh, CS为076ah
        inc ax
          pop ax;ax=dh
s:
        add ax, ax; ax=1ah
        pop bx;bx=076ah
        add ax, bx; ax=0.784h
        mov bx, 0
        push bx
        ret
codesg ends
end start
```

检测点 10.4

AX=000BH

这个程序稍微修改一下,就很清晰了。

```
assume cs:codesg
codesg segment
       mov ax, 6
       ;首先 sp=sp-2=fffeh,将 IP=5 压入栈中
       ;跳转到 ax 处, jmp 6
       call ax
       inc ax
       ;在 bp 的段地址是 ss,下面两句相当于
       ;pop bp
       ; add ax, bp
       mov bp, sp
       add ax, ss:[bp]
       mov ax, 4c00h
       int 21h
codesg ends
end
```

```
C:\>debug pro69.exe;
-u cs:0 f
076A:0000 B80600
                        MOV
                                AX,0006
076A:0003 FFD0
                        CALL
                                ĤΧ
076A:0005 40
                        INC
                                ΑX
076A:0006 8BEC
                                BP,SP
                        MOV
076A:0008 034600
                                AX,[BP+00]
                        ADD
076A:000B B8004C
                        MOV
                                AX,4000
076A:000E CD21
                        INT
                                21
-g b
AX=000B
        BX=0000
                  CX=0010 DX=0000 SP=FFFE
                                             BP=FFFE SI=0000 DI=0000
                  SS=0769 CS=076A
                                    IP=000B
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=075A ES=075A
076A:000B B8004C
                        MOV
                                AX,4C00
-d ss:fffe
0769:FFF0
                                                     05 00
```

检测点 10.5

(1)

ax=3

在 call word ptr ds:[0eh]时,ax=0,将下一条指令 IP 压入栈中,然后指令跳到 ds:[0eh](实际上就是栈顶),所以实际上就是跳到了 inc ax 执行,最后得到 ax=3

(2)

```
assume cs:code
data segment
   dw 8 dup (0)
data ends
code segment
start: mov ax, data
       mov ss, ax
       mov sp, 16
       mov word ptr ss:[0], offset s;将标号 s 的地址存入 ss:[0]
       mov ss:[2], cs
       call word ptr ss:[0]
       ;这里首先将 CS=076bh 和 IP=19h 压入栈中
       ;再跳转到 ss:[0]中的地址处,也就是标号 s 处
       mov ax, offset s
s:
       :将标号 s 的地址放到 ax=001ah
       sub ax, ss:[0ch]
       ;ss:[0ch]也就是 IP=0019h
       ;ax=1ah-19h=1
       mov bx, cs
       ;bx=076bh
       sub bx, ss:[0eh]
       ;ss:[0eh]也就是CS=076bh
        ;bx=076bh-076bh=0
       mov ax, 4c00h
       int 21h
code ends
end start
```

实验 10 编写子程序

1.显示字符串

步骤:

- 1. 将行列值转换为正确的偏移地址,保存到寄存器(起始偏移地址:(行数 1) * 160,列 数偏移地址:(列数 - 1) * 2)
- 2. 读取字符和属性值, 判断是否为 0, 不是, 则存入显示缓冲区

assume cs:code

```
data segment
   db 'Welcome to masm!', 0
data ends
code segment
start:
        mov dh, 8
       mov d1, 3
       mov c1, 2
       mov ax, data
       mov ds, ax
       mov si, 0
       call show str
       mov ax, 4c00h
       int 21h
           ;计算行的偏移地址,利用上次得到的结论,起始偏移地址:行
show_str:
数 * 160
          mov al, dh
          mov ah, 0
          ;dec ax
          mov bx, 160
          push dx;因为下面乘法是16位的,因此dx会被用作高位,原来
保存颜色的值会消除
          mul bx
          pop dx
          mov di, ax
          ;结算列的偏移地址,地址0开始
          mov bl, dl
          mov bh, 0
          dec bx
          add bx, bx
          ;显示缓冲区地址
          mov ax, 0b800h
          mov es, ax
           ;颜色参数值(不变)和字符
          mov ah, cl
              mov al, ds:[si]
str:
          ;检查是否遇到尾部的0
          mov cl, al
          mov ch, 0
```

jcxz ok

;将字符和属性存入显示缓冲区

mov es:[bx+di], al mov es:[bx+di+1], ah

inc si;字符偏移地址 add bx,2;列的位置 loop str

ok: ret code ends

end start



2.解决除法溢出

- (1) 除数: 有8位和16位两种,在一个reg或者内存单元中
- (2)被除数: 默认放在 AX 或者 DX 和 AX 中,如果除数为 8 位,被除数为 16 位,默认放在 AX 中;如果除数为 16 位,被除数为 32 位,在 DX 和 AX 中存放,DX 存高六位,AX 存低六位。
- (3) 结果:如果除数为8位。则AL储存除法操作的商,AH储存除法操作的余数;如果除数为16位,则AX存储除法操作的商,DX存储除法操作的余数

1000/1 溢出, al 无法存下 1000

```
assume cs:code
code segment
start: mov bh, 1
mov ax, 1000
div bh
mov ax, 4c00h
int 21h
code ends
end start
```

```
976A:0000 B701
                        MOV
                                BH,01
AX=FFFF
        BX=0100
                 CX=000C DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                  SS=0769 CS=076A IP=0002
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
976A:0002 B8E803
                        MOV
                                AX,03E8
AX=03E8 BX=0100 CX=000C DX=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A
                                    SP=0000
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                     IP=0005
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
                        DIV
076A:0005 F6F7
                                BH
AX=03E8 BX=0100
                 CX=000C DX=0000 SP=FFFA
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                  SS=0769 CS=F000 IP=1060
                                               NU UP DI PL NZ NA PO NC
F000:1060 FE38
                                 [BX+SI]
                                                                     DS:0100=B7
```

11000H/1, ax 存放不下商

```
assume cs:code
code segment
start: mov ax,1000h
mov dx,1
mov bx,1
div bx
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
```

```
AX=1000 BX=0000 CX=0010 DX=0001
                                    SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                 SS=0769 CS=076A IP=0006
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
                        MOV
                                BX,0001
076A:0006 BB0100
AX=1000 BX=0001 CX=0010 DX=0001
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A
                                    SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                    IP=0009
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0009 F7F3
                        DIV
                                RX
AX=1000 BX=0001 CX=0010 DX=0001 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A
                 SS=0769 CS=F000 IP=1060
                                              NV UP DI PL NZ NA PO NC
F000:1060 FE38
                                [BX+SI]
                                                                    DS:0001=20
```

解决方法:

实际上,我们解决的方法是将除法拆分成了两个16位除数,32位被除数的除法

例如: 1000000/10 (F4240H/0AH)

我们将这个除法拆分成: **高 16 位: 000FH/0AH 低 16 位: 4240H/0AH** 两个除法式子 然后将第一个的结果放到 dx,第二个的结果放到 ax,余数放到 cx

这里唯一不同的就是,我们高 16 位计算的时候,我们相当于把尾数的 0 省略了,所以真正结果需要乘上 16^尾数 0 的个数,上面例子就是 16^4=65536。

通过理解 12341000/10 = int(1234/10) * 10^4 + (rem(1234/10) * 10^4 + 1000) / 10 给的公式也就很好理解了

这里还需要知道,溢出的基本概念:超过寄存器表示范围的值被舍弃。

```
assume cs:code
stack segment
  dw 8 dup (0)
stack ends
code segment
start: mov ax, stack
  mov sp, 16
  mov ax, 4240h
  mov dx, 00Fh
  mov cx, 0ah
  call divdw

mov ax, 4c00h
  int 21h
```


divdw: push ax
;高 16 位计算
mov ax, dx
mov dx, 0
div cx
mov bx, ax
;低 16 位计算
pop ax

;高 16 位计算的余数作为了低 16 位计算的高位,对应公式的

rem(H/N)*65536

div cx ;低16位 mov cx, dx ;余数 mov dx, bx ret

code ends
end start



3.数值显示

实际上,方法就是,数值除 10,取余数,就得到数值的每一位,再观察得到,数字 xH(x=0,1...9)对应,十进制数字 30H+xH



assume cs:code
data segment
 dw 123, 12666, 1, 8, 3, 38
data ends
code segment

```
mov ax, data
start:
      mov ds, ax
      mov ax, 2000h
      mov es, ax
      mov si,0;表示数据段中的偏移地址
      mov di, 0;将 16 进制数存储为 10 进制字符的偏移地址
      mov cx, 6
      ;循环取出数据段中的数据
        mov ax, ds:[si]
s:
      call show_str
      add si, 2
      loop s
      mov ax, 4c00h
      int 21h
          push cx
show_str:
         mov bp, 0; bp 记录入栈次数
         ;方法:将该数除以10,得到的余数就是该数的一位数
         ;注意,我们判断数字转换结束的条件是商为0,但是1oop是先
减 cx, 再判断, 所以需要 inc cx
         ;处理一个16进制数,将每一位转换为10进制字符,压入栈中
         ;压栈原因: 因为得到的数据是逆序的, 所以需要入栈, 再出栈,
得到顺序的数
s0:
            mov dx, 0
         mov bx, 10
         div bx
         mov cx, ax
         inc cx
         add dx, 30h; 数字转字符
         push dx;转换的数据入栈
         inc bp
         loop s0
         ;将栈中的数据取出,存储到指定位置
         mov cx, bp
         mov bx, 0
store_str:
           pop dx
         mov byte ptr es:[di], dl
         inc di
         loop store_str
```

pop cx inc di;这里 di 表示每个 10 进制字符之间有个间隙,方便查看 ret

code ends
end start

```
::\>debug pro84.exe;
-u cs:0 f
076B:0000 B86A07
                 AX,076A
076B:0003 8ED8
                 DS,AX
             MOV
976B:0005 B80020
             MOV
                 AX,2000
976B:0008 8ECO
                 ES,AX
             MOV
076B:000A BE0000
             MOV
                 SI,0000
076B:000D BF0000
             MOV
                 DI,0000
-d 2000:0 2f
2000:0010
Program terminated normally
-d 2000:0 Zf
2000:0000 31 32 33 00 31 32 36 36-36 00 31 00 38 00 33 00
                                 123.12666.1.8.3.
38.....
```

让显示这些数值,实际上就是上个程序,储存位置变成了显示缓冲区

```
assume cs:code
data segment
   dw 123, 12666, 1, 8, 3, 38
data ends
code segment
start:
         mov ax, data
       mov ds, ax
       mov ax, 0b800h
       mov es, ax
       mov si,0;表示数据段中的偏移地址
       mov di, 0;将 16 进制数存储为 10 进制字符的偏移地址
       mov cx, 6
       ;循环取出数据段中的数据
         mov ax, ds:[si]
s:
       call show_str
```

```
add si, 2
      loop s
      mov ax, 4c00h
      int 21h
show_str:
          push cx
         mov bp, 0
         ;方法:将该数除以10,得到的余数就是该数的一位数
         ;注意,我们判断数字转换结束的条件是商为0,但是1oop是先
减 cx, 再判断, 所以需要 inc cx
         ;处理一个16进制数,将每一位转换为10进制字符,压入栈中
         ;压栈原因: 因为得到的数据是逆序的, 所以需要入栈, 再出栈,
得到顺序的数
s0:
            mov dx, 0
         mov bx, 10
         div bx
         mov cx, ax
         inc cx
         add dx, 30h; 数字转字符
         push dx;转换的数据入栈
         inc bp
         loop s0
         ;将栈中的数据取出,存储到显示缓冲区
         mov cx, bp
         mov bx, 0
store_str:
           pop dx
         mov byte ptr es:[di+500h+4], d1;低位数据,500h 表示显示器
第8行,4表示第3列
         mov byte ptr es: [di+500h+4+1], 2; 高位属性, 2 就是
00000010,绿色
         add di, 2
         loop store_str
         pop cx
         add di, 2; 方便查看
         ret
code ends
end start
```

这个程序中,s0 部分对应着 dtoc 子程序(十六进制转换为十进制字符),show_str 子程序对应着 store_str 部分

课程设计 1

程序主要由三部分构成主程序,两个子程序。

两个子程序包含字符输出,存储的子程序和 dword 除法

第一个子程序功能:

- 1. 将寄存器中的 16 进制数字转换为 10 进制字符数字(这里实际上就是调用第二个子程序,获得数据每一位的值),压入栈中
- 2. 将栈中的字符数字依次出栈, 存入指定位置的显示缓冲区

第二个子程序功能: (来自: 2.解决除法溢出)

• 计算 dword 型数据除 10 的结果,余数就是数据的每一位

主程序流程: (整体框架来自: 实验 7)

- 1. 获取数据段数据,保存到指定寄存器,利用第一个子程序功能存入显示缓存区。
- 2. 平均工资, 先获取数据段中的总工资和人数, 计算出平均工资, 并存入指定寄存区, 最后调用第一个子程序存入显示缓冲区。

assume cs:code,ds:data,es:table

```
data segment
```

db '1975','1976','1977','1978','1979','1980','1981','1982','1983'

db '1984','1985','1986','1987','1988','1989','1990','1991','1992'

db '1993'.'1994'.'1995'

;以上是表示 21 年的字符串 4 * 21 = 84

dd 16,22,382,1356,2390,8000,16000,24486,50065,97479,140417,197514

dd 345980,590827,803530,1183000,1843000,2759000,3753000,4649000,5937000

;以上是表示 21 年公司总收入的 dword 型数据 4 * 21 = 84

dw 3,7,9,13,28,38,130,220,476,778,1001,1442,2258,2793,4037,5635,8226

dw 11542,14430,15257,17800

;以上是表示 21 年公司雇员人数的 21 个 word 型数据 2 * 21 = 42

data ends

table segment

db 21 dup ('year summ ne ?? ') ; 'year summ ne ?? ' 刚好 16 个字节

table ends

stack segment

dw 8 dup (0)

stack ends

code segment

start: mov ax,data

mov ds,ax

mov ax,0b800h

mov es,ax

mov ax,stack

mov ss,ax

mov sp,16

mov cx,21 ;外层循环每一年的情况

mov bx,0a0h ;表示第几年的情况

mov di,0 ;存储年份地址

mov bp,0 ;1.获取到 data 段中雇员数数据 2.保存 bx 的值

```
s0:
      push cx
        mov cx,4
                   ;表示这一年中的第几个
        mov si,0
        ;年份
s:
       mov al,ds:[di];一位一位保存字符
        mov es:[bx+si],al
        mov byte ptr es:[bx+si+1],2
        add si,2
        inc di
        loop s
        add si,2
       ;收入
       mov dx,ds:[di+52h]
       mov ax,ds:[di+50h]
       mov si,24;指定列的位置, 13 列
       call show_str
        ;雇员数
        mov ax,ds:[bp+0a8h]
        mov dx,0
        mov si,44;指定列的位置, 23 列
        call show_str
        ;人均收入
        mov dx,ds:[di+52h]
        mov ax,ds:[di+50h]
        push bx
        mov bx,ds:[bp+0a8h]
        div bx
        mov dx,0
        pop bx;顺序不能变
        mov si,64;指定列的位置, 33 列
        call show_str
        рор сх
        add bp,2
        add bx,0a0h
        loop s0
        mov ax,4c00h
        int 21h
```

```
;调用 divdw 子程序(除 10), 获取余数 (数据段数据的 16 进制形式)
;将余数转换为10进制字符,入栈
;循环上面操作
;判断结束条件: 因为被除数为 dword 形式, 需要先判断 dx(高 16 位)是否为 0, 再判断 ax(低
16 位)是否 0
show_str:push bp
       push bx
          mov bp,0
s1:
       mov cx,0ah
       call divdw
       add cx,30h;数字转字符
       push cx;转换的数据入栈
       mov cx,dx
       inc cx
       inc bp
       loop s1
       mov cx,ax
       inc cx
       loop s1
       ;获取表示行的数值 bx,
                         在栈中的位置的偏移地址
       mov cx,bp;在 bx 上入了多少次栈
       mov bx,sp;现在的栈顶
     add bx,2;找到 bx 的位置
s3:
       loop s3
       mov cx,bp
      mov bx,ss:[bx]
store_str:
          pop dx
          mov byte ptr es:[bx+si],dl;低位数据, 500h 表示显示器第 8 行, 4 表示第 3 列
          mov byte ptr es:[bx+si+1],2;高位属性, 2 就是 00000010, 绿色
          add si,2
          loop store_str
          pop bx
          pop bp
          add si,2
```

ret

```
divdw: push ax
          ;高 16 位计算
          mov ax, dx
          mov dx, 0
          div cx
          mov bx, ax
          ;低 16 位计算
          рор ах
          div cx
         :低 16 位
          mov cx, dx
          ;余数
          mov dx, bx
          ret
code ends
end start
```

```
🚟 DOSBox 0.74, Cpu speed:
                                3000 cycles, Frameskip O, Program: DOSBOX
                16
22
382
                                           3
42
                                           104
.978
                1356
                             13
 979
                2390
                8000
 980
                                           210
                16000
               24486
50065
 982
                             476
778
1001
983
                                           105
125
               97479
140417
.984
                                           140
.986
                197514
                              1442
                                           136
                345980
                590827
               803530
1183000
1843000
1990
1991
                                           209
224
                2759000
                              11542
                                           260
                3753000
                              14430
                4649000
 994
                              15257
                                           304
                              17800
                5937000
C:\>pro91
```


第十一章 标志寄存器

检测点 11.1

ZF	PF	SF
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
0	0	0
0	1	0
0	1	0

```
assume cs:code
code segment
start: sub al, al
mov al, 1
push ax
pop bx
add al, bl
add al, 10
mul al

mov ax, 4c0h
int 21h
code ends
end start
```



检测点 11.2

操作	CF	OF	SF	ZF	PF	原因
sub,al,al	0	0	0	1	1	无符号 al=0 有符号 al=0
mov al,10H	0	0	0	1	1	mov 指令不改变标志寄存器值 无符号 al=10H=0001 0000b 有符号 al=10H=0001 0000b
add al,90H	0	0	1	0	1	无符号 al=0AH 有符号 al=10H + (90H)补=异号相加
mov al,80H	0	0	1	0	1	mov 指令不改变标志寄存器值 无符号 al=80H 有符号 al=-128

add al,80H	1	1	0	1	1	无符号= 100H=0001 0000 0000=0 有符号=-128+(-128)=-256<-128
mov al,0FCH	1	1	0	1	1	mov 指令不改变标志寄存器值 无符号:al=0FCH 有符号:al=-4
add al,05H	1	0	0	0	0	无符号:al=101H 有符号:-4+5=1<127
mov al,7DH	1	0	0	0	0	mov 指令不改变标志寄存器值 无符号:al=7DH 有符号:125
add al,0BH	0	1	1	0	1	无符号:al=88H 有符号:al=125+11=136>127

检测点 11.3

(1)

jb s0

ja s0

(2)

jna s0

jnb s0

检测点 11.4

对 flag 寄存器操作

ax=45h

```
mov ax, 0
push ax
popf;将标志寄存器置
mov ax, 0fff0h
add ax, 0010h
;ax 实际结果为 0, 应得结果: -16+16=0
;f1ag 寄存器值: 0000 0000 0100 0101=69
pushf;将标志寄存器值入栈
pop ax;将标志寄存器值出栈给 ax
and al, 1100 0101b;0100 0101
and ah, 0000 1000b;0000 0000
;所以 ax=0000 0000 0100 0101=45h
```

实验 11 编写子程序

```
assume cs:codesg
datasg segment
    db "Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code.", 0
datasg ends
codesg segment
start:
    mov ax, datasg
    mov ds, ax
    mov si, 0
    call letterc
    mov ax, 4c00h
    int 21h
letterc:
    cmp byte ptr [si], 97
    jb next
    cmp byte ptr [si], 122
    ja next
    and byte ptr [si], 11011111b
next:
```

```
mov cl,[si]
mov ch, 0
jcxz ok
inc si
jmp short letterc
ok:
ret
codesg ends
end start
```

```
C:\>debug pro99.exe;
-d 076a:0 2f
976A:0000 42 65 67 69 6E 6E 65 72-27 73 20 41 6C 6C 2D 70
                                                                        Beginner's All-p
076A:0010 75 72 70 6F 73 65 20 53-79 6D 62 6F 6C 69 63 20 076A:0020 49 6E 73 74 72 75 63 74-69 6F 6E 20 43 6F 64 65
                                                                        urpose Symbolic
                                                                        Instruction Code
 g b
AX=076A BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0031 DI=0000
                                         IP=000B
                                                      NU UP EI NG NZ AC PE CY
DS=076A ES=075A
                    SS=0769 CS=076E
076E:000B B8004C
                            MOV
                                     AX,4C00
-d ds:0 2f
            42 45 47 49 4E 4E 45 52-27 53 20 41 4C 4C 2D 50 55 52 50 4F 53 45 20 53-59 4D 42 4F 4C 49 43 20
                                                                        BEGINNER'S ALL-P
976A:0000
076A:0010
                                                                        URPOSE SYMBOLIC
            49 4E 53 54 52 55 43 54-49 4F 4E 20 43 4F 44 45
                                                                        INSTRUCTION CODE
```

第十二章 内中断的产生

检测点 12.1

- (1) 70:018B
- (2) 4N, 4N+2

实验 12 编写 0号中断的处理程序

```
assume cs:code
code segment
start:
    mov ax,cs
    mov ds,ax
    mov si,offset do0
    mov ax,0
```

```
mov es, ax
    mov di, 200h
    mov cx, offset do0end-offset do0
    c1d
    rep movsb
    mov word ptr es:[0*4+2],0
    mov word ptr es:[0*4], 200h
    mov ax, 4c00h
    int 21h
do0:
    jmp short doOstart
    db 'Biu OverFlow!'
doOstart:
    mov ax, 0b800h
    mov es, ax
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov si, 202h
    mov di, 12*160+36*2
    mov cx, 13
s:
    mov al, ds:[si]
    mov es:[di], al
    mov byte ptr es:[di+1], 4
    add di, 2
    inc si
    loop s
    mov ax, 4c00h
    int 21h
do0end:nop
code ends
end start
用了个测试程序
assume cs:code
```

```
code segment
start:
    int 0
code ends
end start
```

第十三章 int 指令

检测点 13.1

(1) 这道我认为主要是判断

add [bp+2], bx

这里是修改 IP 地址,即向前跳转距离,也即 bx 的范围。bx 为十六位寄存器,范围在-32768~32767,即最大转移位移为 32768

(2)

测试程序:

```
assume cs:code
data segment
    db 'conversation',0
```

```
data ends
code segment
start:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov si, 0
    mov ax, 0b800h
    mov es, ax
    mov di, 12*160
    mov bx, offset flag-offset flagend
flag:
    cmp byte ptr ds:[si],0
    je ok
    mov al, ds:[si]
    mov byte ptr es:[di], al
    mov byte ptr es:[di+1], 2
    inc si
    add di, 2
    int 7ch
flagend:nop
ok:
    mov ax, 4c00h
    int 21h
code ends
end start
中断例程:
assume cs:code
code segment
start:
    :将程序移入指定空闲区域
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov si, offset do7c
    mov ax, 0
    mov es, ax
    mov di, 200h
    mov cx, offset do7cend-offset do7c
    c1d
    rep movsb
    ;设置中断向量
    mov ax, 0
```

```
mov es, ax
mov word ptr es:[7ch*4+2], 0
mov word ptr es:[7ch*4], 200h

mov ax, 4c00h
int 21h

do7c:
;设置 IP 位置
push bp
mov bp, sp
add ss:[bp+2], bx
pop bp
iret
do7cend:nop

code ends
end start
```

检测点 13.2

(1) 错误,无法改变。

(2) 错误,硬件应该是 BIOS 的中断例程

实验13编写,应用中断例程

(1)编写并安装 int 7ch 中断例程,功能为显示一个用 0 结束的字符串,中断例程安装在 0:200 处

```
参数: (dh)=行号, (dl)=列号, (cl)=颜色, ds:si 指向字符串首地址
测试程序
assume cs:code
data segment
    db 'Welcome to masm!BIU', 0
data ends
code segment
start:
    mov dh, 12
    mov d1, 30
    mov c1, 2
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov si, 0
    int 7ch
    mov ax, 4c00h
    int 21h
code ends
end start
中断例程
assume cs:code
code segment
start:
    ;将程序写入 0:200h
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov si, offset func
    mov ax, 0
```

mov es, ax

```
mov di, 200h
    mov cx, offset funcend-offset func;程序长度
    c1d
    rep movsb
    ;程序入口写入中断向量表中
    mov ax, 0
   mov es, ax
    mov word ptr es: [7ch*4+2], 0
    mov word ptr es: [7ch*4], 200h
    mov ax, 4c00h
    int 21h
func:
    push ax
    push di
    push es
    ;显示缓冲区地址
    mov ax, 0b800h
    mov es, ax
    ;将已知条件转换为正确的显存地址
    mov al, 160
    mul dh
    mov di, ax
    dec d1
    mov dh, 0
    add dx, dx
   add di, dx
show:
    ;判断是否遇到末尾的0
    cmp byte ptr ds:[si],0
    je ok
    ;将显示信息写入显示缓冲区
    mov al, ds:[si]
    mov byte ptr es:[di], al
    mov es:[di+1], c1
    inc si
    add di, 2
    jmp show
ok:
```

;结束 pop es pop di pop ax iret

funcend:nop

code ends end start

CS:IP 和 SS:SP 在 int 和 iret 前后变化

```
CX=0002 DX=0C20 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=076A BX=0000
                 SS=0769 CS=076C
DS=076A ES=075A
                                  IP=000B
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
                               $1,0000
076C:000B BE0000
                       MOV
AX=076A BX=0000 CX=0002 DX=0C20
                                  SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076C
                                   IP=000E
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
076C:000E CD7C
                       INT
AX=076A BX=0000
DS=076A ES=075A
                 CX=000Z
                          DX=0C20 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000
                 SS=0769
                         CS=0000
                                   IP=0200
                                            NU UP DI PL NZ NA PO NC
0000:0200 50
                               ΑX
                       PUSH
```

入栈标志寄存器, CS, IP。SP=FFFAH

SS 为当前段地址, CS:IP 为空闲区域地址

```
X=0755 BX=0000
                 CX=0002 DX=003E
                                   SP=FFF8 BP=0000 SI=0013 DI=0000
                 SS=0769 CS=0000
                                            NU UP DI PL ZR NA PE NC
DS=076A ES=075A
                                   IP=022C
0000:022C 58
                       POP
                               ΑX
AX=076A BX=0000
                 CX=0002
                          DX=003E
                                  SP=FFFA
                                           BP=0000 SI=0013 DI=0000
DS=076A ES=075A
                 SS=0769 CS=0000
                                            NU UP DI PL ZR NA PE NC
                                   IP=022D
9000:022D CF
                       IRET
AX=076A BX=0000
                 CX=0002 DX=003E
                                  SP=0000
                                           BP=0000 SI=0013 DI=0000
DS=076A ES=075A
                 SS=0769 CS=076C
                                  IP=0010
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
976C:0010 B8004C
                       MOA
                               AX,4C00
```

(2) 在屏幕中间显示 80 个!!

```
测试程序
assume cs:code
code segment
start:
    mov ax, 0b800h
    mov es, ax
    mov di, 160*12
    mov bx, offset s-offset se
    mov cx, 80
s:
    mov byte ptr es:[di],
    add di, 2
    int 7ch
se:
    nop
    mov ax, 4c00h
    int 21h
code ends
end start
中断程序
assume cs:code
code segment
start:
    ;将程序写入 0:200h
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov si, offset func
    mov ax, 0
```

```
mov di, 200h
    mov cx, offset funcend-offset func;程序长度
    c1d
    rep movsb
    ;程序入口写入中断向量表中
    mov ax, 0
    mov es, ax
    mov word ptr es:[7ch*4+2],0
    mov word ptr es:[7ch*4], 200h
    mov ax, 4c00h
    int 21h
func:
    push bp
    mov bp, sp
    dec cx
    jcxz ok
    add ss:[bp+2], bx
ok:
    pop bp
    iret
funcend:nop
code ends
end start
 180X 0.0560X 0.74, CPU SPEEd.
                       SUUU CACIEZ, FLAMEZKID O, FLOALAM, DOSBOY
  C:\>
  C:\>
```

(3) 下面的程序,分别在屏幕的第 2,4,6,8 行显示 4 句英文诗

assume cs:code
code segment
s1:

C:****>

mov es, ax

```
db 'Good, better, best, ', '$'
s2:
    db 'Never let it rest,','$'
s3:
    db 'Till good is better,','$'
s4:
    db 'And better, best.', '$'
s:
    dw offset s1, offset s2, offset s3, offset s4
row:
    db 2, 4, 6, 8
start:
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov bx, offset s
    mov si, offset row
    mov cx, 4
ok:
    mov bh, 0
    mov dh, ds:[si]
    mov d1,0
    mov ah, 2
    int 10h
    mov dx, ds:[bx]
    mov ah, 9
    int 21h
    inc si
    add bx, 2
    loop ok
    mov ax, 4c00h
    int 21h
code ends
end start
```

```
C:\>
Good, better, best,
C:\>
Never let it rest,
C:\>
Till good is better,
C:\>
And better, best.
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
```


第十四章 端口

检测点 14.2

```
assume cs:code
code segment
start:

mov ax, 66
mov bx, ax
shl ax, 1
mov cl, 3
shl bx, cl
add ax, bx

mov ax, 4c00h
int 21h
code ends
end start
```



实验 14 访问 CMOS RAM

```
assume cs:code
data segment
    db 9, 8, 7, 4, 2, 0
data ends
code segment
start:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov bx, 0b800h
    mov es, bx
    mov di, 160*12+33*2
    mov si, 0
    mov cx, 6
s:
    call show
    cmp byte ptr ds:[si],7
    jna s1;不大于7就跳转
    ;年,月
    mov byte ptr es:[di],'/'
    jmp stop
s1:
    jb s2;小于7就跳转
    mov byte ptr es:[di],''
    jmp stop
s2:
    cmp byte ptr ds:[si],0
```

```
je stop;等于0就跳转
    ;时,分
   mov byte ptr es:[di],':'
stop:
    inc si
    add di, 2
    loop s
    mov ax, 4c00h
    int 21h
show:
    push cx
   mov al, ds:[si]
    out 70h, al
    in al, 71h
    ;获取数据
    mov ah, al
    mov c1, 4
    shr ah, cl
    and al, 000011111b
    ;十进制转 ASCII 码
    add ah, 30h
    add al, 30h
    ;写入显示缓冲区
    mov es:[di], ah
   mov byte ptr es:[di+2], al
    add di, 4
    pop cx
    ret
code ends
end start
```

第十五章 外中断

检测点 15.1

(1)

pushf

call dword ptr ds:[0]

(2)

设置 int 9 中断例程的地址的指令有两个部分:

;设置新 int9 中断例程入口地址 mov word ptr es:[9*4],offset int9 mov es:[9*4+2],cs

;恢复原来 int9 中断例程入口地址

```
mov ax, 0
mov es, ax
push ds: [0]
pop es: [9*4]
push ds: [2]
pop es: [9*4+2]
```

在执行指令期间可能发生键盘中断,引发错误的地址执行,也就是 IF 寄存器可能为 1, 所以只要我们在执行这两段指令之间,令 IF=0, 即可保证程序正确。

```
cli
mov word ptr es:[9*4], offset int9
mov es:[9*4+2], cs
sti

cli
mov ax, 0
mov es, ax
push ds:[0]
pop es:[9*4]
push ds:[2]
pop es:[9*4+2]
sti
```

实验 15 安装新的 int 9 中断例程


```
assume cs:code
stack segment
   db 128 dup (0)
stack ends
code segment
start:
   mov ax, stack
   mov ss, ax
   mov sp, 128

;将中断例程写到 0:204h
   push cs
   pop ds
```

```
mov ax, 0
   mov es, ax
   mov cx, offset int9end-offset int9
   mov si, offset int9
   mov di, 204h
   c1d
   rep movsb
   ;将原 int 9 中断例程入口地址保存到 0:200h
   push es: [9*4]
   pop es:[200h]
   push es: [9*4+2]
   pop es: [202h]
    ;将新的中断例程入口地址写入中断向量表
   cli
   mov word ptr es:[9*4], 204h
   mov word ptr es: [9*4+2], 0
   sti
   mov ax, 4c00h
   int 21h
int9:
   push ax
   push bx
   push cx
   push es
   ;从端口读取键盘数据
   in al, 60h
   ;调用原来的 int 9 中断例程,此时 CS=0
   pushf
   call dword ptr cs:[200h]
    ;比较是否收到 A 键值
   cmp al, 9eh
   jne int9ret
   ;显示一屏幕 A
   mov ax, 0b800h
   mov es, ax
```

```
mov bx, 0
  mov cx, 2000
s:
  mov byte ptr es:[bx], 'A'
  add bx, 2
  loop s
int9ret:
  pop es
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  iret

int9end:nop
code ends
end start
```



第十六章 直接定址表

检测点 16.1

assume cs:code

```
code segment
          dw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    a
          dd 0
    b
start:
    mov si, 0
    mov cx, 8
s:
    mov ax, a[si]
    add word ptr b[0], ax
    adc word ptr b[2], 0
    add si, 2
    loop s
    mov ax, 4c00h
    int 21h
code ends
end start
```

```
C:\>debug pro121.exe;
-u cs:14
076A:0014 BE0000
                          MOV
                                   SI,0000
                                   CX,0008
076A:0017 B90800
                          MOV
076A:001A ZE
                          cs:
076A:001B 8B840000
                                   AX,[SI+0000]
                          MOV
076A:001F ZE
                          cs:
076A:0020 01061000
                          ADD
                                   [0010],AX
076A:0024 ZE
                          cs:
076A:0025 8316120000
                          ADC
                                   WORD PTR [0012],+00
076A:002A 83C602
                          ADD
                                   SI,+02
076A:002D E2EB
                                   001A
                          LOOP
076A:002F B8004C
                          MOV
                                   AX,4000
076A:0032 CD21
                          INT
                                   21
-g Zf
AX=0008 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0010 DI=0000
DS=075A ES=075A
                   SS=0769 CS=076A IP=002F
                                                  NU UP EI PL NZ AC PO NC
076A:002F B8004C
                          MOV
                                   AX,4C00
-d cs:0 1f
076A:0000 01 00 02 00 03 00 04 00-05 00 06 00 07 00 08 00
076A:0010 24 00 00 00 BE 00 00 B9-08 00 2E BB 84 00 00 2E
```

检测点 16.2

mov ax,data

mov ds,ax

实验 16 编写包含多个功能子程序的中断例程。

在这道题中,因为 table...最终会被范围为 cs:N[si]这种形式存储,当我们转移程序到 0:200h 处时,CS 和 IP 改变,但是程序中 table 处没有改变,所以会引发定址错误。

测试程序

```
assume cs:code
code segment
start:
   mov ah, 2
   mov a1, 2
    int 7ch
   mov ax, 4c00h
    int 21h
code ends
end start
中断例程
assume cs:code
code segment
start:
    ;储存程序到 0:200h
   mov ax, 0
    mov es, ax
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov cx, offset setscreenend-offset setscreen
    mov di, 200h
    mov si, offset setscreen
    c1d
    rep movsb
    ;程序入口写入向量表
    mov word ptr es: [7ch*4], 200h
    mov word ptr es: [7ch*4+2], 0
    mov ax, 4c00h
```

```
int 21h
    org 200h
setscreen:
    jmp short set
    table dw sub1, sub2, sub3, sub4
set:
    push bx
    ;判断选择的功能是否越界
    cmp ah, 4
    ja sret
    mov bl, ah
    mov bh, 0
    add bx, bx
    call word ptr table[bx]
sret:
    pop bx
    iret
sub1:
    push es
    push bx
    push cx
    mov bx, 0b800h
    mov es, bx
    mov bx, 0
    mov cx, 2000
sub1s:
    mov byte ptr es:[bx],' '
    add bx, 2
    loop sub1s
    pop cx
    pop bx
    pop es
    iret
sub2:
    push bx
    push es
    push cx
```

```
mov bx, 0b800h
    mov es, bx
    mov bx, 1
    mov cx, 2000
sub2s:
    ;设置指定颜色
    and byte ptr es:[bx],11111000b
    or es:[bx], al
    add bx, 2
    1oop sub2s
    pop cx
    pop es
    pop bx
    iret
sub3:
    push bx
    push cx
    push es
    ;因为 al 的范围在 0~7, 所以设置背景色时, 需要右移 4位
    mov c1, 4
    shr al, cl
    mov bx, 0b800h
    mov es, bx
    mov cx, 2000
    mov bx, 1
sub3s:
    and byte ptr es:[bx], 10001111b
    or es:[bx], al
    add bx, 2
    1oop sub3s
    pop es
    pop cx
    pop bx
    iret
sub4:
    push bx
    push es
    push di
```

```
push si
    push cx
    mov bx, 0b800h
    mov es, bx
    mov ds, bx
    mov si, 160
    mov di, 0
    mov cx, 24
sub4s:
    push cx
    mov cx, 160
    c1d
    rep movsb
    pop cx
    loop sub4s
    pop cx
    pop si
    pop di
    pop es
    pop bx
    iret
setscreenend:nop
code ends
end start
```

转自百度: http://t.cn/AijCULrC

伪指令 org 用来规定目标程序存放单元的偏移量。比如,如果在源程序的第一条指令前用了如下指令:

org 200h

那么,汇编程序会把指令指针的 ip 的值设成 200h,即目标程序的第一个字节放在 200h 处,后面的 内容则顺序存放,除非遇上另一个 org 语句

第十七章 使用 BIOS 进行键盘输入和磁盘读写

检测点 17.1

错误,如果 int 16 是不可屏蔽中断,那 IF=0,如果 int 16 是可屏蔽中断,且要一直检查键盘缓冲区是否存在数据,所以 IF=1 一直存在。

试验 17 编写包含多个功能子程序的中断例程

测试程序

```
assume cs:code
code segment
start:

mov ah, 0
mov dx, 36
mov bx, 0b800h
mov es, bx
mov bx, 160*12+40*2

int 7ch
mov ax, 4c00h
int 21h
code ends
end start
```

中断例程

```
assume cs:code
code segment
start:
    mov ax, 0
    mov es, ax
    mov di, 200h
    mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov si, offset func
```

```
mov cx, offset funcend-offset func
    c1d
    rep movsb
    mov bx, 0
    mov es, bx
    mov word ptr es: [7ch*4], 200h
    mov word ptr es: [7ch*4+2], 0
    mov ax, 4c00h
    int 21h
    org 200h
func:
    jmp short main
    table dw func0, func1
main:
    ; cmp ah, 0
    ; je func0
    ; cmp ah, 1
    ; je func1
    mov al, ah
    mov ah, 0
    mov si, ax
    add si, si
    call word ptr table[si]
    mov ax, 4c00h
    int 21h
func0:
    push bx
    ;扇区号
    mov ax, dx
    mov b1, 18
    div bl
    inc ah
    mov cl, ah
    ;磁道号
    mov ah, 0
    mov b1,80
    div bl
```

```
mov ch, ah
    ;面号
   mov dh, al
    ;驱动器号
   mov d1,0
    ;读取
   mov ah, 2
    ;读取的扇区数
   mov al, 1
   pop bx
   int 13
   ret
func1:
   push bx
    ;扇区号
   mov ax, dx
   mov b1, 18
   div bl
    inc ah
   mov cl, ah
    ;磁道号
   mov ah, 0
   mov b1,80
   div bl
   mov ch, ah
    ;面号
   mov dh, al
    ;驱动器号
   mov d1,0
    ;写入
   mov ah, 3
```

```
;写入的扇区数
    mov a1, 1
    pop bx
    int 13h
    ret
funcend:nop
code ends
end start
课程设计2
assume cs:code, ss:stack
stack segment
    db 128 dup (0)
stack ends
code segment
start:
    mov ax, stack
    mov ss, ax
    mov sp, 128
    call copy_boot
    ;设置 CS: IP 为 0:7e00h
    mov ax, 0
    push ax
    mov ax, 7e00h
    push ax
    retf
    mov ax, 4c00h
    int 21h
;org 7e00h
;引导程序
boot:
    jmp boot_begin
             db 'Hk_Mayf1y----XIUXIUXIU', 0
    func0
             db'1) reset pc',0
    func1
```

db '2) start system', 0

func2

```
db '3) clock', 0
   func3
   func4
            db '4) set clock', 0
    ;相减得到的是标号的相对位置,+7e00h 得到的绝对位置
   func pos
               dw offset func0-offset boot+7e00h
               dw offset func1-offset boot+7e00h
               dw offset func2-offset boot+7e00h
               dw offset func3-offset boot+7e00h
               dw offset func4-offset boot+7e00h
   time
           db 'YY/MM/DD hh:mm:ss',0
           db 9, 8, 7, 4, 2, 0
   cmos
             db 'F1---change the color
   clock1
                                              ESC---return menu', 0
             db 'Please input Date and Time, (YY MM DD hh mm ss):',0
   clock2
   change
             db 12 dup (0), 0
boot_begin:
   call init boot
   call cls_screen
   call show menu
   jmp choose
   mov ax, 4c00h
   int 21h
choose:
   call clear kb buffer
   ;获取我们输入的操作, 跳转到对于函数
   mov ah, 0
   int 16h
   cmp al, '1'
   je choose_func1
   cmp al, '2'
   je choose func2
   cmp a1, '3'
   je choose func3
   cmp a1, '4'
    je choose func4
   imp choose
;在题中提到了, 开机后进入到 ffff:0 处执行指令
;那我们也可以把重启理解为,跳转到 ffff:0 执行指令
;所以我们利用 jmp dword 跳转到 ffff:0 地址,模拟重启
choose func1:
   mov bx, Offffh
   push bx
```

```
mov bx, 0
   push bx
   retf
   jmp choose
; 题中对引导现有的操作系统的描述是调用 int 19, 这里为了方便就直接写成
函数了
choose_func2:
   mov bx, 0
   mov es, bx
   mov bx, 7c00h
   mov a1,1;扇区数
   mov ch, 0
   mov c1,1;扇区
   mov d1,80h
   mov dh, 0
   mov ah, 2;读取
   int 13h
   mov bx, 0
   push bx
   mov bx, 7c00h
   push bx
   retf
   jmp choose
:获取时间
choose_func3:
   call show time
   jmp choose
show_time:
   call init boot
   call cls_screen
   ;显示按键信息
   mov si, offset clock1-offset boot+7e00h
   mov di, 160*14+10*2;在14行10列显示
   call show line
show_time_start:
   ;获取时间信息,并显示(将 time 中的未知字符替换为当前时间)
```

```
call get_time_info
   mov di, 160*10+30*2; 屏幕显示的偏移地址
   mov si, offset time-offset boot+7e00h; time 标号的偏移地址
   call show line
   ; 获取键盘缓存区的数据
   mov ah, 1
   int 16h
   ;没有数据就跳回 show time start
   jz show time start
   ;判断是否按下 F1
   cmp ah, 3bh
   je change_color
   ;判断是否按下 ESC
   cmp ah, 1
   je Return Main
   ;有数据,但是是无用的键盘中断,清除
   cmp al, 0
   jne clear_kb_buffer2
   ;返回开始,重复之前的操作,达到刷新时间的效果。
   jmp show time start
change_color:
   call change_color_show
clear kb buffer2:
   call clear kb buffer
   jmp show_time_start
Return Main:
   ;返回到开始,重新打印菜单
   jmp boot begin
   ret
choose func4:
   call set_time
   jmp boot_begin
set time:
   call init_boot
   call cls_screen
   call clear_stack
   ;设置提示信息显示位置
   mov di, 160*10+13*2
   mov si, offset clock2-offset boot+7e00h
```

```
call show_line
    ;显示修改后 change 中的内容
   mov di, 160*12+26*2
   mov si, offset change-offset boot+7e00h
   call show line
   call get_string
get string:
   mov si, offset change - offset boot + 07e00H
   mov bx, 0
getstring:
   ;获取键盘输入的时间信息
   mov ah, 0
   int 16h
    ;输入的时间为数字0~9
   cmp a1, '0'
   jb error_input
   cmp a1, '9'
   ja error input
    ;将我们输入的时间字符入栈
   call char_push
    ;不能超过输入的数量
   cmp bx, 12
   ja press ENTER
   mov di, 160*12+26*2
   call show line
   jmp getstring
error input:
    ;判断是不是按下退格或回车键
   cmp ah, 0eh
   je press_BS
   cmp ah, 1ch
   je press_ENTER
   jmp getstring
;按下回车
press_BS:
   call char_pop
   mov di, 160*12+26*2
   call show line
   jmp getstring
;按下 enter 就退出
```

```
press_ENTER:
   ret
char push:
   ;只能最多输入12个梳子
   cmp bx, 12
   ja char_push_end
   ;将数值移动到对应位置
   mov ds:[si+bx], al
   inc bx;表示我们输入了多少个字符
char push end:
   ret
char_pop:
   ;判断是否输入了设置时间的数值,没有就相当于删完了
   cmp bx, 0
   je char_pop_end
   ;否则用星号替换,相当于删除
   dec bx
   mov byte ptr ds:[si+bx],'*'
char_pop_end:
   ret
clear_stack:
   push bx
   push cx
   mov bx, offset change-offset boot+7e00h
   mov cx, 12
cls stack:
   ;替换 change 段中内容
   mov byte ptr ds:[bx], '*'
   inc bx
   loop cls_stack
   pop cx
   pop bx
   ret
;获取时间
get time info:
   ;从 cmos ram 获取年月日,时分秒 6个数据
   mov cx, 6
```

```
;获取存放单元地址
   mov bx, offset cmos - offset boot + 7e00H
   ;通过替换来显示
   mov si, offset time - offset boot + 7e00H
next point:
   push cx
   ;获取单元号
   mov al, ds:[bx]
   ;向 70h 端口写入要访问的单元地址,并从 71h 端口读取数据
   out 70H, al
   in al, 71H
   ;右移4位获取十位
   mov ah, al
   mov c1, 4
   shr al, cl
   and ah, 000011111b
   ;将 BCD 码转换为 ASCII 码
   add ax, 3030H
    ;写入 time 中
   mov word ptr ds:[si], ax
   :下一单元号
   inc bx
   ;每个数据之间距离都是3
   add si, 3
   pop cx
   loop next point
   ret
;改变颜色
change color show:
   push bx
   push cx
   mov cx, 2000
   mov bx, 1
next:
   ;属性值+1,改变颜色
   add byte ptr es:[bx],1
   ; 当超出字体颜色的数值(0~111h)时,将数值重置
   cmp byte ptr es:[bx], 00001000b
   jne change end
   ;因为背景是黑色,所以文字颜色就不设置成黑色了
   mov byte ptr es:[bx],1
change_end:
```

```
add bx, 2
   loop next
   pop cx
   pop bx
   ret
clear_kb_buffer:
   :1号程序,用来检测键盘缓冲区是否有数据
   ;如果有的话 ZF!=0,没有, ZF=0
   mov ah, 1
   int 16h
   ;通过 ZF 判断减缓缓冲区是否有数据,没有就跳出
   jz clear_kb_bf_end
   mov ah, 0
   int 16h
   jmp clear_kb_buffer
clear_kb_bf_end:
   ret
init boot:
   ;基本设置,注意:程序的直接定址表默认段地址是CS
   ; 当程序转移到 7c00h 时, 代码中 CS 值未发生改变,
   ;所以需要我们指明段地址
   mov bx, 0b800h
   mov es, bx
   mov bx, 0
   mov ds, bx
   ret
;清屏
cls screen:
   mov bx, 0
   mov cx, 2000
   mov d1, ''
   mov dh, 2; 字体为绿色, 不设置的话, 在我们显示菜单时, 字体和背景颜色
相同
   mov es:[bx], dx
s:
   add bx, 2
   loop s
sret:
   ret
;展示界面
```

```
show_menu:
   ;在 10 行, 30 列显示菜单
   mov di, 160*10+30*2
   ;保存在直接定址表的绝对位置
   mov bx, offset func pos-offset boot+7e00h
   ;菜单有5行
   mov cx, 5
s1:
   ;这里相当于外循环,每次一行
   ;获取 func_pos 中每行的保存位置的偏移地址
   mov si, ds:[bx]
   ;调用内循环函数,输出一行的每个字符
   call show_line
   ;下一行偏移地址
   add bx, 2
   ;下一行显示
   add di, 160
   loop sl
   ret
show line:
   push ax
   push di
   push si
show line start:
   ;获取这一行的第 si+1
   mov al, ds:[si]
   ;判断是否到末尾
   cmp a1, 0
   je show line end
   ;保存字符到显示缓冲区
   mov es:[di], al
   add di, 2
   inc si
   jmp show_line_start
show_line_end:
   pop si
   pop di
   pop ax
   ret
boot end:nop
```


;转存引导程序

```
copy_boot:
    ;将引导程序储存到指定位置
    mov ax, 0
    mov es, ax
    mov di, 7e00h

mov ax, cs
    mov ds, ax
    mov si, offset boot
    mov cx, offset boot_end-offset boot
    cld
    rep movsb

ret

code ends
end start
```



具体的在注释中都说明了。

jz 指令: https://zhidao.baidu.com/question/564008138.html int 16 的 1 号程序: https://zhidao.baidu.com/question/511189643.html

总结

汇编的难度并不大,我认为在有编程的基础上,学习汇编要做到细致,细致的理解计算机编程的编译过程,对于我理解其他编程语言也有很大的帮助。欢迎大家关注,一起交流。

