
Язык программирования С++

# Указатели, ссылки, массивы.

#### Преподаватели:


Пысин Максим Дмитриевич, ассистент кафедры ИКТ Краснов Дмитрий Олегович, аспирант кафедры ИКТ Лобанов Алексей Владимирович, аспирант кафедры ИКТ Крашенинников Роман Сергеевич, аспирант кафедры ИКТ



# Как работает память

Ячейка памяти








Переменная

10 0 1 2 3<del>4</del>----- Адрес

Адрес = &Ячейка Ячейка = \*Адрес

#### **Указатель**








cout << n << endl;
cout << pn << endl;
cout << \*pn << endl;
cout << &n << endl;
cout << &pn << endl;</pre>

25 &Ячейка12 25 &Ячейка12 &Ячейка6

Указатель



Адрес = &Переменная • Переменная • \*Адрес • Адрес • Адрес • Образования • Образования

!Указатель это отдельный тип в С++


Взятие указателя (получение адреса)

Разъименование указателя (получение значения переменной на которую указывают) 4




## А если проще?





#### Массив





Но как тогда обратиться к элементу?

Переменная mass

&Ячейка2

sizeof (type/variable)

(размера переменной или типа)
Размер массива:
sizeof(array) / sizeof(array type)

#### Арифметика указателей

```
pointer + 1;
pointer – 2;
++pointer;
--pointer;
```

cout << mass[1] << endl;

mass[1] ⇔ \*(mass + 1)

&Ячейка2






&Ячейка6



&4



#### Пример

```
int mass[4] {3, 5, 13, 1};
int k = 256;
int* p = mass;
cout << mass[1] << endl;</pre>
cout << &mass << endl;</pre>
                                                                       0x61fdf0
cout << &mass[0] << endl;</pre>
                                                                       0x61fdf0
cout << p << endl;</pre>
                                                                       0x61fdf0
cout << *(p + sizeof(int)) << endl;</pre>
                                                                       6422000
cout << sizeof(int) << endl;</pre>
cout << *(p + 1) << end1;
cout << *mass + 10 << endl;</pre>
                                                                       13
cout << mass[0] + 10 << endl;</pre>
                                                                       13
cout << *(p + 1) + 10 << end1;
                                                                       15
*(p + 1) = 11;
cout << mass[1] << endl;</pre>
                                                                       11
void *p3 = mass;
cout << *(p + sizeof(int)) << endl;</pre>
                                                                       6422000
cout << *(int*)(p3 + sizeof(int)) << endl;</pre>
```



### Пустота, какая она?

Тип void является пустым типом, или типом пустоты, т.е. предполагается, что если компилятор встречает где либо такую запись он считает что это пустота. Используется это в объявлении функций, для указания отсутствия возвращаемого значения. Увы, попытка создать переменную типа void обречена на провал

```
void *p3 = mass;
cout << *(p + sizeof(int)) << end:
cout << *(int*)(p3 + sizeof(int))</pre>
```


Но существует указатель на пустоту, т.е. void\* и вот переменную этого типа создать возможно, потому что указатель на пустоту, несмотря на свое название указывает не на пустоту, он указывает строго на 1 байт, или 1 ячейку памяти, и позволяет ссылаться на какую либо память не зная ее типа, или не обращая внимания на ее тип, а соответственно и обращаться к ней как к переменной другого типа.

```
void function(int a){
  cout << a << endl;
}</pre>
```



#### Пример пустоты.





```
int buffer[10] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
int* p_buffer = buffer;
void* p_void_buffer = buffer;
cout << *p buffer << endl;</pre>
cout << *((int*)p_void_buffer) << " -> "
     << sizeof(*((int*)p_void_buffer)) << endl;
// 1 -> 4
cout << *((long long*)p_void_buffer) << " -> "
     << sizeof(*((long long*)p_void_buffer)) << endl;
// 8589934593 -> 8
cout << *((char*)p_void_buffer) << " -> "
     << sizeof(*((char*)p_void_buffer)) << endl;
// -> 1
cout << *((bool*)p_void_buffer) << " -> "
     << sizeof(*((bool*)p_void_buffer)) << endl;
// 1 \rightarrow 1
cout << *((double*)p_void_buffer) << " -> "
     << sizeof(*((double*)p_void_buffer)) << endl;
// 4.24399e-314 -> 8
```

#### Разделение?



В С++ память бывает 2х видов


Статическая память. Выделяется в стеке.

При статическом выделении памяти, программа самостоятельно совершает запрос на выделение, причем размер определяется автоматически на стадии запуска программы, и он достаточно мал

Динамическая память. Выделяется в куче.

При динамическом выделении памяти программист самостоятельно создает запрос на выделение, а программа перенаправляет его операционной системе, та в свою очередь, выдает его в, так называемой, куче.

Код программы ... Стек



#### Операторы new и delete



Оператор new запрашивает выделение памяти в динамической области(куче), после чего операционная система отдает программе указатель на область памяти и устраняется от управления ей до возврата ей управления либо завершения программы.

<Tuп>\* <название переменной> = new <Tuп>(<значение>);
 int\* new\_int = new int(10);
 float\* new\_float = new float;
 void\* new\_void = new char;

Оператор delete освобождает память и возвращает ее управление операционной системе.

delete <название переменной>;

Обращение к памяти по удаленному указателю чревато проблемами, но ни как не запрещается компилятором.

delete new\_int;
delete new\_float;
delete new\_void;

```
int * p4 = new int(1);
cout << *p4 << endl; 1
delete p4;
cout << *p4 << endl; 7817056</pre>
```

#### Оператор new и массив




Логично что массивы возможно выделять как в статической памяти, так и в динамической, однако в памяти они хранятся по разному:

```
int mass_stack[N]; Выделение памяти под массив в стеке
```

int\* mass\_heap = new int[N]; Выделение памяти под массив в куче





Визуально в памяти одномерный массив выделенный в куче и массив выделенный в стеке выглядят одинаково, это последовательно размеченная друг за другом память начинающаяся с определенной ячейки и продолжающаяся в длину столько ячеек сколько элементов содержит массив помноженный на размер типа, т.е. то сколько тип конкретного массива занимает в памяти

```
< тип>* < название переменной> = new < тип>[< количество элементов>];
```


Выделение массивов больше одной размерности требует изощренности.


### Оператор new и многомерный массив


Логично что массивы возможно выделять как в статической памяти, так и в динамической, однако в памяти они хранятся по разному:

int\*\* mass = new int\*[N]:

Двумерный массив в отличие от одномерного по сути является не нарезанными друг за другом блоками памяти, а отдельным набором одномерных массивов независимых друг от друга в количестве равном количеству строк в требуемом двумерном, и дополнительным массивом начала элементов каждой строки, от которых можно уже смещаться на нужную величину.







Такой извращенный способ выделения памяти позволяет создавать и использовать гораздо больше памяти в процессе работы программы, а так же делать это не на протяжении всего времени работы, а лишь в нужные моменты.

#### Передача параметров по указателю

При помощи указателей можно передавать параметр в функцию допуская его изменения внутри функции.

```
void add(int* to, int from){
    *to += from;
}

int from = 10;
int to = 4;
add(&to, from);
cout << to << endl; // 14</pre>
```

Так же при помощи указателей можно передавать в функцию массивы.

```
void print_array(int* array, const int N){
    for(int i = 0; i < N; i++){
        cout << array[i];
    }
    cout << endl;
}</pre>
int mass[4] {3, 5, 13, 1};
print_array(mass, 4);
// 3 5 13 1
```



Передача параметра в функцию по указателю нужна по 2 причинам.

- 1. Возможность изменять параметр внутри функции.
- 2. Исключить операции копирования параметров для оптимизации потребления памяти.

#### Неизменяемость и указатели

```
int n = 10;
const int N = 15;
int m = 21;
const int* p = &n;
int * const pc = &n;
int * cp = &N; // Ошибка, не дает присвоить
константу к указателю позволяющему изменять
значение
(*p) = 12; // Ошибка, не дает присвоить новое
значение
p = \&m;
(*pc) = 13;
рс = &m; // Ошибка, не дает присвоить новый у
казатель
```

Используя ключевое слово const мы можем сделать следующее:

```
const <тип>* <название> = &<другая перменная>; 
Создать указатель который не допускает изменения значения скрытого за ним
```

```
<тип>* const <название> = &<другая перменная>;
Создать указатель который не допускает смены собственного значения, т.е. закрепляется за одной переменной, но позволяет ее изменять.
```

Наиболее часто оба варианта используется при передаче параметров в функции.

```
void test_function(const int* n, int * const m)
{
    // Блок кода
```

### Передача по ссылке и по указателю



```
void test_function(int* n, int& m){
   // Блок кода
}
```

Передача параметров допускается как по указателю, так и по ссылке. Смысл у передачи параметра по ссылке тот же что и при передаче по указателю, исключить операции копирования. Разница в том, что при ссылки работая как синоним других переменных, не позволяют работать с динамической памятью и передавать массива.

```
int* n = new int(10);
int m {20};
test_function(n, n); // Ошибка, использовать переменную тип int* нельзя для
инициализации ссылки
test_function(&m, m); // 0x61fe14
                                        20 0x61fe14
                                                                20
test_function(n, m); // 0xe84330
                                       10
                                               0x61fe14
                                                               20
test_function(\&m, n); // Ошибка, использовать переменную тип int* нельзя для
инициализации ссылки
test_function(&m, *n); // 0x61fe14
                                         20
                                                 0xe84330
                                                                 10
```

### Добавим немного умного

Указатели, которые не нужно удалять — умные указатели. Память, выделенная под объект (переменную) будет сама освобождена, как только последний указатель на объект (переменную) выйдет за область видимости. Для работы с ними нужно импортировать библиотеку memory

#include <memory>

unique\_ptr-уникальный указатель. Нельзя присвоить второй указатель на тот же объект простым приравниванием.

```
unique_ptr<int> x_u_prt(new int(10));
unique_ptr<int> y_u_prt;
y_u_prt = x_u_prt; // Ошибка компиляции
unique_ptr<int> z_u_prt(x_u_prt); // Ошибка компиляции
int* classic_p = x_up.get(); // Превращение в обычный ук
азатель
y_up = std::move(x_up); // Передача указателя другому
y_up.reset(); // Сброс указателя
```

shared\_ptr-разделяемый указатель. Можно создавать его копии (например, так удобно передать в функцию –по умному указателю). Реализует подсчет ссылок на объект. Когда последняя ссылка на объект выходит за область видимости, тогда объект будет автоматически уничтожен.

```
shared_ptr<int> x_sp(new int(42));
shared_ptr<int> y_sp(new int(13));
y_sp= x_sp; // вызовет удаление объекта с число
м 13, и оба указателя будут ссылаться на число
42
```

### Проблемы delete



К сожалению операторы new и delete требуют к себе особого отношения, которое не может игнорироваться программистом на C++, ведь они является причиной множества ошибок.

Какие проблемы вызывает оператор delete:

- Можно вообще забыть вызвать delete (утечка памяти, memory leak).
- Можно забыть вызвать delete в случае исключения или досрочного возврата из функции (тоже утечка памяти).
- Можно вызвать delete дважды (двойное удаление, double delete).
- Можно вызвать не ту форму оператора: delete вместо delete[] или наоборот (неопределённое поведение, undefined behavior).
- Можно использовать объект после вызова delete (dangling pointer).

Оператор new в свою очередь может просто порождать перерасход памяти, если мы используем его в слишком больших количествах и забываем использовать delete. По этой причине, многие программисты на C++ используют определенный слой оберток над этими операторами. Один из которых это умные указатели, не позволяющие так вольно обращаться с данными.

#### Статические переменные

Важным упоминания при разговоре о переменных, указателях и памяти так же является ключевое слово static и его поведение в различных ситуациях.

```
static <Tun> <HasBahue>;
```

#### Выделим 2 ситуации:

- 1. Объявляем статической переменной глобальную переменную. Тогда эта переменная перестает быть доступной вне файла в котором она определена, и будет глобальной только для него.
- 2. Объявляем статической переменной локальную переменную внутри функции, тогда такая переменная, в отличии от других переменных не будет уничтожаться после окончания работы функции, а будет существовать на протяжении всего времени исполнения программы. Таким образом ее значение будет сохраняться от одного вызова до другого вызова.

```
void counted_function(int k){
    static int counter = 0;
    ++counter;
    // Блок кода
}
```

