Lab17. Azure IoT Hub 구현하기

1. 목적

이번 실습에서는 Azure Portal에서 새 Azure IoT Hub를 구성하고 온라인 Raspberry Pi 디바이스 시뮬레이터를 사용하여 IoT 디바이스에 대한 연결을 인증한다. 센서 데이터 및 메시지는 Raspberry Pi 시뮬레이터에서 Azure IoT Hub로 전달되며 Azure Portal에서 메시징 활동에 대한 메트릭을 볼 수 있다.

2. 사전 준비물


- Azure 체험 계정

3. IoT Hub 만들기

A. Azure Portal에 로그인한다. [Azure 서비스] 섹션에서 [리소스 만들기]를 클릭한다.



B. [리소스 만들기] 페이지로 들어왔다. 검색창에 loT Hub를 입력하여 검색하고, 결과 목록에서 [loT Hub]를 선택한다.



C. [IoT Hub] 페이지에서 [만들기]를 클릭한다.




- D. [IoT 허브] 블레이드 [기본 사항]에서 다음의 각 값을 설정한다.
 - ① 구독 : 현재 계정의 구독
 - ② 리소스 그룹 : [새로 만들기] > myRGIoT
 - ③ **IoT Hub 이름**: my-hub-group2123(사용할 수 없다는 메시지가 나오면 마지막 숫자 4자리를 변경한다)
 - ④ 지역:한국 중부



E. [관리] 탭으로 이동하여 [가격 및 크기 계층]을 S1:표준 계층으로 맞추고 [검토 + 만들기]를 클릭한다.



F. 유효성 검사를 통과했습니다 메시지 확인 후 [만들기] 버튼을 클릭한다.



G. [배포가 완료됨]을 확인하고, [리소스로 이동]을 클릭한다.



- 4. IoT 디바이스 추가
 - A. 새 디바이스를 추가하기 위해 좌측 서비스 메뉴에서 [IoT 디바이스]를 선택한다.



B. [+새로 만들기] 를 클릭한다.




C. **[디바이스 만들기]** 페이지에서 **[디바이스 ID]**의 값을 myRaspberryPi라고 입력하고 나머지 설정들은 기본값 그대로 사용하기로 하고 **[저장]**을 클릭한다.




D. 새로 IoT 디바이스가 추가된 것을 확인할 수 있다. 새로 추가된 myRaspberryPi를 선택한다.



E. [myRaspberryPi] 페이지에서 [기본 연결 문자열] 의 값을 복사한다.



- 5. Raspberry Pi 시뮬레이터를 사용하여 디바이스 테스트
 - A. 웹 브라우저를 열고 **[온라인 Raspberry Pi 시뮬레이터]**(https://azure-samples.github.io/raspberry-pi-web-simulator/#Getstarted)로 이동한다. 팝업창의 우측 상단의 **[x]**를 클릭하여 창을 닫는다.



B. 페이지 우측의 코드 영역에서 connectionString을 찾는다.

```
1 + /*
    * IoT Hub Raspberry Pi NodeJS - Microsoft Sample Code - Copyright (c
 2
 3 */
 4 const wpi = require('wiring-pi');
 5 const Client = require('azure-iot-device').Client;
 6 const Message = require('azure-iot-device').Message;
 7 const Protocol = require('azure-iot-device-mqtt').Mqtt;
 8 const BME280 = require('bme280-sensor');
10 - const BME280_OPTION = {
      i2cBusNo: 1, // defaults to 1
11
12
      i2cAddress: BME280.BME280_DEFAULT_I2C_ADDRESS() // defaults to 0x7
13
    };
14
15
    const connectionString = '[Your IoT hub device connection string]';
16
17
```

C. **connectionString**의 값을 위 4-E에서 복사한 **[기본 연결 문자열]**의 값으로 바꾼다. 이 문자열에는 Deviceld와 SharedAccessKey 값이 포함되어 있다.

```
const connectionString =

'HostName=my-hub-group2123.azure-
devices.net;DeviceId=myRaspberryPi;SharedAccessKey=VRoc99A2AzwJ+7AKHEVu3662svy1KPiq4K
mRmkGYf/k=';
```

D. 실행 영역의 [Run]을 클릭하여 애플리케이션을 실행한다. 콘솔 출력에 Raspberry Pi 시뮬레이터가 Azure IoT Hub로 보내는 센서 데이터와 메시지가 표시되어야 한다. 데이터와 메시지는 라즈베리 파이 시뮬레이터 LED가 깜박일 때마다 전송된다.

E. 실행 중일 때에는 [Run]이 [Stop]으로 변경된다. [Stop]을 클릭하여 데이터 전송을 중지한다.

```
Message sent to Azure IoT Hub

Sending message: {"messageId":40,"deviceId":"Raspberry Pi Web Client","temperature":24.351388518172573,"hur

Message sent to Azure IoT Hub

Sending message: {"messageId":41,"deviceId":"Raspberry Pi Web Client","temperature":23.91655238129066,"hum:

Message sent to Azure IoT Hub

Message sent to Azure IoT Hub
```

F. Azure Portal의 my-hub-groupxxxx 블레이드로 돌아와서 [개요] 페이지의 작업창을 아래로 스크롤하 여 loT Hub 사용량 정보를 확인한다.

