## Lab14. Azure에서 기타 Storage 생성하기

## 1. 목적


이번 실습에서는 앞 실습에서 생성한 Storage 계정으로 Container Storage를 제외한 나머지 스토리지 서비스인 파일 공유 스토리지, 테이블 스토리지, 큐 스토리지를 생성한다.

## 2. 사전 준비물

- Azure 체험 계정
- vmjarvisfe001 Windows Server VM
- vmjarvismaster001 Windows 10 VM
- vmjarvisbe001 Linux Server VM
- storageaccountxxxx Storage Account

## 3. 파일 공유 스토리지 생성하기

A. 스토리지 계정의 블레이드에서 좌측 서비스 메뉴 중 [데이터 스토리지] > [파일 공유] 메뉴를 선택한다.



B. [파일 공유] 블레이드의 명령바에서 [+파일 공유] 를 클릭한다.




C. [새 파일 공유] 블레이드에서 다음의 각 값을 설정하고 [만들기] 버튼을 클릭한다.

① 이름: fedatashare

② 할당량: 128 GiB

③ 계층 : 트랜잭션 최적화됨(기본값)




D. 이번에는 리눅스 서버에서 사용할 파일 공유를 위해 다시 [파일 공유] 블레이드에서 [+파일 공유]를 클릭하여 다음과 같이 설정한 후, [만들기] 버튼을 클릭한다.


① 이름: bedatashare

② 할당량 : 256 GiB

③ 계층 : 트랜잭션 최적화됨(기본값)




E. vmjarvisfe001 윈도우 서버 VM에 [원격 데스크톱 연결]을 한 후, [Windows PowerShell ISE]를 일반 권한으로 실행한다.



F. 다시 Azure Portal 페이지의 Storage 계정 storageaccountxxxx 페이지로 돌아와서, 좌측 메뉴의 [데이터 스토리지] > [파일 공유]에서 위 C번에서 생성한 fedatashare를 선택한다. fedatashare의 [개요] 페이지에서 명령바의 [연결]을 클릭한다.




G. [연결] 창에서, [Windows] 탭의 [드라이브 문자]를 선택하면, 그 아래에 위치한 스크립트가 업데이트 된다. 스크립트 상자 우측 하단의 [클립보드로 복사] 버튼을 클릭하여 스크립트 내용을 복사한다.




H. [원격 데스크톱 연결]로 연결한 윈도우 서버 VM vmjarvisfe001의 [Windows PowerShell ISE]에서 [Net Script]를 클릭하여 새 스크립트 창을 열고 방금 복사한 스크립트를 붙여 넣는다.




I. 스크립트를 전체 선택한 다음, [F8] 또는 [Run Selection]을 클릭하여 선택한 스크립트를 실행한다.



J. 실행하면 먼저 **445** 포트가 열렸는지 검사하고 그 결과에 따라 나머지 스크립트 코드가 실행된다. 실행에 성공하면 다음 그림과 같은 결과를 확인할 수 있다.



K. 윈도우 서버 VM vmjarvisfe001의 탐색기를 열어보자. 스토리지 계정 storageaccountxxxx에서 생성한 파일 공유 fedatashare가 네트워크 드라이브 Z 드라이브로 연결된 것을 확인할 수 있다.




- L. 다시 Windows 10 VM vmjarvismaster001을 [원격 데스크톱 연결]로 연결하여 WSL2로 설치한 Ubuntu Server 20.04 LTS를 터미널로 연결한다. 그리고 Ubuntu Linux Server VM vmjarvisbe001을 SSH로 연결한다.
  - \$ ssh -i .ssh/jarvisbekey tony@20.194.37.136

```
tony@vmjarvisbe001: ~
                                                                                       tony@vmjarvismaster0:~$ ssh -i .ssh/jarvisbekey tony@20.194.37.136
Enter passphrase for key '.ssh/jarvisbekey':
Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.8.0-1039-azure x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
                  https://landscape.canonical.com
  Management:
                  https://ubuntu.com/advantage
  Support:
 System information as of Wed Jul 21 14:36:25 UTC 2021
 System load: 0.0
                                 Processes:
                                                         134
 Usage of /: 4.5% of 28.90GB
                                                        0
                                 Users logged in:
 Memory usage: 3%
                                 IPv4 address for eth0: 172.16.1.7
 Swap usage:
               0%
1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Last login: Wed Jul 21 14:30:06 2021 from 20.194.59.173
tony@vmjarvisbe001:~$ _
```

M. 다시 Azure Portal 페이지의 Storage 계정 storageaccountxxxx 페이지로 돌아와서, 좌측 메뉴의 [데이터 스토리지] > [파일 공유]에서 위 D번에서 생성한 bedatashare를 선택한다. bedatashare의 [개요] 페이지에서 명령바의 [연결]을 클릭한다.



N. [연결] 창에서, [Linux] 탭의 [탑재 지점]이 bedatashare를 확인하고, 그 아래에 위치한 스크립트 상자 우축 하단의 [클립보드로 복사] 버튼을 클릭하여 스크립트 내용을 복사한다. 그리고 복사한 스크립트 메모장을 열고 붙여넣는다.





O. Windows 10 VM vmjarvismaster001의 Ubuntu Server 20.04 연결 터미널에 방금 메모장에 붙여넣은 리눅스용 연결 스크립트를 하나씩 복사해서 붙여넣고 실행한다. 특히 조심해야할 부분은 마지막 명령줄이다. 잘못하면 다음과 같이 마지막 명령에서 -o 옵션 에러를 만나게 된다. 사실 이 에러를 막기 위해 메모장에 일단 붙여넣고 한 줄씩 명령어를 실행하는 것이다.

```
isbe001:~$ sudo mkdir /mnt/bedatashar
tony@vmjarvisbe001:~$ if [ ! -d "/etc/smbcredentials" ]; then
 sudo mkdir /etc/smbcredentials
 fi
tony@vmjarvisbe001:~$ if [ ! -f "/etc/smbcredentials/storageaccount2123.cred" ]; then
> sudo bash -c 'echo "username=storageaccount2123" >> /etc/smbcredentials/storageaccount2123.cred'
      sudo bash -c 'echo "password=wOBD19xMPxzb1sQQXXMjNo1Usv09NEJaBtOoxdIm+R30n7vFEz1wE9jHiZVGpuz+nmSSMs2
vS4RbjVNEN3zkJA==" >> /etc/smbcredentials/storageaccount2123.cred'
> fi
tony@vmjarvisbe001:~$ sudo chmod 600 /etc/smbcredentials/storageaccount2123.cred
tony@vmjarvisbe001:~$ sudo bash -c 'echo "//storageaccount2123.file.core.windows.net/bedatashare /mnt/beda
tashare cifs nofail,vers=3.0,credentials=/etc/smbcredentials/storageaccount2123.cred,dir_mode=0777,file_mo
de=0777,serverino" >> /etc/fstab'
tony@vmjarvisbe001:~$ sudo mount -t cifs //storageaccount2123.file.core.windows.net/bedatashare /mnt/bedat
mount: option requires an argument -- 'o'
Try 'mount --help' for more information.
cony@vmjarvisbe001:~$ sudo mount -t cifs //storageaccount2123.file.core.windows.net/bedatashare /mnt/bedat
ashare -o vers=3.0,credentials=/etc/smbcredentials/storageaccount2123.cred,dir_mode=0777,file_mode=0777,se
rverino
 cony@vmjarvisbe001:~$ _
```

- P. 다음의 명령으로 마운트 위치로 이동하자.
  - \$ cd /mnt/bedatashare/
- Q. 다음 명령으로 readme.txt 파일을 생성하고 확인한다. 여기까지 성공하면 파일 공유를 리눅스 서버에서 성공적으로 마운트한 것이다.
  - \$ touch readme.txt
  - \$ 1s

```
O tony@vmjarvisbe001:/mnt/bedatashare
tony@vmjarvisbe001:~$ cd /mnt/bedatashare/
tony@vmjarvisbe001:/mnt/bedatashare$ touch readme.txt
tony@vmjarvisbe001:/mnt/bedatashare$ ls
readme.txt
tony@vmjarvisbe001:/mnt/bedatashare$ __
```


R. 다시 Azure Portal의 스토리지 계정의 파일 공유의 bedatashare 블레이드로 돌아와서 명령바의 [새로 고침]을 클릭해보자. 방금 생성한 readme.txt 파일을 확인할 수 있다.



- 4. Table Storage 생성하고 Sample Data 입력하기
  - A. 방금 생성한 스토리지 계정 블레이드에서 좌측 서비스 메뉴 중 [데이터 스토리지] > [테이블] 메뉴를 클릭한다.



B. [테이블] 블레이드에서 [+테이블] 버튼을 클릭한다.



C. [테이블 추가] 창에서 [테이블 이름]을 BattleFieldKOR로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭한다.



D. [테이블] 블레이드에서 방금 생성한 테이블과 테이블의 URL을 확인한다.




E. **다시 Storage 계정의** 블레이드에서 좌측 서비스 메뉴의 [Storage Explorer(미리 보기)]를 클릭한다.



F. [Storage Explorer(미리 보기] 블레이드에서 좌측 목록 중 [테이블]을 선택하고 그 하위의 방금 생성 한 BattleFieldKOR을 선택한다. 그리고 명령바의 [+추가]를 클릭한다.



G. [엔터티 추가] 창이다.




H. 다음과 같이 각 각의 값을 입력하고 [Insert] 버튼을 클릭한다. 새로 속성을 입력할 때에는 [속성 추가] 버튼을 클릭하면 된다.

① PartionKey: String: battleSeoul

2 RowKey: String: 001

3 description: String: Battle with 3 robots in Gangnam

**4** destroy: Int32: 2



I. 다음 그림과 같이 2개의 속성을 추가한 엔터티를 확인할 수 있다. 속성 중 [TIMESTAMP]는 자동으로 설정된다.




- 5. Queue Storage 생성하고 Message 추가하기
  - A. Storage 계정의 블레이드에서 좌측 서비스 메뉴의 [데이터 스토리지] > [큐]를 선택한다.



B. [큐] 블레이드의 명령바에서 [+큐]를 클릭한다.



C. [큐 추가] 창에서 [큐 이름]을 video-to-convert로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭한다.




D. [큐] 블레이드에서 방금 생성한 [큐]와 [URL]을 확인한다. 그리고 video-to-convert 큐를 선택한다.




E. video-to-convert 큐 블레이드에서 [+메시지 추가]를 클릭한다.




- F. [큐에 메시지 추가] 창에서 다음과 같이 각 값을 설정하고 [확인] 버튼을 클릭한다.
  - ① 메시지 텍스트 : 이 메시지는 만료일을 설정하지 않았습니다.
  - ② [메시지가 완료되지 않음]: 체크
  - ③ [Base64로 메시지 본문 인코딩]: 체크 불가



- G. 위의 F를 반복하여 메시지를 설정한다.
  - ① 메시지 텍스트 : 이 메시지는 만료일을 설정하지 않았습니다.
  - ② [메시지가 완료되지 않음]: 체크
  - ③ [Base64로 메시지 본문 인코딩]: 체크 불가



- H. 위의 F를 반복하여 메시지를 하나 더 추가한다.
  - ① 메시지 텍스트 : 이 메시지는 만료일을 설정하지 않았습니다.
  - ② [메시지가 완료되지 않음]: 체크
  - ③ [Base64로 메시지 본문 인코딩]: 체크 불가




I. 방금까지 추가한 메시지 목록을 확인할 수 있다.




J. 명령바에서 [큐에서 메시지 제거]를 클릭한다.



K. [큐에서 첫 번째 메시지 제거]창이 나타난다. 여기서 [예]를 클릭한다.



L. 첫번째 메시지 큐가 삭제되었다.



M. 두번째 생성한 메시지 큐는 만료시간이 10분이기 때문에 생성 후 10분이 지나면 자동으로 제거되어 이제 큐에는 메시지가 한 개만 남아있는 것을 확인할 수 있다. 자동으로 페이지가 Refresh가 되지 않기 때문에 명령바에서 [새로 고침]을 클릭하면 된다.

