Lab24. 네트워크 트래픽 보안

- 1. 목적
 - 이번 실습에서는 네트워크 보안 그룹을 구성한다.
- 2. 사전 준비물
 - Azure 체험 계정
- 3. 가상 머신 생성하기
 - A. Azure Portal에 로그인한다. [Azure 서비스] 섹션에서 [가상 머신]을 선택한다.




B. [가상 머신] 페이지에서 [+만들기] > [가상 머신]을 선택한다.



- C. [가상 머신 만들기]에서 다음 각각의 값을 설정하고, 나머지 값은 기본값 그대로 놓는다.
 - ① 구독: 현재 계정의 구독
 - ② 리소스 그룹 : [새로 만들기] > [myRGSecure]
 - ③ 가상 머신 이름 : SimpleWinVM
 - ④ 지역: (Asia Pacific) 한국 중부
 - (5) 이미지: Windows Server 2019 Datacenter Gen1




- ⑥ 크기: Standard_D2s_v3 2 vcpu, 8 GiB 메모리
- ⑦ 사용자 이름 : azureuser
- ® 암호 / 암호 확인 : P@\$\$W0rd1234
- ⑨ 공용 인바운드 포트 : 없음.



- D. [네트워킹] 탭을 클릭한다. 다음의 값만 설정하고, 나머지 값은 기본값 그대로 사용한다.
 - ① NIC 네트워크 보안 그룹 : 없음

기본 사항 디스크 네트워킹	관리 고급 태그 검토 + 만들기	
NIC(네트워크 인터페이스 카드) 설정을 구성하여 가상 머신에 대한 네트워크 연결을 정의합니다. 보안 그룹 규칙을 사용하여 포트, 인바운드 및 아웃바운드 연결을 제어하거나 기존 부하 분산 솔루션 뒤에 배치할 수 있습니다. 자세한 정보 ♂		
네트워크 인터페이스		
가상 머신을 만들면 네트워크 인터페이스가 만들어집니다.		
가상 네트워크 * ①	(새로 만드는 중) myRGSecure-vnet 새로 만들기	<u> </u>
서브넷 * ①	(새로 만드는 중) default(10.0.0.0/24)	~
공용 IP ①	(새로 만드는 중) SimpleWinVM-ip 새로 만들기	v
NIC 네트워크 보안 그룹 ①	⊙ 없음	
	○ 고급	


- E. [관리] 탭으로 이동하여 다음의 값을 설정하고 [검토 + 만들기]를 클릭한다.
 - ① 부트 진단: 사용 안 함




F. [유효성 검사 통과] 확인이 되면, [만들기]를 클릭한다.



G. [배포가 완료됨]을 확인하고, [리소스로 이동]을 클릭한다.



H. 방금 생성한 SimpleWinVM 블레이드의 [개요]페이지에서, 좌측 서비스 메뉴 중 [네트워킹]를 선택한다.



 [네트워킹] 페이지에서 [인바운드 포트 규칙] 탭을 검토하고, 가상 머신의 [네트워크 인터페이스]나 네트워크 인터페이스가 연결된 [서브넷]과 연관된 [네트워크 보안 그룹]이 없는지 확인합니다.




- 4. 네트워크 보안 그룹 생성하기
 - A. Azure portal에서 전역 검색 상자에 네트워크 보안 그룹으로 검색하여 선택한다.



B. [네트워크 보안 그룹] 페이지에서 [+만들기]를 클릭한다.



- C. [네트워크 보안 그룹 만들기] 창에서 다음의 각각의 값을 설정한다. 나머지는 기본값 그대로 사용한다. 그리고 나서 [검토 + 만들기]를 클릭한다.
 - ① 구독 : 현재 계정의 구독
 - ② 리소스 그룹 : myRGSecure
 - ③ 이름: myNSGSecure
 - ④ 지역 : (Asia Pacific) 한국 중부



D. [유효성 검사 통과] 확인 후, [만들기]를 클릭한다.



E. [배포가 완료됨]을 확인 후, [리소스로 이동]을 클릭한다.




F. [myNSGSecure] 블레이드에서 좌측 서비스 메뉴 중 [설정] > [네트워크 인터페이스]를 클릭한다.



G. [네트워크 인터페이스] 페이지에서 [연결]을 클릭한다.



H. **[네트워크 인터페이스 연결]** 창에서 [네트워크 인터페이스 연결] 목록에서 이전 작업(3-I)에서 확인 한 네트워크 인터페이스를 선택한다. 그리고나서 **[확인]** 버튼을 클릭한다.



I. 결과는 아래 그림과 같다.




- 5. RDP를 허용하는 인바운드 보안 포트 규칙 구성하기
 - A. Azure Portal에서 가상 머신 SimpleWinVM 블레이드로 이동한다. 명령바에서 [연결] > [RDP]을 선택한다.




B. [RDP 파일 다운로드]를 클릭하여 연결을 시도한다.




C. 기본적으로 네트워크 보안 그룹은 RDP를 허용하지 않는다. 오류 창을 닫는다.



D. 다시 SimpleWinVM 블레이드의 좌측 서비스 메뉴 중 [설정] > [네트워킹]을 선택한다.



E. myNSGSecure(네트워크 인터페이스에 연결됨: simplewinvm408) 네트워크 보안 그룹의 인바운드 규칙이 가상 네트워크와 부하 분산 장치 프로브내의 트래픽을 제외한 모든 인바운드 트래픽을 거부 하는 것을 확인한다. [인바운드 포트 규칙 추가] 버튼을 클릭한다.



F. [인바운드 보안 규칙 추가]창에서 다음의 각 값을 설정하고, 나머지는 기본값을 그대로 사용하기로 하고 [추가] 버튼을 클릭한다.

① 서비스: RDP


② 대상 포트 범위: 3389

③ 프로토콜: TCP

④ 작업: 허용

⑤ 우선 순위: 300


⑥ 이름 : AllowRDP



G. 추가한 AllowRDP를 확인한다.




H. 다시 SimpleWinVM 가상 머신과 연결을 시도한다. 이번에는 성공해야 한다.



I. 가상 머신과 잘 연결되었다.




- 6. 인터넷 액세스를 거부하는 아웃바운드 보안 포트 규칙 구성하기
 - A. 가상 머신에서 Internet Explorer를 오픈한다. https://www.bing.com에 액세스할 수 있는지 확인한 뒤, Internet Explorer을 닫는다.



B. Azure Portal에서 SimpleWinVM 가상 머신의 블레이드 페이지로 이동한다. 좌측 서비스 메뉴에서 [설정] > [네트워킹]을 선택한다.




C. [네트워킹] 페이지에서 [아웃바운드 포트 규칙] 탭을 클릭한다.



D. AllowInternetOutbound라는 규칙을 확인할 수 있다. 이 규칙은 기본 규칙이며 제거할 수 없다. [아 웃바운드 포트 규칙 추가]를 클릭한다.



- E. 인터넷 트래픽을 거부할 더 높은 우선 순위의 새 아웃바운드 보안 규칙을 구성한다. 다음 각 각의 값을 설정하고 완료되면 [추가]를 클릭한다.
 - ① 소스: Any
 - ② 대상 주소 : Service Tag
 - ③ 대상 서비스 태그 : Internet
 - ④ 대상 포트 범위:*
 - ⑤ 프로토콜 : TCP
 - ⑥ 작업: 거부
 - ⑦ 우선 순위: 4000
 - ⑧ 이름 : DenyInternet



F. 방금 추가한 아웃바운드 포트 규칙을 확인할 수 있다.



G. 다시 **SimpleWinVM** 원격 데스크톱으로 돌아간다. https://www.microsoft.com으로 웹 브라우저를 열고 연결을 시도한다. 페이지가 연결되지 않아야 한다.

