马月骁 2019K8009915025

为什么只有 debug 记录而没有设计文档? 自然是 oslab 没有给我剩余那么多的时间(也懒得写了)。

实际上在 P4 开发中遇到了很多 bug,这里只记录一些令人印象深刻的(有些没有即时记录、忘记了)。

以下问题中标红的为没有找到(真正)原因的。但并不意味没有办法可以绕过 bug。

问题 1: S-core (Task1): 同时开启时钟中断和切到 pid0 卡死。

原因: gdb 逐步调试发现 inst page fault 触发,进一步定位为 set\_attribute 置位失败

解决方法: 换种写法

```
static inline void set_attribute(PTE *entry, uint64_t bits)
{
    // TODO:
    //PTE ppn = *entry;
    //*entry = ppn;
    *entry |= bits;
}
```

原先写法即为注释中的写法。本质上两种写法没有什么区别,查看汇编也只是栈多开了 16(有一个临时变量 PPT)。至于这点区别可能为什么会导致置位失败不是很能理解,或许 是触发了其他错误。进一步原因不明。

问题 2: A-core (Task2): 单核正常, 双核卡死。

问题原因:初始化 shell 时有部分新添加的 pcb 信息忘记初始化了(单核没有跑其他进程前不会更换 shell 的页表)

解决方法: init pcb 函数里面补上对应初始化代码即可。

## pcb[i].father = &pcb[i];

其实就是一行。

问题 3: A-core (Task4): 创建线程后,新建线程传参出现错误(地址变成内核的)

问题原因:线程创建时,初始化线程栈中 gp 在内核态,而线程不会进入 crt0.S,故 gp 不会更新为用户态对应值,导致传参出错。

解决方法:初始化时使用父进程的 gp

```
init_pcb_stack(new_pcb->kernel_sp, new_pcb->user_sp,

(ptr_t)start_routine, arg, NULL, new_pcb);
    regs_context_t *spt_regs = (regs_context_t

*)(new_pcb->kernel_stack_base - sizeof(regs_context_t));
    regs_context_t *fpt_regs = (regs_context_t

*)(current_running->kernel_stack_base - sizeof(regs_context_t));
    spt_regs->regs[3] = fpt_regs->regs[3];
```

问题 4: A-core (Task4): mailbox 行为不正常, 接收、输入不匹配

问题原因: 似乎是调整 make 的时候 (开始写 P4 时), 为了通过编译, 修改了测试文件 (我

用户态的 mailbox 是一个结构体, 并非 int), 导致 mq 数组值被覆盖。

解决方法: 根据逻辑还原一下就好

```
mailbox_t mq[2];
for (i = 0; i < 2; ++i) {
    mq[i] = mbox_open(other_mailbox_id[i]);
}</pre>
```

只能说这是 P3 的锅。

问题 5: A-core (Task2): lock 的系统调用仅仅只是换了一个名字,系统调用号一样也跑不

起来。

原因: 未知。

解决方法: 套壳使用原先的(毕竟内核都没有变,系统调用是一样的)。

问题 6: A-core (Task3): swap 在 qemu 上双核上一直失败,上板正常。

原因: image 比较小? block 对应关系不同? 具体原因不明。

解决方法:不管,反正上板是对的。

问题 7: C-core: 双核切 pid0 卡死

原因:没有查出来,由于时钟中断的关系,每次查错误点出现的地方都不一样,怀疑是哪个

初始化没有做好,或者指针跑飞了。

解决方法: 给一个没啥实际意义的用户进程, 不切到 pid0 就好。

问题 8: 上板时第一次 make floppy 之后连上板子总会卡死在读取内核结束。

原因: 未知。

解决方法:再 floppy 一次就好。

感谢贾文庆助教帮我查出诸多问题(1, 2, 3等)。 感谢宗吉祥为我指点迷津。