# **Unde elastice**

Fenomenul de propagare a unei perturbații se numește *undă*. Undele care se propagă printr-un mediu se numesc unde *mecanice*. Pentru ca o undă să se poată propaga, mediul trebuie să aibă proprietăți elastice, astfel încât după perturbare să existe forțe care să tindă să readucă mediul în starea de nedeformare. Astfel, undele mecanice se numesc și unde *elastice*. Dacă oscilația mediului se face în direcția de propagare a undei, unda se numește *longitudinală*. Dacă oscilația mediului se produce în direcție perpendiculară direcției de propagare a undei, unda se numește *transversală*. Exemple de unde elastice longitudinale: undele care se propaga de-a lungul unui resort (vezi Fig.1a), undele sonore (mediu de propagare-aer). Exemple de unde elastice transversale: undele care se propaga de-a lungul unui resort (vezi Fig.1b), valurile (mediu de propagare-apa). Undele seismice (mediu de propagare-Pamânt) pot fi atât longitudinale cât și transversale.




Fig. 1 Undă: a) transversală, b) longitudinală, într-un resort.

Locul geometric al punctelor mediului care oscilează în fază (la fel) definesc *suprafața de undă*. În funcție de forma suprafeței de undă, undele pot fi *plane*, *sferice*.




Fig. 2 Unda sferică: a) secțiune printr-un plan care conține sursa; b) forma suprafețelor de undă este plană, la distanță suficient de mare de sursă.

## 1. Unde plane monocromatice

Undele plane monocromatice au o singură frecvență de oscilație. Să considerăm S, sursă a undelor, locul în care se crează perturbația. Punctele mediului aflate în S oscilează, considerând de exemplu o undă longitudinală de-a lungul axei x, după o lege de forma:

$$\xi(0,t) = A\cos\omega t = A\cos 2\pi vt = A\cos 2\pi \frac{t}{T},\tag{1}$$

unde  $\xi(0,t)$  este *elongația* (depărtarea punctelor mediului față de poziția de echilibru), A se numește *amplitudine*,  $\omega$  se numește *pulsație*, v se numește frecvență, iar T se numește *perioadă*. Un punct P(x) al mediului în care perturbația se propagă în mod ideal, fără disipări de energie, oscilează la momentul t la fel cum oscilau punctele mediului în S la momentul  $t-\tau=t-x/c$ , unde c este viteza cu care perturbația se propagă în mediu. Deci, considerând o propagare în sensul axei (x>0, o asemenea undă se numește progresivă), putem scrie:

$$\xi_{+}(x,t) = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) = A\cos\left(\omega t - \frac{\omega x}{c}\right) = A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{Tc}\right)$$

$$= A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = A\cos(\omega t - kx)$$
(2)

unde  $\lambda$  se numește *lungime de undă*, iar k se numește *număr de undă*. Pentru o undă *regresivă* (propagare în sens invers axei, x < 0), putem scrie:

$$\xi_{-}(x,t) = A\cos\omega\left(t + \frac{x}{c}\right) = A\cos\left(\omega t + kx\right). \tag{3}$$

Unda plană monocromatică este periodică în timp și spațiu:

$$\xi_{+}(x,t) = \xi_{+}(x,t+T),$$
 (4)

$$\xi_{+}(x,t) = \xi_{+}(x+\lambda,t), \qquad (5)$$

astfel că distanța minimă dintre două puncte ale mediului, care oscilează în fază este egală cu  $\lambda$  (vezi, Fig.1).

### 2. Ecuatia undelor

Pentru o unda plana monocromatica care se propaga in directia x putem scrie relatia

$$\xi(x,t) = \xi(0,t-\frac{x}{c}) \equiv f(t-\frac{x}{c}) = f(u(t,x)), \text{ cu } u(t,x) = t-\frac{x}{c},$$

unde functia f este introdusa pentru o prelucrare matematica convenabila. Obtinem<sup>1</sup>

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\partial f}{\partial u} \right) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2},$$

Poate fi utilizata insa si notatia  $\frac{\partial^n f}{\partial^n u}$ , daca se specifica semnificatia acesteia (ca reprezentand derivata partiala de ordin n a functiei).

Notatia pentru derivata partiala de ordin n a functiei f in raport cu o variabila u se scrie, de regula,  $\frac{\partial^n f}{\partial u^n}$ .

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{-1}{c}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\partial f}{\partial u} \frac{-1}{c} \right) \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{1}{c^2},$$

si combinand derivatele partiale de ordinul 2 putem scrie

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \frac{1}{c^2} = 0$$

Aceasta ultima ecuatie este *ecuatia undelor* plane pentru propagarea intr-o directie, x. Verificati ca  $\xi_{\pm}(x,t) = A\cos(\omega t \mp kx)$  verifica ecuatia undelor. Pentru propagare in spatial 3D, se poate arata ca ecuatia undelor se scrie

$$\Delta f - \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \frac{1}{c^2} = 0,$$

unde  $\Delta$  este operatorul Laplace

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

# 3. Interferența

Fenomenul de compunere a undelor se numește interferență. Două unde plane de frecvență egală se pot compune într-un punct din mediu. În urma compunerii apar puncte ale mediului care oscilează cu minim sau maxim de amplitudine. Fenomenul se poate explica cu următorul model. Fie  $S_1$  si  $S_2$  puncte considerate surse de oscilație (unde), care generează oscilații de pulsație  $\omega$ . Într-un punct din spațiu P, aflat la distanța  $r_1$  față de  $S_1$  și  $r_2$  față de  $S_2$  oscilația este caracterizată de elongațiile:

$$\xi_1(r_1, t) = A_1 \cos(\omega t - kr_1) \tag{6}$$

$$\xi_2(r_2, t) = A_2 \cos(\omega t - kr_2) \tag{7}$$

Ele vor genera o oscilație rezultantă:

$$\xi(r,t) = \xi_1(r,t) + \xi_1(r,t), \tag{8}$$

a cărei amplitudine este

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos k(r_1 - r_2)} \ . \tag{9}$$

Amplitudinea este minimă dacă:

$$k(r_1 - r_2) = k\Delta r = (2n+1)\pi, \ n \subset Z \iff \Delta r = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$$
 (10)

și maximă dacă:

$$k(r_1 - r_2) = k\Delta r = 2n\pi, \ n \subset Z \iff \Delta r = 2n\frac{\lambda}{2}$$
 (11)

În Fig.3 este prezentat schematic un dispozitiv în care sursele  $S_1$  si  $S_2$  se obțin ca surse secundare ale unei surse S, care este delimitată în mediu printr-un ecran în care sunt practicate două deschideri (fante). Punctul P va oscila cu minimă (maximă) amplitudine dacă este îndeplinită condiția (10) ((11)).





Fig. 3 Interferența- schema



## 3. Unde stationare

Să considerăm o undă plană progresivă incidentă care se propagă în lungul axei Ox și se reflectă pe un plan rigid aflat la distanța L față de S (care coincide cu originea axei Ox), devenind undă regresivă (vezi Fig. 2). Cele două unde, progresivă și regresivă, interferă și elongația undei rezultate într-un punct x este:

$$\xi(t,x) = \xi_{+}(t,x) + \xi_{-}(t,x) = A\cos(\omega t - kx) + A\cos(\omega t + kx + \alpha)$$

$$= 2A\cos(\omega t + \alpha/2)\cos(kx + \alpha/2)$$
(4)

unde  $\alpha$  este faza undei reflectate, o mărime care înglobează diferența de drum dintre unde. Punctele mediului aflate la distanța L sunt în contact cu planul rigid și nu oscilează. Ele se află într-un  $plan \ nodal$  și

$$\xi(t,L) = 2A\cos(\alpha t + \alpha/2)\cos(kL + \alpha/2) = 0, \tag{5}$$

deci.

$$kL + \alpha/2 = (2n+1)\pi/2, n \in \mathbb{Z}$$
 (6)

În S, elongația este:

$$\xi(t,0) = 2A\cos(\alpha t + \alpha/2)\cos(\alpha/2). \tag{7}$$

Dacă oscilația în S are maximă amplitudine (se formează un *anti-nod* (*ventru*)), atunci,  $|\xi(t,0)|$  atinge valori maxime pentru  $\cos(\alpha/2) = \pm 1$ , adică,

$$\alpha/2 = 2m\pi/2, m \in \mathbb{Z}. \tag{8}$$

Combinând ec. (6, 8) se obține (cu condiția L>0),

$$kL = (2n+1-2m)\pi/2 = (2i+1)\pi/2, i \in N.$$
 (9)

Maximele de oscilație se obțin pentru:

$$L = (2i+1)\pi/(2k) = (2i+1)\lambda/4 = (2i+1)c/(4\nu). \tag{10}$$

Pentru o lugime *L* dată tubul oscilează pe frecvențele:

$$v = (2i+1)c/(4L). \tag{11}$$

Cea mai mică frecventă corespunde *modului fundamental*,

$$v_f = c/(4L). (12)$$


iar celelalte (*i*>0) *armonicelor*. Frecvența fundamentală și armonicele se numesc frecvențe proprii.

În Fig. 4<sup>2, 3</sup> este prezentată schematic oscilația moleculelor de aer într-un tub închis la un capăt. Oscilația moleculelor de aer are loc de-a lungul tubului, unde apar zone cu variație maximă a presiunii și zone în care presiunea nu variază. Moleculele de la capătul deschis oscilează cu maximă amplitudine, iar cele de la capătul închis nu oscilează.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental\_frequency#/media/File:F0leftclosed.gif

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Overtone



**Fig. 4** a) Oscilația moleculelor de aer (reprezentate prin punctele negre) are loc în direcția tubului. Moleculele de la capătul liber oscilează cu maximă amplitudine iar cele de la capătul închis stau pe loc. A-antinod(ventru), N-nod; b) Modul fundamental (culoare roșie) și următoarele două armonice.

După excitarea aerului din tub, oscilația moleculelor de aer este rapid *amortizată* și sunetul dispare. Dacă însă tubul sonor (în exemplul nostru, închis la un capăt) este excitat la capătul deschis de o perturbație externă *continuă* care are o frecvența egală cu una din frecvențele proprii ale tubului, atunci se formează o unda staționară întreținută, iar intensitatea sunetului din tub este maximă. La capătul deschis al tubului se formează un ventru care este perceput de un observator, în afara tubului, ca un sunet întărit.

#### 4. Unde sonore

Variațiile bruște ale presiunii aerului într-o regiune din atmosferă generează perturbații locale ale mediului care se propagă, iar undele asociate acestei perturbații se numesc *unde sonore*. Propagarea sunetului este posibilă datorită propietăților elastice ale aerului. Oscilația moelculelor de aer, statistic, se face în direcția de propagare a undei sonore, aceasta fiind caracteristica undelor longitudinale. Unda sonoră este numită și sunet, întrucât ajunsă la ureche este percepută/auzită (organul auditiv transformă oscilația aerului în impuls nervos, care creaza senzația de auz). Undele sonore sunt *unde sferice*, dar pe o porțiune mică, la distanțe suficient de mari de sursă, ele pot fi considerate *unde plane* (vezi Fig. 1). *Rezonatorul acustic* este un sistem în care aerul oscilează cu o mai mare amplitudine pentru anumite frecvențe, numite *frecvențe de rezonanță*. Instrumentele muzicale de suflat, de exemplu, sunt asemenea rezonatori acustici. Tuburile sonore se înscriu în categoria rezonatorilor acustici de formă cilindrică. Ele pot fi deschise la unul sau ambele capete.

O modelare simplă a fenomenelor acustice care se petrec în tuburi sonore se bazează pe conceptul de *undă staționară*. Undele staționare sunt undele la care oscilația într-un punct al mediului prin care se propagă perturbația se face cu amplitudine constantă.

**Q1.** In ce lucrare de laborator s-a obținut fenomenul de rezonanță acustică?

#### 5. Coarda vibranta

Consideram o coarda cu proprietati elastic fixata la ambele capete si o portiune infinitezimala a acesteia, pentru care scriem legea dinamicii.




Fig 6 Segment de coarda infinitezimal de lungime  $ds \square dx$  la un moment dat in timpul oscilatiei.

Unghiurile  $\alpha$  si  $\alpha$ ' sunt mici (sub 5°), deci, conform interpretatii geometrice a derivatei,  $\tan \alpha = \partial \xi / \partial x \equiv \xi'(x,t)$ ,  $\tan \alpha' = \xi'(x+dx,t)$ . In consecinta, lungimea segmentului infinitezimal de coarda (SIC) se scrie

$$ds = \sqrt{dx^2 + d\xi^2} = dx\sqrt{1 + \left(\frac{d\xi}{dx}\right)^2} = dx\sqrt{1 + \left(\frac{\partial\xi}{\partial x}\right)^2} \equiv dx\sqrt{1 + \xi'(x,t)^2}dx, \quad (13)$$

unde in a treia egalitate am neglijat variatia temporala in scrierea diferentialei  $d\xi(x,t)$ . SIC nu se deplaseaza in directia x, deci aplicand legea a 2-a a mecanicii obtinem

$$F\cos\alpha = F'\cos\alpha' \tag{14}$$

si pentru ca unghiurile  $\alpha$  si  $\alpha$ ' sunt mici,  $\cos \alpha \approx \cos \alpha' \approx 1$ , deci, cu buna aproximatie F = F', (15)

adica tensiunea in coarda este practic constanta. Pentru directia verticala aplicand legea a

2-a a mecanicii pentru SIC ( $\ddot{\xi}(x,t) = \frac{\partial \xi^2(x,t)}{\partial t^2}$  este acceleratia) obtinem

$$F' \tan \alpha' - F \tan \alpha = dm \ddot{\xi}(x, t) \tag{16}$$

sau, cu  $dm = \rho S dx$  (unde  $\rho$  este densitatatea materialului din care este confectionata coarda, iar S este aria sectiunii transversal a coardei) si aproximatiile  $\sin \alpha \Box \tan \alpha$ ,  $\sin \alpha' \Box \tan \alpha'$  obtinem (cu ec. (15))

$$F(\tan \alpha' - \tan \alpha) = F[\xi'(x + dx, t) - \xi'(x, t)] = \rho S dx \ddot{\xi}(x, t). \tag{17}$$

Dezvoltam Taylor  $\xi(x+dx,t)$  pana la termenul de ordinul intai in x si obtinem

$$\xi(x+dx,t) \approx \xi(x,t) + \frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x} dx$$
 (18)

In consecinta, derivata partiala la x a elongatiei  $\xi(x+dx,t)$  se scrie cu buna aproximatie

$$\xi'(x+dx,t) \approx \frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \left[ \xi'(x,t)dx \right] = \frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial \xi^2(x,t)}{\partial x^2} dx$$

$$\equiv \xi'(x,t) + \frac{\partial \xi^2(x,t)}{\partial x^2} dx$$
(19)

Penultima egalitate in ec. (19) este obtinuta considerand

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[ \xi'(x,t) dx \right] = \frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{\partial \xi(x,t)}{\partial x} dx \right] = \frac{\partial \xi^{2}(x,t)}{\partial x^{2}} dx + \frac{\partial dx}{\partial x} \xi'(x,t) 
\approx \frac{\partial \xi^{2}(x,t)}{\partial x^{2}} dx$$
(20)

Cu ec. (19, 20), cu buna aproximatie, ec. (17) se scrie

$$F\frac{\partial \xi^{2}(x,t)}{\partial x^{2}}dx = \rho S dx \ddot{\xi}(x,t)$$
(21)

sau, simplificand,

$$\frac{\partial \xi^2(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{\frac{F}{\rho S}} \frac{\partial \xi^2(x,t)}{\partial t^2} = 0$$
 (22)


Comparam ec. (20) cu ecuatia undelor si gasim ca viteza de propagare a undelor in coarda este

$$c = \sqrt{\frac{F}{\rho S}} \tag{23}$$

In modul fundamental (vezi Fig. 7) lungimea coardei de chitara, *L*, este egala cu jumatate de lungime de unda, deci

$$L = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2\nu}, \text{ sau } \nu = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\rho S}}$$
 (24)

Obtinem ca frecventa modului fundamental (cel care se aude cel mai puternic cand coarda vibreaza in aer) creste cu tensiunea din coarda si scade cu grosimea acesteia.



**Fig. 7** Moduri de vibratie ale coardei de chitara: modul fundamental al coardei (randul de sus) si armonice.