


Ⅰ内容

- n设备管理概述
- n缓冲技术
- n设备分配
- nl/O设备控制
- n设备驱动程序

▮重点

- n理解缓冲的作用
- n理解SPOOLING技术
- n掌握设备驱动程序的开发过程

0 0 0 0	
0000	
0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0 0	
0000	
0 0 0 0 0	
0-0-0-0	
8 8 8 8 8	1. 设备管理概述
0 0 0 0	(输入输出管理或1/0管理)
00000	
0 0 0 0 0	
0000	
0 0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0	
00000	



设备类型和特征

- Ⅰ 1. 按交互对象分类
 - n 人机交互设备: 视频显示设备、键盘、鼠标、打印机
 - n与CPU等交互的设备:磁盘、磁带、传感器、控制器
 - n 计算机间的通信设备: 网卡、调制解调器
- I 2. 按交互方向分类
 - n输入设备:键盘、扫描仪
 - n 输出设备:显示设备、打印机
 - n 双向设备:输入/输出:磁盘、网卡
- I 3. 按外设特性分类
 - n 使用特征:存储、输入/输出、终端
 - n 数据传输率:低速(如键盘)、中速(如打印机)、高速(如网卡、磁盘)
 - n信息组织特征:字符设备(如打印机),块设备(如磁盘),网络设备

设备管理系统的4个设计目标

- Ⅰ 1. 提高设备利用率
- Ⅰ 2. 设备的统一管理
- ▮ 3. 设备独立性
- Ⅰ 4. 字符代码的独立性

- ▮ 1. 提高设备利用率
 - n合理分配和使用外部设备
 - n提高设备同CPU的并行程度
 - u中断/通道/DMA等技术和缓冲技术

- Ⅰ 2. 设备的统一管理
 - n隐蔽设备的差别,向用户提供统一的设备使用接口
 - uread/write
 - **UUNI** X把外设作为特别文件处理,用文件的方法操作设备

▮ 3. 设备独立性

n具体物理设备对用户透明,用户使用统一规范的方式使用设备。

u物理名: ID或字符串

n用户编程时使用设备逻辑名,由系统实现逻辑设备 到物理设备的转换。

u逻辑名是友好名(Friendly Name)

Winodws的例子

Ⅰ 友好名:应用程序可见的名称: MyDevice

```
hDevice = CreateFile("\\\\\\MyDevice",

GENERIC_WRITE|GENERIC_READ,

FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ,

NULL,

OPEN_EXISTING,

0,

NULL);

ReadFile(hDevice, lpBuffer, ......);

WriteFile(hDevice, lpBuffer, .....);
......
```

Linux的例子

```
I 友好名: 应用程序可见的名称: /dev/test int testdev = open("/dev/test",O_RDWR); if ( testdev == -1 ) {
    printf("Cann't open file "); exit(0); }
```

Ⅰ 4. 字符代码的独立性

- n各种外部设备使用的字符代码可能不同。设备管理 系统必须能处理不同的字符代码。
- nASCII码(美国信息交换标准码)

0 0 0 0	
0 0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0 0	
0 0 0 0 0	
-0-0-0-0-	
8 8 8 8 8	2. 缓冲技术
00000	
0 0 0 0	
0 0 0 0	
00000	
00000	

缓冲技术


- Ⅰ 缓冲作用
 - n连接两种不同数据传输速度的设备的媒介。
 - u平滑传输过程
 - 山典型场景: CPU和I/O设备速度不匹配
 - n提升数据的存取效率
 - uCPU 的数据成批(而不是逐字节)传送给I/O设备
 - ul/O设备的数据成批(而不是逐字节)传送给CPU
 - u解决逻辑记录和物理记录大小不匹配的问题
- Ⅰ 缓冲的组成
 - n硬件缓冲器
 - u容量较小,一般放在接口中
 - n软件缓冲区
 - u容量较大,一般放在内存中。

Ⅰ常用的缓冲技术

- n双缓冲
- n环形缓冲
- n缓冲池

环形缓冲

Ⅰ 若干缓冲单元首尾链接形成一个环:环形缓冲区



n两个线程:输出线程(读),输入线程(写)

n三个指针:输入指针in,输出指针out,开始指针:start

n系统初始: start = in = out

- I 输入时,要判断(in = = out)相等
 - n若相等,则要等待(意味系统没有空缓冲区了)。
 - n否则,将信息送入in指向的缓冲区,然后用缓冲区的 next 来更新in(即将in移到下一个缓冲区上)。
- I 输出,要判断(out = = in)相等
 - n若相等,则要等待(意味系统中没有数据可取)。
 - n否则,取出缓冲区中的信息,然后用缓冲区的next 来更新out(即将out移到下一个缓冲区上)。

0 0 0 0	
0 0 0 0	
0 0 0 0	
0 0 0 0 0	
	
0 0 0 0	3. 设备分配和SP00L
0000	
0 0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0 0	
0000	
0 0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0 0	
00000	

3 设备分配

- Ⅰ设备分配方法
 - n独享分配
 - n共享分配
 - n虚拟分配

Ⅰ 独享分配


- n在进程执行前将其所要使用的设备分配给它;当其 结束时才把设备释放收回系统。又称静态分配。
- n独占设备往往采用独享分配。
- n避免发生死锁


Ⅰ 共享分配

- n 当进程提出资源申请时,由设备管理模块进行分配,进程使用完毕后,立即归还。
- n共享分配就是动态分配。
- n共享设备往往采用共享分配。
- n可能发生死锁

虚拟分配

- Ⅰ 虚拟技术
 - n 在一类物理设备上模拟另一类物理设备的技术 u通常借助辅存将独占设备转化为共享设备。
- Ⅰ 虚拟设备
 - n用来代替独占设备部分辅存(包括控制接口)称为虚拟设备。
- Ⅰ 虚拟分配
 - n 当进程需要与独占设备交换信息时,就采用虚拟技术将与该独占设备所对应的虚拟设备(部分辅存)分配给它。
 - n SPOOLing系统是虚拟技术和虚拟分配的实现
 - uSimultaneaus Periphernal Operations OnLine
 - ■外部设备同时联机操作【假脱机输入/输出操作】





SPOOLing的结构

- Ⅰ 输入井和输出井
 - n磁盘上开辟的两个存储区域
 - u输入井模拟脱机输入时的磁盘
 - u输出井模拟脱机输出时的磁盘
- Ⅰ 输入缓冲区和输出缓冲区
 - n内存中开辟的存储区域
 - u输入缓冲区: 暂存输入数据,以后再传送到输入井。
 - u输出缓冲区:暂存输出数据,以后再传送到输出设备。
- Ⅰ 输入监控进程和输出监控进程
 - n 输入监控进程模拟脱机输入的卫星机,将用户要求的数据从输入设备通过输入缓冲区再传送输入井。当用户进程需要数据时,直接从输入井读入所需数据;
 - n 输出监控进程模拟脱机输出的卫星机。用户进程将输出数据 从内存先传送到输出井。当输出设备空闲时,再将输出井的 数据送到输出设备上。

SPOOLing的例子 虚拟键 盘 1 进程 A 键盘 虚拟键 盘 2 进程 B 打印机 打印机1 进程 C 输出 打印机 2 进程 D

I SPOOLing系统原理小结

n任务执行前: 预先将程序和数据输入到输入井中

n任务运行时:使用数据时,从输入井中取出

n任务运行时:输出数据时,把数据写入输出井

n任务运行完:外设空闲时输出全部数据和信息

I SPOOLing优点

n"提高"了I/O速度

n将独占设备改造为"共享"设备

u实现了虚拟设备功能

0 0 0 0	
$ \bigcirc \bigcirc$	
0 0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0 0	
	
0 0 0 0	4.1/0控制
00000	
0 0 0 0 0	
00000	
0 0 0 0 0	
0000	
00000	
00000	
00000	


I I/O数据传输机制

- n查询方式(异步传送)
- n无条件传送方式(同步传送)
- n中断方式
- n通道方式
- nDMA方式

查询方式(异步传送)

Ⅰ 基本原理

- n 传送数据之前,CPU先对外设状态 进行检测,直到外设准备好才开始 传输。
- n输入时:外设数据"准备好";
- n输出时:外设"准备好"接收。
- Ⅰ 特点
 - n I/O操作由程序发起并等待完成
 - u指令: IN/OUT
 - n每次读写必须通过CPU。



无条件传送(同步传送)

- Ⅰ工作过程
 - n进行I/O时无需查询外设状态,直接进行。
 - n主要用于外设时钟固定而且已知的场合。
 - n当程序执行I/O指令【IN/OUT/MOV】时,外设必定已为传送数据做好了准备。

中断方式

▮工作原理

n外设数据准备好或准备好接收时,产生中断信号

nCPU收到中断信号后,停止当前工作,处理该中断事情:完成数据传输。

nCPU处理完毕后继续原来工作。

■ 特点和缺点

nCPU和外设并行工作

nCPU效率提高

n设备较多时中断频繁,影响CPU的有效计算能力。

nCPU数据吞吐小(几个字节),适于低速设备。

通道方式

Ⅰ概念

- n通道是用来控制外设与内存数据传输的专门部件。
- n通道有独立的指令系统,既能受控于CPU又能独立于CPU。
- nl/O处理机

Ⅰ特点

- n有很强I/O能力,提高CPU与外设的并行程度
- n以内存为中心,实现内存与外设直接数据交互。
- n传输过程基本无需CPU参与。

DMA(直接内存访问)方式

- Ⅰ 概念
 - n外设和内存之间直接进行数据交换,不需CPU干预
 - n只有数据传送开始(初始化)和结束时(反初始化) 需要CPU参与。传输过程不需要CPU参与。
 - nDMA控制器: DMA Controller (DMAC)
 - nDMA的局限
 - u不能完全脱离CPU
 - p传送方向,内存始址,数据长度由CPU控制
 - 山每台设备需要一个DMAC
 - p设备较多时不经济
 - n微机广泛采用

00000	
00000	
00000	
00000	
0 0 0 0 0	
	
6 6 6 6	5. 设备驱动
\cdots	
0 0 0 0	

- Ⅰ驱动程序概念
- I Linux驱动(LDD: Linux Device Driver)
- I Windows驱动(WDM)

Ⅰ驱动程序概念

- n应用程序通过驱动程序来使用硬件设备或底层软件资源。
- n驱动程序工作在核心层(和0S一个层次)
- n不同的操作系统提供不同机制来实现驱动程序


Ⅰ 基本硬件基础

- n接口/端口
- n中断机制
- nDMA机制
- n虚拟驱动

0 0 0 0	
0-0-0-0-	
	1 Linux设备驱动(LDD)
	I LITIUX以由犯例(LDD)
0 0 0 0 0	

- I LDD程序概念
- I LDD程序结构
- I LDD程序加载方式
- I LDD应用程序测试
- Ⅰ 例子:字符设备驱动程序

I LDD程序概念



Ⅰ 用户态与内核态

nLinux的两种运转模式。

u内核态:

u用户态:

n驱动程序工作在内核态。

n应用程序和驱动程序之间传送数据

uget_user

uput_user

ucopy_from_user

ucopy_to_user

I Linux设备的分类

- n字符设备
 - u以字节为单位逐个进行I/O操作
 - u字符设备中的缓存是可有可无
 - u不支持随机访问
 - u如串口设备
- n块设备
 - 山块设备的存取是通过buffer、cache来进行
 - u可以进行随机访问
 - u例如IDE硬盘设备
 - u支持可安装文件系统
- n网络设备
 - **山**通过BSD套接口访问(SOCKET)

Ⅰ设备文件

- n硬件设备作为文件看待
- n可以使用和文件相同的调用接口来完成打开、关闭、 读写和I/O控制等操作
- n字符设备和块设备通过设备文件访问。
 - **u**Linux文件系统中可以找到(或者使用mknod创建) 设备对应的文件,这种文件为设备文件。

I 命令 Is -I /dev 列出设备文件

```
lroot⊎localhost procl# ls -l /dev¦more
total 228
                                          10 Jan 30
сты-----
              1 root
                          root
                                     10.
                                                      2003 adbmouse
                                     10, 175 Jan 30
crw-r--r--
              1 root
                          root
                                                      2003 agpgart
                                           4 Jan 30
сты-----
              1 root
                          root
                                     10,
                                                      2003 amigamouse
                                           7 Jan 30
ты----
              1 root
                                     10.
                                                      2003 amigamouse1
                          root
              1 root
                                                      2003 apm bios
                          root
                                     10, 134 Jan 30
:rw-----
              2 root
                          root
                                        4096 Jun 29
                                                      2006 ataraid
drwxr-xr-x
              1 root
                                           5 Jan 30
                                                      2003 atarimouse
                          root
                                     10.
                                           3 Jan 30
                                                      2003 atibm
              1 root
                          root
                                     10.
                                                      2003 atimouse
              1 root
                                           3 Jan 30
                          root
                                     10.
                                                      2003 audio
              1 root
                          root
                                     14,
                                           4 Jan 30
              1 root
                          root
                                     14,
                                          20 Jan 30
                                                      2003 audio1
              1 root
                                     14.
                                           7 Jan 30
                                                      2003 audioctl
                          root
                                           0 Jan 30
                                                      2003 aztcd
              1 root
                          disk
                                     29.
brw-rw----
                                     10, 128 Jan 30
                                                      2003 beep
              1 root
                          root
                                                      2003 bpcd
hrw-rw----
              1 root
                          disk
                                     41,
                                           0 Jan 30
              1 root
                          root
                                     68,
                                           0 Jan 30
                                                      2003 capi20
                                           1 Jan 30
                                                      2003 capi20.00
              1 root
                                     68,
                          root
                                                      2003 capi20.01
              1 root
                                     68,
                                           2 Jan 30
                          root
                                           3 Jan 30
                                                      2003 capi20.02
              1 root
                                     68,
                          root
                                           4 Jan 30
                                                      2003 capi20.03
              1 root
                                     68.
                          root
                                           5 Jan 30
                                                      2003 capi20.04
              1 root
                          root
                                     68,
                                           6 Jan 30
                                                      2003 capi20.05
              1 root
                          root
                                     68.
```

I 主设备号和次设备号

- n主设备号
 - u标识该设备种类,标识驱动程序
 - u主设备号的范围: 1-255
 - uLinux内核支持动态分配主设备号
- n次设备号
 - u标识同一设备驱动程序的不同硬件设备
 - 山次设备号只在驱动程序内部使用,系统内核直接 把次设备号传递给驱动程序,由驱动程序去管理。

功能完整的Linux设备驱动程序结构

- I 功能完整的LDD结构
 - n设备的打开
 - n设备的释放
 - n设备的读操作
 - n设备的写操作
 - n设备的控制操作
 - n设备的中断和轮询处理
 - n驱动程序的注册
 - n驱动程序的注销

简单字符驱动程序的例子:实现了5个函数

```
static int my_open(struct inode * inode, struct file * filp)
{设备打开时的操作...}
static int my_release(struct inode * inode, struct file * filp)
{设备关闭时的操作...}
static int my_write(struct file *file, const char * buffer, size_t count,
loff_t * ppos)
{设备写入时的操作...}
static int __init my_init(void)
{设备的注册:初始化硬件,注册设备,创建设备节点...}
static void __exit my_exit(void)
{设备的注销:删除设备节点,注销设备...}
```

打开和关闭操作

I my_open和my_release在设备打开和关闭时调用

nMOD_DEC_USE_COUNT

写入操作

文件操作接口:文件操作结构体

```
I struct file_operations{
     struct module *owner:
     loff t (*Ilseek) (struct file *, loff t, int);
     ssize t(*read) (struct file *, char *, size_t, loff_t*);
     ssize_t(*write) (struct file *, const char *, size_t, loff_t*);
     int(*readdir) (struct file *, void *, filldir t);
     unsigned int(*poll) (struct file *, struct poll table struct *);
     int(*ioctl) (struct inode*, struct file *, unsigned int, unsigned long);
     int(*mmap) (struct file *, struct vm area struct *);
     int(*open) (struct inode*, struct file *);
     int(*flush) (struct file *);
     int(*release) (struct inode*, struct file *):
     int(*fsync) (struct file *, struct dentry*, intdatasync);
     int(*fasync) (int, struct file *, int);
     int(*lock) (struct file *, int, struct file lock*);
     ssize_t(*readv) (struct file *, const struct iovec*, unsigned long, loff_t*);
     ssize_t(*writev) (struct file *, const struct iovec*, unsigned long, loff_t*);
     ssize_t(*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t*, int);
     unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
};
```

文件操作结构体初始化

```
static struct file_operations my_fops = {
     open: my_open,
     write: my_write,
     release: my_release
};
```

```
fd = open("/dev/my_led", O_RDWR);
write(fd, &led_on, 1); //Ll
close(fd); //关
```

设备注册(初始化)

```
I static int __init my_init(void){
  //硬件初始化
  AT91F_PIOB_Enable(LED);
  AT91F_PIOB_OutputEnable(LED);
  //字符设备注册
  Led_Major = register_chrdev(0, DEVICE_NAME, &my_fops);
  # 创建设备文件
  #ifdef CONFIG_DEVFS_FS
      Devfs_Led_Dir = devfs_mk_dir(NULL, "led", NULL);
       Devfs_Led_Raw = devfs_register(Devfs_Led_Dir, "0",
           DEVFS_FL_DEFAULT, Led_Major, 1,
    S_IFCHR|S_IRUSR|S_IWUSR,&my_fops, NULL);
  #endif
```

设备注销(反初始化)

```
static void __exit my_exit(void)
  //删除设备文件
  #ifdef CONFIG_DEVFS_FS
    devfs_unregister(Devfs_Led_Raw);
    devfs_unregister(Devfs_Led_Dir);
  #endif
  //注销设备
    unregister_chrdev(Led_Major, DEVICE_NAME);
```

设备注册(初始化)和设备注销(反初始化)的登记

//向Linux系统记录设备初始化的函数名称 module_init(my_init); //向Linux系统记录设备退出的函数名称 module_exit(my_exit);

驱动程序编译

I Makefile文件

```
OBJ=led.o
SOURCE=io_led.c
CC=arm-linux-gcc
COMP=-Wall -O2 -DMODULE -D_KERNEL_ -I /home/armlinux/linux-2.4.19-rmk7/include -c
$(OBJ):$(SOURCE)
$(CC) $(COMP) $(SOURCE)
clean:
rm $(OBJ)
```

I 运行make 命令,编译后就生成名为led.o的驱动程序

驱动程序加载

- Ⅰ动态加载
 - n通过insmod等命令
 - n调试过程

模块动态加载

Ⅰ 驱动程序模块插入内核

#insmod led.o

I 查看是否载入?载入成功会显示设备名my_led

#cat /proc/devices

Ⅰ从内核移除设备

#rmmod led

驱动测试应用程序

驱动程序加载

- Ⅰ 2种加载方法
 - n动态加载
 - u通过insmod等命令
 - u调试过程
 - n静态编译入内核
 - u 发行过程