INF280

Manipulation de bits

Antoine Amarilli

Introduction

- · Données représentées sous la forme de bits
- C++ permet de les manipuler directement
- · Parfois plus rapide à exécuter
- · Parfois plus rapide à écrire

Table des matières

Introduction

Bases

Ensembles

Nombres

Autres

Opérations bit-à-bit

• ET bit-à-bit · XOR bit-à-bit a & b · Exemple: · Exemple: 01011101 01011101 & 00110101 00110101 = 00010101 = 01101000• OU bit-à-bit · NOT bit-à-bit a | b · Exemple: · Exemple: 01011101 00110101 00110101 = 11001010 = 01111101

Décalage

- a << i · Décalage vers la gauche (poids forts)
 - · Complète avec 0
 - · Peut tronquer
 - Exemple :
 - 01011101 << 2
 - = 01110100

- a >> i · Décalage vers la droite (poids faibles)
 - · Complète avec 0 (sauf signe, voir plus tard)
 - Peut tronquer
 - Exemple:
 - 01011101 >> 2
 - = 00010111

Builtins gcc (non portable)

```
__builtin_popcount(s) Nombre de 1
__builtin_ffs(s) Index du 1 le plus à droite (à partir de 1)
               \cdot ffs(0000001) = 1
               \cdot ffs(00000110) = 2
               \cdot ffs(00000000) = 0
__builtin_clz(s) Index du 1 le plus à gauche (indéfini pour o)
               \cdot clz(10000001) = 0
               \cdot clz(01000110) = 1
               \cdot clz(00000000) = ?
```

Pièges

· Attention à la **priorité**!

• a & b == 1
$$\rightarrow$$
 a & (b == 1)

- · Attention aux grands shifts!
 - · a << 1337 est indéfini!
- · Attention aux entiers signés!

Table des matières

Introduction

Bases

Ensembles

Nombres

Autres

Principe

- · Stocker un petit ensemble dans les bits d'un entier non-signé
- Le **bit** *i* est à 1 ssi l'**élément** *i* est dans l'ensemble
- → **Énumérer** les ensembles en énumérant les entiers
- → Plus compact que set
- → Parfois **nécessaire** pour passer en temps/mémoire!

Types

- · Dépend de la taille de l'ensemble :
 - unsigned long long garantit 64 bits
 - unsigned long garantit 32 bits
 - unsigned garantit 16 bits
- Aussi: uint64_t, uint32_t, uint16_t, uint8_t (avec #include <cstdint>)
- · Attention à faire les bons casts!

```
uint64_t x = 1 << 33; // bug (comportement indéfini)
uint64_t x = ((uint64_t) 1) << 33; // OK</pre>
```

Lecture de l'ensemble

```
s & t intersection

s | t union

s ^ t différence symétrique

s & (1 << i) teste si l'élément i est dans l'ensemble

__builtin_popcount(s) nombre d'éléments

__builtin_ffs(s) index du premier élément

__builtin_clz(s) index du dernier élément
```

Modification de l'ensemble

```
s | (1 << i) ajouter l'élément i
s & ~(1 << i) retirer l'élément i
s ^ (1 << i) basculer l'élément i
s & (s-1) retirer le plus petit élément
5 000000
```

Ensembles plus gros

- bitset<N>, taille fixe
 - remplace les entiers quand 64 ne suffit pas
- vector<bool>, taille variable
 - → permet de changer la taille
 - \rightarrow overhead de vector

Sous-ensemble

```
5:0100110010
  N.0 00010000
N/^5.(1) 10/1 10/1
· Énumérer les sous-ensembles de s
```

- Soit *n* le sous-ensemble courant
 - · Idée :
 - · | ~s pour mettre à 1 les bits inutiles
 - +1 pour **propager** une retenue
 - · & s pour remettre à 0 les bits inutiles
 - \rightarrow Prochain sous-ensemble: ((n | ~s) + 1) & s

Couples

- a * N + b pour encoder un couple
- p/N et p%N pour décoder le couple
- **Évidemment** il faut b < N
- · Attention à la capacité!

(Plutôt arithmétique que bit-à-bit...)

n-uplets

```
Plus de deux éléments :
// encode
long long v = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
  v *= N;
 v += p[i];
// décode
for (int i = n-1; i >= 0; i--) {
 q[i] = v \% N;
 v /= N;
```

Table des matières

Introduction

Bases

Ensembles

Nombres

Autres

Complément à deux

- Entier non signé de n bits : de o à 2^n exclu
- · Entier signé : représenter des positifs et négatifs
- Premier bit : champ du signe (0 pour positif)
- Positifs de o à 2^{n-1} exclu
- · Négatifs:
 - De -1 à -2^{n-1} inclus
 - · Bit de signe à 1
 - Autres bits : $2^n abs(i)$
- → Vrai en pratique mais **non garanti** par le standard C++

Exemple de complément à deux

Valeur	Non-signé	Signé
0111 1111	127	127
0111 1110	126	126
• • •	• • •	• • •
0000 0001	1	1
0000 0000	0	0
1111 1111	255	-1
1111 1110	254	-2
• • •	• • •	• • •
1000 0001	129	-127
1000 0000	128	-128

Puissances de deux

- Tester si divisible par 2 : ! (x & 1)
- Calculer 2ⁱ: (1 << i)
- Tester si puissance de 2 : x && !(x & x-1)
 - Doit contenir > 1 bit à 1
 - · Doit être nul si premier bit à 1 est mis à 0
 - → Doit contenir exactement 1 bit à 1

Table des matières

Introduction

Bases

Ensembles

Nombres

Autres

Code de Gray



- Énumérer les valeurs de o à 2ⁿ exce
- · Changer un seul bit à la fois
- · Cas 1:0, 1
- · Cas 2:00, 01, 11, 10
- · Récurrence:
 - Construire le code C_{n-1}
 - Construire le code miroir $\overline{C_{n-1}}$
 - · C'est également un code!
 - C_n^1 est C_{n-1} en préfixant avec un 0
 - C_n^2 est $\overline{C_{n-1}}$ en préfixant avec un 1
 - C_n est $C_n^1 C_n^2$
- Application : codeurs rotatifs (suivi des rotations d'un disque)

