

# Esercizi di Reti

Università di Verona Imbriani Paolo -VR500437 Professor Damiano Carra

December 21, 2024

# Contents

1	Ese	rcizi in classe	3
	1.1	Esercizi su indirizzamento	3
		1.1.1 Esercizio 1	3
		1.1.2 Esercizio 2	3
		1.1.3 Esercizio 3	4
		1.1.4 Esercizio 4	4
	1.2	Esercizi su TCP	6
		1.2.1 Esercizio 1	6
		1.2.2 Esercizio 2	7
		1.2.3 Esercizio 3	7
		1.2.4 Esercizio 4	8
		1.2.4 List(1210 4	O
<b>2</b>	Ese	rcizi in preparazione all'esame	9
	2.1	Esercizio numero 2 24/9/2019	9
	2.2		11
	2.3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12
3	Ese	ercizi sul livello 2	13
	3.1	Esercizio su ALOHA	13
	3.2	Esercizio su CSMA persistente	13
	3.3		
		- ,	14

## 1 Esercizi in classe

#### 1.1 Esercizi su indirizzamento

#### 1.1.1 Esercizio 1

Qual'è l'indiizzo di rete se ho il seguente indirizzo IP?

*Primo passo:* tradurre in binario l'indirizzo e identificare i bit che appartengono al prefisso.

Secondo passo: azzerrare i bit del suffisso:


Scrivere la subnet mask con notazione decimale puntata:

#### 1.1.2 Esercizio 2


All'insieme delle 3 LAN è stato assegnato il blocco:

Creare 3 sottoreti per le 3 LAN in modo che abbiano tutte lo stesso numero di hosts.

#### Primo passo:



Devo allungare il prefisso ma un singolo bit non è sufficiente, con 2 bit ho le seguenti combinazioni:




Ciascun blocco ha un numero di indirizzi pari a  $2^6=64$ . Uso 3 blocchi dei 4 creati per le 3 LAN, e l'ultimo rimane libero per utilizzi futuri.

#### 1.1.3 Esercizio 3

Variante nello specifico  $\rightarrow$  LAN ha un numero doppio rispetto alle altre



Una di queste sottoreti andrà alla LAN1. Andiamo a scorporare ulteriormente il suffisso...



Da un blocco /24 (256 indirizzi ottengo:


- 1 blocco /25 (128 ind)
- 2 blocchi /26 (64 ind)

$$\begin{array}{c} \text{LAN1} \Longrightarrow 165.5.1.0/25 \\ \text{LAN2} \Longrightarrow 165.5.1.128/26 \\ \text{LAN3} \Longrightarrow 165.5.1.192/26 \end{array}$$

Altre soluzioni ugualmente valide dati i vincoli erano: dare a L1 0, L2 11, L3, 10 oppure dare L0, L2 10, L3 11 ecc.

#### 1.1.4 Esercizio 4

Testo dell'esercizio. Si consideri la seguente rete suddivisa in 5 sottoreti:



Ci sono due indirizzi già assegnati alla rete:


- 101.75.79.255
- 101.75.80.0

#### Domande

- 1. Qual è il blocco **CIDR** più piccolo (con il minor numero di indirizzi) che contiene tali indirizzi?
- 2. Dato il blocco **CIDR** del blocco precedente, si creano 5 sottoreti con i seguenti vincoli:
  - LAN 1: deve essere una sottorete /21
  - LAN 2: deve ospitare fino a 1000 host
  - LAN 3: deve essere una sottorete /23
  - LAN 4: deve ospitare fino a 400 host
  - LAN 5: deve ospitare metà host rispetto al blocco iniziale

#### Prima domanda:

Per prima cosa dobbiamo trovare il prefisso CIDR che può includere entrambi questi indirizzi IP. Converto in binario i due indirizzi e considero solo i bit in comune:




La parte comune è lunga 19 bit. Quindi, il blocco CIDR più piccolo che contiene entrambi gli indirizzi è:

#### Seconda domanda:

1. La **prima LAN** ha bisogno di una sottorete /21. Per fare ciò basta allungare il prefisso di 2 bit.

In base alla preferenze o al bisogno si potrebbero scegliere le seguenti alternative reti:



2. La seconda LAN ha bisogno di 1000 host. Per indirizzare 1000 utenti abbiamo bisogno di 10 bit poiché 2<sup>10</sup> = 1024. Quindi la rete sarà un /22. (Poiché se ho 32 bit totali e 10 devo riservarli per gli host, mi rimangono 22 bit per la sottorete.) Un tipo di configurazione che potrei scegliere per la sottorete potrebbe essere:

Ma ce ne sono molteplici per questo caso.

3. La **terza LAN** deve essere una sottorete /23. Anche qua ci basta allungare il prefisso di 1 bit.

- 4. Per la **quarta LAN** la procedura è la stessa della seconda LAN solo che in questo caso per indirizzare 400 host basterà riservare 9 bit  $\rightarrow 2^9 = 512$ .
- 5. Per la **quinta LAN** la procedura è la stessa della seconda LAN. In questo caso se il blocco iniziale doveva ospitare  $2^{32-19}$  host, ovvero 8912 ora se dobbiamo ospitarne la metà ovvero 4096 dovremmo avere bisogno di una sottorete /20.

## 1.2 Esercizi su TCP

#### 1.2.1 Esercizio 1

Un'applicazione A deve trasferire verso un'applicazione B 96000 byte. Si suppone che la connessioen sia già stata instaurata:

- MSS = 10000 byte
- $\bullet\,$  RCVWND = 320000 byte, costante per l'intero trasferimento dei dati
- SSTHRESH = RCVWND iniziale / 2
- RTT = costante, pari 0,5 secondi
- RTO = 2RTT, raddoppia in caso di perdite sequenziali
- Down di rete (rete fuori uso in cui tutti i segmenti vengono persi)

$$t_1 = 3 \rightarrow t_2 = 3.5$$

$$t_3 = 7 \rightarrow t_4 = 7.5$$

Obiettivo: Valutare l'evoluzione temporale della cwnd fino a fine a trasmissione

$$\#$$
 segmenti da trasmettere  $o rac{96000}{1000} = 96$  segmenti RCVWND iniziale  $= rac{320000byte}{1000} o 32$  segmenti SSTHRESH  $= 16$  segmenti cwnd  $= 1$  segmento

#### 1.2.2 Esercizio 2

Un'applicazione A deve trasferire 46500 byte verso un'applicazione B. Si suppone che la connessione sia già stata instaurata:

- MSS = 1500 byte
- $\bullet$  RCVWND (iniziale) = 24000 byte e rimane costante
- STT (iniziale) = RCVWND / 2
- RTT = 0.5 secondi, costante per tutto il tempo di trasmissione
- RTO = 2RTT (raddoppia in caso di perdite sequenziali)
- Down di rete (rete fuori uso in cui tutti i segmenti vengono persi)

$$D_1 = [1.5 \to 3.5]$$

$$D_2 = [7 \rightarrow 7.5]$$

Quindi calcoliamo il numero di segmenti, la RCVWND iniziale e la SSTHRESH iniziale:

- # segmenti =  $\frac{46500}{1500}$  = 31
- RCVWND =  $\frac{24000}{1500}$  = 16 segmenti
- $\bullet$  STT = 8 segmenti

#### 1.2.3 Esercizio 3


Appl A  $\rightarrow$  104000 byte  $\rightarrow$  Appl B

- MSS = 1200 byte
- RCVWND = 24000 byte (costante)
- STT = RCWND
- RTT = 0.5 secondi
- RTO = 2RTT (raddoppia in caso di perdite sequenziali)
- Down di Rete (rete fuori uso in cui tutti i segmenti vengono persi)

$$D_1 = [3.5 \to 4]$$

$$D_2 = [6.5 \rightarrow 10.5]$$

- # segmenti =  $\frac{104000}{1200}$  = 87
- RCVWND =  $\frac{24000}{1200}$  = 20 segmenti = 20 STT



$$SEG = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 20 + 20 + 1 + 2 + 4 + 8 + 1 = 87$$


#### 1.2.4 Esercizio 4

Un'applicazione A deve trasferire 104400 byte verso un'applicazione B. Si suppone che la connessione sia già stata instaurata:

- MSS = 1200 byte
- RCVWND (iniziale) = 9600 byte e rimane costante
- $\bullet$  A partire dall'istante  $t_a > 4$  la destinazione annuncia una RCWND = 14400 byte
- $\bullet$  A partire dall'istante  $t_b>9$ la destinazione annuncia una RCWND = 7200 byte
- STT (iniziale) = RCVWND
- RTT = 1 secondo, costante per tutto il tempo di trasmissione
- RTO = 2RTT (raddoppia in caso di perdite sequenziali)
- Down di rete (rete fuori uso in cui tutti i segmenti vengono persi)

$$D_1 = [11.5 \rightarrow 12.5]$$

- # segmenti =  $\frac{104400}{1200}$  = 87
- RCVWND =  $\frac{9600}{1200}$  = 8 segmenti = 8 = STT
- RCVWND >  $4 = \frac{14400}{1200} = 12$
- RCVWND >  $9 = \frac{7200}{1200} = 6$



$$SEG = 1 + 2 + 4 + 8 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 1 + 2 + 3 = 87$$

$$CWND finale = CWNDold = \frac{\# ACK}{CWND_{old}} = 3 + \frac{1}{3}$$

finisce in t = 16

# 2 Esercizi in preparazione all'esame

# 2.1 Esercizio numero 2 24/9/2019

4 LAN

- LAN1 130 host
- LAN2 270
- LAN 3 65
- LAN 4 35

LAN1 contiene l'indirizzo 46.144.141.41

- Blocco CIDR totale
- Indirizzi di rete per le 4 LAN

Ora, cominciamo a calcolare quanti bit servono per ogni LAN e per indirizzare ogni host

- LAN 1 # host = 130  $\rightarrow$  130 < 28  $\rightarrow$  8 bit
- LAN 2 # host = 270  $\rightarrow$  270 < 29  $\rightarrow$  9 bit

- LAN 3 # host =  $65 \to 65 < 2^7 \to 7$  bit
- LAN 4 # host =  $35 \rightarrow 35 < 2^6 \rightarrow 6$  bit
- TOTALE # host =  $500 \rightarrow 2^9 < 500 < 2^9 \rightarrow 9$  bit

Sappiamo che il blocco CIDR totale è 9 bit. Utilizzando l'indirizzo di rete della LAN1 possiamo calcolare gli indirizzi di rete per le altre LAN. Blocco CIDR totale:

Per la **LAN 2**, quella che contiene più host, abbiamo bisogno di 9 bit. Quindi, il blocco CIDR per la LAN 2 sarà:


$$46.144. \overbrace{1000110 \ 10}^{142} \overbrace{000000000}^{0} \rightarrow 46.144.142.0/23$$

Per la  ${\bf LAN~1}$ abbiamo bisogno di 8 bit. Quindi, il blocco CIDR per la LAN 1 sarà:

$$46.144. 100011 01 00000000 \rightarrow 46.144.141.0/24$$

Per la  ${\bf LAN~3}$ abbiamo bisogno di 7 bit. Quindi, il blocco CIDR per la LAN 3 sarà:

Per la **LAN 4** abbiamo bisogno di 6 bit. In tutto questo procedimento abbiamo allungato il prefisso praticamente ad ogni LAN. Così abbiamo ottimizzato l'uso degli indirizzi IP.




# 2.2 Esercizio numero 3 27/6/2019 (TCP)

Applicazione A a B 77500 byte

- MSS 1250 byte
- RCVWND t = 0 10000 byte
- $\bullet\,$ t <br/>  $\dot{\iota}\,$ 4 destinazione annuncia 17500 byte
- $\bullet\,$ t <br/>  $\dot{\epsilon}$ 8 destinazione annuncia 12500 byte
- STT = RCWND
- RTT = 1 sec
- RTO = 2RTT
- $\bullet\,$  DOWN DI RETE: [8, 10] e da [13.5, 14.5]

Quindi:

- $\bullet~\#$  segmenti da mandare: 62 segmenti
- RCWND = 8 = STT
- t > 4 RCWND = 14
- t > 8 RCWND = 10



$$SEG = 1 + 2 + 4 + 8 + 8 + 9 + 10 + 11 + \cancel{12} + 1 + 2 + 4 + \cancel{6} + 1 + \cancel{2} = 62$$

$$CWND_{finale} = CWND_{old} + \#ACK = 3$$

## 2.3 Esercizio 2 02/07/2020

Tre lan con i seguenti vincoli sul numero di host:

• LAN1: 400

• LAN2: 300

• LAN3: 1200

La LAN1 contiene un host con indirizzo 178.242.85.168

- Blocco CIDR più piccolo
- Indirizzi di rete delle 3 LAN
- Tabella di Routing del Router A considerando come metrica il numero di Hop e assumendo che il router X abbia annunciato di raggiungere tutti gli host su internet con 5 hop

Ora vediamo quanti bit ci servono per indirizzare l'intera rete:

- LAN 1 # host =  $400 \rightarrow 400 < 2^9 \rightarrow 9$  bit
- LAN 2 # host =  $300 \rightarrow 300 < 2^9 \rightarrow 9$  bit
- LAN 3 # host =  $1200 \rightarrow 1200 < 2^{10} \rightarrow 10$  bit
- TOTALE # host = 1900  $\rightarrow$  29 < 1900 < 2<sup>12</sup>  $\rightarrow$  12 bit (11 bit non sarebbero abbastanza)

Sappiamo che il blocco CIDR totale è 12 bit. Utilizzando l'indirizzo di rete della LAN1 possiamo calcolare gli indirizzi di rete per le altre LAN. Blocco CIDR totale:

Per la LAN 1, abbiamo bisogno di 9 bit. Quindi, il blocco CIDR per la LAN 1 sarà (seguendo le indicazioni date dal testo dell'esercizio dove la LAN1 contiene l'indirizzo 178.242.85.156):

Per la  ${\bf LAN}$ 3 abbiamo bisogno di 11 bit. Quindi, il blocco CIDR per la LAN 3 sarà:

Per la  ${\bf LAN}$ 2 abbiamo bisogno di 9 bit. Quindi, il blocco CIDR per la LAN 2 sarà:

La tabella di routing del ROUTER A:

Destinazione	Next Hop	$\mathbf{Costo}$
LAN1	diretto	1
LAN2	diretto	1
LAN3	B	2
Internet	X	6

## 3 Esercizi sul livello 2

Esercizi su algoritmi di accesso al mezzo condiviso (Aloha, CSMA).

Data una serie di trame generate dalle stazioni determinare l'evoluzione della trasmissione. Osservazione importante: il generatore di numeri casuali che viene utilizzato negli esercizi in realtà è pseudocasuale, il generatore di numeri casuali che utilizzeremo è una versione semplificata che non garantisce le proprietà statistiche di uniformità del campione. La procedura è la seguente: Si usano le cifre che compongono l'istante di inizio trasmissione, si sommano, si moltiplicano per il numero di collisioni consecutive e si aggiunge il tempo di Trama

#### Esempio

Trama trasmessa a t = 512ms, ho già subito una collisione (questo è il secondo tenativo di trasmissione) e il tempo di trama è T = 10ms.

$$z \rightarrow ((5+1+2)\cdot 2) + 10 = 26$$

## 3.1 Esercizio su ALOHA

3 stazioni collegate d<br/> aun mezzo condiviso,  $\tau=0$  che generano le seguenti trame:

- $A \rightarrow t_A = 410ms$
- $B \rightarrow t_B = 418ms$
- $C \rightarrow t_C = 454ms$

di cui la velocità di trasmissione  $v=2,5\frac{Mbit}{s}$  e lunghezza delle trame L=3750 byte. Tempo di trama  $T=\frac{L}{v}$ , **Determinare l'evoluzione della trasmissione**: (Guarda OneNote per il continuo)

# 3.2 Esercizio su CSMA persistente

- $v=2,5\frac{Mbit}{s}$
- L = 3750 byte
- $T = \frac{L}{v} = 12ms$

Per le trame:

- $A \rightarrow 2$  trame,  $t_A = 225ms$  e  $t_{A2} = 240ms$
- $B \rightarrow 1$  trama,  $t_B = 228ms$

# 3.3 Esercizio con Bridge (Switch a 2 porte)

In questi esercizi viene sempre riportato il comportamento di Bridge. Anche il Bridge ha un processo di "Store and Forward", prima memorizza completamente la trama sulla sua memoria interna e gestisce la trasmissione come se fosse generata dal bridge in quell'istante.

Il comportamento delle due porte del Bridge sono indipendenti. Quindi ci possono essere trasmissioni contemporaneamente nel bridge.

# Esempio con ALOHA

$$\tau_1 = \tau_2 = \varnothing$$

$$v_1 = v_2 = 1, 6\frac{Mbit}{s}$$

$$L = 800 byte$$

 $A: t_{A1} = 216ms, \ t_{A2} = 256ms$  entrambe dirette a B

 $B: t_{B1} = 233ms$  diretta ad A

 $C: t_{C1} = 219ms$  diretta ad A

Calcoliamo il tempo della trama:

$$T = \frac{L}{v} = \frac{800 \cdot 8bit}{1.6 \cdot 10^6 \frac{bit}{s}} = 4ms$$

#### $3.3.1 \quad 24/09/2019 \text{ Esercizio 3 d'esame}$

- Vi è una stazione per ogni segmento di rete
- Il protocollo utilizzato è CSMA Persistent
- $\tau_1 = 1ms$  e  $\tau_2 = 2ms$
- L = 1500 byte
- $v = 1, 5 \frac{Mbit}{s}$
- $A: t_{A1} = 713ms, t_{A2} = 715ms$  entrambe dirette a B
- $B: t_{B1} = 719ms, t_{B2} = 730ms$  entrambe dirette a A