

Smart Pointer

Accedere alla memoria in modo controllato

Operazioni sui puntatori

- Ogni valore manipolato da un programma è memorizzato nello spazio di indirizzamento del processo
 - L'operatore & (e &mut, in Rust) permette, in C, C++ e Rust, di ottenere l'indirizzo del primo byte in cui è memorizzato
 - Nel caso di Rust, tale operatore attiva il borrow checker che vigila sull'uso che viene fatto dell'indirizzo ottenuto, imponendo tutti i vincoli di sanità necessari a fornire le garanzie date dal modello del linguaggio
- L'operazione duale, detta dereferenza (dereferencing) o risoluzione del riferimento, trasforma un indirizzo nel corrispondente valore puntato
 - Si esprime con l'operatore * (e -> in C e C++ o . in Rust)
 - Quando viene applicato ad un puntatore nativo o ad un riferimento Rust, il compilatore dà accesso al dato puntato

Operazioni sui puntatori

- Sia Rust che C++ permettono di ridefinire il comportamento degli operatori del linguaggio per tipi arbitrari
 - Entrambi permettono inoltre di definire tipi generici, che possono essere espansi in una molteplicità di tipi concreti, in funzione di come vengono utilizzati
- Questi meccanismi, applicati agli operatori di dereferenza abilitano la definizione di tipi che "sembrano" puntatori (dal punto di vista sintattico) ma che hanno ulteriori caratteristiche
 - Garanzia di inizializzazione e rilascio
 - Conteggio dei riferimenti
 - Accesso esclusivo con attesa
 - 0 ...
- Ciò ha portato all'introduzione del concetto di "smart pointer"
 - E alla sua diffusione sia nelle librerie standard C++, dove l'uso dei puntatori nativi è causa di errori frequenti...
 - o ...sia nelle librerie standard Rust, che ne hanno abbracciato l'idea per rappresentare puntatori che possiedono i dati a cui puntano (in contrapposizione ai riferimenti, che godono del solo prestito)

Uso dei puntatori

- Tramite l'uso di puntatori è possibile costruire strutture dati dinamiche (dalla topologia non prevedibile a priori e/o variabile nel tempo) come grafi, alberi, liste
 - Se questo, da un lato, offre grandi libertà al programmatore, dall'altro lo espone ad una serie di problemi legati alla difficoltà di dedurre la di correttezza del codice che lo manipola
- Le regole restrittive imposte dal borrow checker di Rust impediscono, con l'uso di soli riferimenti, la creazione di strutture cicliche
 - Ogni valore in Rust è parte di un solo albero la cui radice è contenuta in una qualche variabile
 - Questa minore capacità espressiva abilita, però, analisi più approfondite ed è alla base delle garanzie di sanità offerte dal linguaggio
- Attraverso l'uso di smart pointer come Rc<T> e Arc<T>, è possibile avere più possessori di uno stesso valore
 - Smart pointer come std::rc::Weak e std::sync::Weak offrono invece la possibilità di avere strutture cicliche, nel rispetto di alcune restrizioni



Smart pointer in C++


• std::unique_ptr<T>

- Modella il possesso ad un valore di tipo T allocato sullo heap e rilasciato automaticamente quando il puntatore esce dal proprio scope sintattico
- Non può essere copiato, ma solo mosso in un'altra variabile
- Creato con la funzione std::make_unique<T>(T val)

• std::shared_ptr<T>


- Riferimento ad un valore di tipo T allocato sullo heap insieme ad una struttura di controllo che mantiene il numero di riferimenti esistenti
- Può essere copiato: la copia indica lo stesso blocco dell'originale, ma incrementa il conteggio dei riferimenti
- Quanto viene distrutto, il contatore dei riferimenti viene decrementato: se raggiunge 0, il blocco viene rilasciato
- Può essere usato con codice concorrente
- Se si crea un grafo ciclico, il meccanismo del conteggio dei riferimenti impedisce il rilascio
- Creato con la funzione std::make_shared<T>(T val)


- Internamente contiene solo un puntatore
 - La rimozione/ridefinizione dei costruttori di copia e movimento, degli operatori di assegnazione (per copia e movimento) e del distruttore garantisce che possa essere usato solo nel rispetto della sua semantica
- Se il puntatore viene riassegnato o distrutto (esce dal suo scope sintattico), il blocco viene rilasciato
 - E' anche possibile definire funzioni di rilascio custom, alternative all'invocazione della funzione delete(...)



```
{
    std::unique_ptr<int> p =
        std::make_unique<int>(5);

int i = *p;
    *p = 7;
}
```





```
{
    std::unique_ptr<int> p =
        std::make_unique<int>(5);

int i = *p;
    *p = 7;
}
```




- Mantiene la proprietà condivisa a un blocco di memoria referenziato da un puntatore nativo
 - Molti oggetti possono referenziare lo stesso blocco
 - Quando tutti sono stati distrutti o resettati, il blocco viene rilasciato
- Per default, il blocco referenziato viene rilasciato tramite l'operatore delete
 - In fase di costruzione di uno shared_ptr, è possibile specificare un meccanismo di rilascio alternativo
- Un oggetto di questo tipo può anche non contenere alcun puntatore valido
 - Se è stato inizializzato o resettato al valore nullptr
- L'overhead di questa classe è significativo, conviene tenerne conto
 - La sua implementazione tipica è basata su un fat pointer, costituito da due puntatori consecutivi: il primo punto al dato, il secondo al blocco di controllo
- Viene costruito tramite la funzione std::make_shared<T>(T t)


- Un'implementazione tipica del blocco di controllo (metadati) contiene tre campi
 - Il contatore dei riferimenti forti
 - Il contatore dei riferimenti deboli
 - Il puntatore al dato
- Quanto viene creato un oggetto di tipo shared ptr<T>, il contatore dei riferimenti forti vale 1, quello dei riferimenti deboli vale 0
 - Se viene effettuata una copia, il contatore dei riferimenti forti viene incrementato atomicamente
 - Quando uno shared_ptr<T> esce dal proprio scope sintattico, il contatore dei riferimenti forti viene decrementato atomicamente: se il risultato è 0, il blocco contenente il dato viene rilasciato
 - Se anche il contatore dei riferimenti deboli vale 0, viene rilasciato anche il blocco di controllo




```
std::shared_ptr<int> p =
       std::make_shared<int>(5);
  auto q = p;
  *q = 3;
*p = 7;
```




```
std::shared_ptr<int> p =
       std::make_shared<int>(5);
  auto q = p;
  *q = 3;
*p = 7;
```




```
std::shared_ptr<int> p =
       std::make_shared<int>(5);
 auto q = p;
  *q = 3;
*p = 7;
```



```
std::shared_ptr<int> p =
       std::make_shared<int>(5);
 auto q = p;
  *q = 3;
*p = 7;
```




```
std::shared_ptr<int> p =
       std::make_shared<int>(5);
 auto q = p;
  *q = 3;
*p = 7;
```



```
std::shared_ptr<int> p =
       std::make_shared<int>(5);
 auto q = p;
  *q = 3;
*p = 7;
```







Dipendenze cicliche

- I conteggio dei riferimenti dovrebbe garantire il rilascio della memoria in modo deterministico
 - Non appena un oggetto non ha più riferimenti viene liberato
- In alcuni casi, tuttavia, non funziona
 - Se si forma un ciclo di dipendenze ($A \rightarrow B$, $B \rightarrow A$) il contatore non può mai annullarsi, anche se gli oggetti A e B non sono più conosciuti da nessuno
 - Esempio tipico: lista doppiamente collegata
- Occorre evitare la creazione di cicli ricorrendo a oggetti che permettono di raggiungere la destinazione senza partecipare al conteggio dei riferimenti
 - std::weak ptr<T>



weak ptr<T>

- Usato per creare dipendenze cicliche senza incrementare il numero dei riferimenti esistenti
 - Per essere dereferenziato, deve essere acquisito con il metodo lock() che ritorna uno shared_ptr<T>
 - Se l'oggetto è già stato rilasciato, il puntatore ritornato è vuoto (contiene null ptr)
- Si crea un weak ptr<T> a partire da uno shared ptr<T>
 - Internamente contiene un puntatore al solo blocco di controllo dello shared ptr
 - Il contatore dei riferimenti deboli viene incrementato atomicamente
- Quando un weak ptr viene distrutto, il contatore dei riferimenti deboli viene decrementato atomicamente
 - Se il risultato è 0 e non sono presenti riferimenti forti, il blocco di controllo viene rilasciato



Smart pointer in Rust

- Rust offre una varietà maggiore di smart pointer rispetto al C++, allo scopo di coprire ulteriori casi e definire ottimizzazioni possibili nel caso specifico di programmi puramente sequenziali piuttosto che di programmi concorrenti
 - Alcuni di questi ricalcano abbastanza fedelmente le astrazioni offerte dal C++ (Box<T>, Rc<T>, Arc<T>, Weak<T>)
 - Altri sono peculiari del modello introdotto dal linguaggio (Cell<T>, RefCell<T>, Cow<T>, Mutex<T>, RwLock<T>)
- In generale, sono realizzati mediante struct che contengono le necessarie informazioni e che implementano i tratti Deref e DerefMut
 - Quando il compilatore incontra l'espressione *ptr (dove il tipo di ptr implementa tali tratti) la trasforma in * ptr.deref() o * ptr.deref mut() a seconda dei casi




I tratti Deref e DerefMut

```
trait Deref {
 type Target: ?Sized;
fn deref(&self) -> &Self::Target;
trait DerefMut: Deref {
 fn deref_mut(&mut self) -> &mut Self::Target;
```

- Struttura che incapsula un puntatore ad un blocco allocato dinamicamente sullo heap all'atto della sua costruzione (tramite il metodo Box::new(t))
 - Il dato puntato è **posseduto** da Box: quando la struttura esce dal proprio scope sintattico, il blocco sullo heap viene rilasciato automaticamente, grazie all'implementazione del tratto Drop
 - E' possibile anticipare il rilascio del blocco, invocando la funzione drop(b)
- Se la struttura viene mossa in un'altra variabile (o ritornata da una funzione), il possesso del puntatore passa alla destinazione che diventa responsabile del suo rilascio
 - Questo rende possibile ottenere cicli di vita che si estendono oltre la durata della funzione in cui il dato è stato creato
- Il tipo T può avere una dimensione non nota in fase di compilazione (ovvero non implementare il tratto Sized)
 - In questo caso, l'oggetto di tipo Box<T> si trasforma in un fat pointer formato da un puntatore seguito da un intero di dimensione usize contente la lunghezza del dato puntato
 - Analogamente, se al posto del tipo concreto T si indica un oggetto-tratto (**dyn Trait**), si ha un fat pointer composto da due puntatori: quello al dato sullo heap e quello a vtable del tratto




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
                                                   b1 odd
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
                                         Stack
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
                                         Heap
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
   let mut b = Box::new(0);
    1+ odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0):
    if odd { *b = 5; }
   return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
   drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5: }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
   drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let h1 = produce(false);
   println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    arop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
   let b1 = produce(false);
   println!("b1: {}", b1);
   let b2 = produce(true);
   drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
   let b1 = produce(false);
   println!("b1: {}", b1);
   let b2 = produce(true);
   drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
   let b1 = produce(false);
   println!("b1: {}", b1);
   let b2 = produce(true);
   drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
   let b1 = produce(false);
   println!("b1: {}", b1);
   let b2 = produce(true);
   drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true):
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```



```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```






std::rc::Rc<T>

- Nelle situazioni in cui occorre disporre di più possessori di uno stesso dato immutabile, è possibile usare questo smart pointer
 - Internamente mantiene una copia del dato e due contatori: il primo indica quante copie del puntatore esistono, il secondo quanti riferimenti deboli sono presenti
 - Ogni volta che questo puntatore viene clonato, il primo contatore viene incrementato
 - Quando il puntatore esce dal proprio scope, il contatore viene decrementato: se il risultato è 0, il blocco viene rilasciato
- Rc<T> si presta a realizzare alberi e grafi aciclici
 - Non può essere usato da più di un thread



std::rc::Rc<T>

```
enum List {
    Cons(i32, Rc<List>),
    Nil,
use crate::List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;
fn main() {
    let a = Rc::new(
       Cons(5,
         Rc::new(
           Cons(10, Rc::new(Nil))));
    let b = Rc:new(
               Cons(3, Rc::clone(&a));
    let c = Rc:new(
               Cons(4, Rc::clone(&a));
```



std::rc::Rc<T>

- Per evitare problemi di omonimia con i metodi contenuti nel dato incapsulato, tutti i metodi di Rc sono dichiarati con la sintassi
 - pub fn strong count(this: &Rc<T>) -> usize
 - Chiamando this (e non self) il parametro che indica l'istanza, non è possibile utilizzare la notazione puntata per invocare i metodi, ma occorre richiamarli nella forma estesa Rc::<T>::strong count(&a)
- Per motivi di efficienza, l'operazione di incremento e decremento sui campi privati strong count e weak_count non è thread-safe
 - Per questo motivo, non è possibile utilizzare questo smart pointer in un contesto concorrente
 - Esiste un'altra classe, trattata in seguito, che supera questo limite: std::sync::Arc<T>

std::rc::Weak<T>

- Se si costruisse, usando Rc<T>, una sequenza circolare di puntatori, la memoria allocata non potrebbe più essere rilasciata
 - Come nel caso di **shared ptr** in C++, la catena dei puntatori terrebbe in vita tutti i blocchi, garantendo che il conteggio dei riferimenti valga almeno 1
- E' possibile creare una struttura con dipendenze circolari utilizzando il tipo Weak<T>
 - Esso è una versione di Rc che contiene un riferimento senza possesso al blocco allocato
- Si crea un valore di tipo Weak<T> a partire da un valore di tipo Rc<T> con il metodo Rc::downgrade(&rc)
 - Se il valore originale è ancora in vita (ovvero se **strong_counter()** > 0), è possibile costruire un nuovo valore di tipo Rc<T> invocando il metodo upgrade()
 - Esso ritorna un valore di tipo Option<Rc<T>>



std::rc::Weak<T>

```
use std::rc::Rc;
let five = Rc::new(5);
let weak_five = Rc::downgrade(&five);
let strong_five: Option<Rc<_>> = weak_five.upgrade();
assert!(strong five.is some());
// Destroy all strong pointers.
drop(strong_five);
drop(five);
assert!(weak five.upgrade().is none());
```

- Il borrow checker garantisce, in fase di compilazione, che dato un valore di tipo T in ogni momento valgano i seguenti invarianti, mutuamente esclusivi
 - Non esista alcun riferimento al valore al di là del suo possessore
 - Esistano uno o più riferimenti immutabili (&T) aliasing
 - Esista un solo riferimento mutabile (&mut T) mutabilità
- Esistono situazioni in cui l'analisi statica eseguita in fase compilazione è troppo restrittiva
 - Il modulo std::cell offre alcuni contenitori che consentono una mutabilità condivisa e controllata
 - o E' possibile cioè avere più riferimenti al valore pur essendo in grado di mutarlo
 - I tipi offerti possono funzionare solo in contesti non concorrenti (basati su singolo thread)
- La struct **std::cell::Cell<T>** implementa la mutabilità del dato contenuto al suo interno attraverso metodi non richiedono la mutabilità del contenitore
 - Si dice che Cell implementa un meccanismo di *interior mutability*

std::cell::Cell<T>

```
use std::cell::Cell;
struct SomeStruct {
    a: u8,
    b: Cell<u8>,
let my struct = SomeStruct {
    a: 0,
    b: Cell::new(1),
// my_struct.a = 100;
// ERRORE: `my struct` è immutabile
my_struct.b.set(100);
// OK: anche se `my_struct` è immutabile, `b` è una Cell e può essere modificata
assert_eq!(my_struct.b.get(), 100);
```



std::cell::Cell<T>

- Il metodo get(&self) -> T che restituisce il dato contenuto al suo interno
 - A condizione che T implementi il tratto Copy
- Il metodo take(&self) -> T restituisce il valore contenuto, sostituendolo con il risultato dell'invocazione di **Default::default()**
 - A condizione che T implementi il tratto Default
- Il metodo replace(&self, val:T) -> T sostituisce il valore contenuto nella cella con quello passato come parametro e lo restituisce come risultato
 - Questo metodo non pone restrizioni sul tipo di dato
- Il metodo into inner(&self) -> T consuma la cella e restituisce il valore contenuto
 - Anche in questo caso, può essere usato con ogni tipo di dato

| borrow | T |
|--------|---|
|--------|---|

std::cell::RefCell<T>

- Cell<T> non consente di creare riferimenti al dato contenuto al suo interno
 - Ma solo di inserire, estrarre o sostituire il valore
- La struct std::cell::RefCell<T> rappresenta un blocco di memoria a cui è
 possibile accedere attraverso particolari smart pointer che simulano il
 comportamento di riferimenti condivisi e mutabili
 - Ma la cui compatibilità con le regole del borrow checker è stabilita in fase di esecuzione e non di compilazione
 - Eventuali tentativi di violazione delle regole generano una condizione di panic, comportando la terminazione del thread corrente
- Il metodo borrow(&self) -> Ref<'_, T> restituisce uno smart pointer che implementa il tratto Deref<T>
 - Oppure provoca un panic se è già presente un riferimento mutabile
- Il metodo borrow_mut(&self) -> RefMut<'_, T> restituisce uno smart pointer che implementa il tratto DerefMut<T>
 - o Oppure provoca un panic se è già presente un riferimento semplice

std::cell::RefCell<T>

```
use std::cell::RefCell;
let c = RefCell::new(5);
    let m = c.borrow_mut();
    assert!(c.try_borrow().is_err());
    *m = 6;
    let m = c.borrow();
    assert!(c.try_borrow().is_ok());
    assert!(*m == 6);
```

std::borrow::Cow<'a, B>

- Smart pointer che implementa il meccanismo clone on write
 - Se ci cerca di modificare il dato contenuto, e questo è condiviso, il dato viene clonato: si prende possesso della copia e si effettua la modifica, lasciando l'originale invariato
 - Se il dato che si vuole modificare era già posseduto, non avviene nessuna clonazione e si opera la modifica direttamente
- Implementato sotto forma di enumerazione

```
pub enum Cow<'a, B>
where B: 'a + ToOwned + ?Sized,
    Borrowed(&'a B),
    Owned(<B as ToOwned>::Owned),
```

- Si istanzia attraverso il metodo Cow::from(...)
 - Il compilatore sceglie, in base al tipo di dato fornito, se collocare il valore nella variante Owned o Borrowed

51




Smart pointer e metodi

- L'argomento self di un metodo può anche avere come tipo Box<Self>,
 Rc<Self>, o Arc<Self>
 - o In tal caso, il metodo può essere solo invocato a partire dal corrispondente tipo di puntatore
 - L'invocazione del metodo passa la proprietà del puntatore al metodo stesso
- A differenza di quanto accade con i riferimenti, non è disponibile una forma abbreviata per la sintassi di self
 - Il cui tipo deve essere dichiarato in modo esplicito, come nel caso dei parametri ordinari

```
impl Node {
   fn append_to(self: Rc<Self>, parent: &mut Node) {
     parent.children.push(self);
   }
}
```

52





Rust container cheat sheet, by Raph Levien, Copyright 2017 Google Inc., released under Creative Commons BY, 2017-04-21, version 0.0.4

Per saperne di più...

- Understanding smart pointers in Rust
 - https://blog.logrocket.com/smart-pointers-rust/
- Understanding Rust smart pointers
 - https://medium.com/the-polyglot-programmer/undestanding-rust-smart-pointers-660d59715ab 9
- Rust Smart Pointers Tutorial
 - https://www.koderhq.com/tutorial/rust/smart-pointer/
- Smart Pointers in Rust: What, why and how?
 - https://dev.to/rogertorres/smart-pointers-in-rust-what-why-and-how-oma