Traduction des langages

Les pointeurs

Objectif:

- Etre capable d'ajouter les pointeurs au langage RAT
- Modifier le compilateur en conséquence

1 Les pointeurs

Une variable est physiquement identifiée de façon unique par son **adresse**, c'est-à-dire l'adresse de l'emplacement mémoire qui contient sa valeur.

Un **pointeur** est une variable qui contient l'adresse d'un autre objet informatique (une "variable de variable" en somme).

1.1 Déclaration

La déclaration d'un pointeur se fait selon la syntaxe suivante :

type* id;

Cette instruction déclare une variable de nom id et de type pointeur(type) (pointeur sur une valeur de type type). Par exemple :

int* x;

déclare une variable x qui pointe sur une valeur de type int.

1.2 Adresse et valeur pointée


Les deux opérateurs particuliers en relation avec les pointeurs sont : & et *.

— & est l'opérateur qui retourne l'adresse mémoire d'une variable

Si x est de type t alors &x est de type Pointeur(t)

Exemple:

```
int * px = (new int);
int x = 3;
px = &x;
```



— * est l'opérateur qui retourne la valeur pointée par une variable pointeur.

Si x est de type Pointeur (t) alors *x est de type t

Exemple:

```
int * px = (new int);
int x = 3;
px = &x;
int y = *px;
```



1.3 Exercice

ightharpoonup Exercice 1 Donner le type des variables dans le programme suivant :

```
int * x = (new int);
int * * y = & x;
int z = 4;
*x = z;
*y = &z;
**y = 6;
```

▷ Exercice 2 Donner le type des variables dans le programme suivant :

```
pointeur{
  int * x = (new int);
  * x = 4;
  int z = 18;
  int *y = & z;
  *y = *x;
}
```

2 Modification de TAM et du compilateur

⊳ Exercice 3

- 1. Quels nouveaux terminaux (tokens) faut-il ajouter?
- 2. Quelle(s) règles(s) grammaire faut-il modifier ou ajouter pour introduire des pointeurs dans le langage?
- 3. Quelles modifications faut-il apporter à l'AST?
- 4. Modifier la passe de gestion des identifiants.
- 5. Modifier la passe de typage.
- 6. Modifier la passe de placement mémoire.
- 7. Proposer la traduction en TAM de l'exemple de l'exercice 2. On rappelle l'existence des instructions TAM suivantes, permettant de manipuler des adresses :
 - Empiler une adresse : LOADA d[r]
 - Empiler n mots à partir de l'adresse laissée en sommet de pile : LOADI (n)
 - Écrire n mots de la pile à l'adresse laissée en sommet de pile : STOREI (n)
 - Allocation de mémoire : SUBR MAlloc (réserve dans le tas une zone de la taille laissée en sommet de pile, l'adresse obtenue est laissée en sommet de pile).
- 8. Modifier la passe de génération de code.