АССЕМБЛЕР

Введение в ассемблер и ассемблирование. Кооперация языка С и ассемблера целевой архитектуры

К. Владимиров, Yadro, 2024


mail-to: konstantin.vladimirov@gmail.com

СЕМИНАР 6.1

Изобретаем ассемблер.

Немного о работе компьютеров

- Дедушкой любого компьютера является электронное арифметически-логическое устройство, то есть калькулятор
- Представим гипотетический целочисленный калькулятор PseudoMK, имеющий внутри четыре регистра A, B, C, D на 8 бит каждый
- Как закодировать команды PseudoMK, чтобы подавать их на вход в двоичном виде?



MOVI D, i	11111111
ADD rx, rs	????????
SUB rx, rs	????????
MUL rx, rs	????????
DIV rx, rs	????????
IN rd	????????
OUT rs	????????

Предлагаемая кодировка

- Предложена следующая кодировка
- Регистры A, B, C, D кодируются от 00 до 11
- Каждая команда кодируется опкодом от 0 до 6 и каждое из четырёх сочетаний операндов ещё двумя битами
- Прочитайте команды: 0х1F, 0хС3, 0х92, 0хВЕ
- Приведите пример некорректной команды
- Это не единственная возможная кодировка
- Понимаете ли вы почему здесь выбрана именно она?
- Можете ли вы предложить лучший вариант?

MOVI D, i	0IIIIIII
ADD rx, rs	1000RRRR
SUB rx, rs	1001RRRR
MUL rx, rs	1010RRRR
DIV rx, rs	1011RRRR
IN rd	110000RR
OUT rs	110001RR

Немного о работе компьютеров

• Теперь можно считать простые формулы

```
(x / 3 + 5) * y - 2

11000000 // IN A

00000011 // MOVI D, 3

10110011 // DIV A, D

00000101 // MOVI D, 5

100000011 // ADD A, D

11000001 // IN B

10100001 // MUL A, B

00000010 // MOVI D, 2

10010011 // SUB A, D
```

MOVI D, i	0IIIIIII
ADD rx, rs	1000 RRRR
SUB rx, rs	1001 RRRR
MUL rx, rs	1010RRRR
DIV rx, rs	1011 RRRR
IN rd	110000RR
OUT rs	110001RR

• Слева от // у нас перфокарта в виде машинных кодов. Справа язык ассемблера.

Одна из многих программ

• Если использовать 16-ричные числа вместо двоичных, каждая команда займёт два разряда. Вот типичная программа для PseudoMK в машинном коде

```
0x5f 0xc2 0xae 0xc1 0xb9 0x87 0xc3 0xc0 0xa2 0x81 0xc5 0xad 0x95 0x8b 0x8a 0x9e 0x83 0x4d 0x99 0xbe 0xc6 0x83 0x16 0x83 0xc3 0x8d 0xa9 0x94 0x83 0x64 0x83 0x4d 0xae 0xa0 0x8d 0x83 0xc3 0x99 0xc5 0x81 0x80 0x88 0x81 0x85 0x83 0x09 0x9f 0x8f 0x82 0xc2 0x0b 0x83 0x6a 0x83 0x10 0x83 0xc3 0xc4 0x8b 0xb8 0x82 0xc2 0xbe 0x83 0x6b 0xb3 0xc2 0x8a 0xc1 0xbc 0x99 0x8b 0x90 0x05 0xc1 0xc7 0x93 0xc3 0x97 0xc3 0xa7 0x05 0x83 0x03 0x81 0xc1 0xbc 0x9d 0xc6 0xc4 0xa1 0xa9 0x83 0x6c 0xc7 0x83 0x09 0xc4 0xb2 0xc7 0xc6 0x83 0x02 0xa5 0xc4 0xb7 0xb6 0xb4 0x8f 0xa3 0x9f 0xaa 0x96 0xc5 0xbe 0x83 0xc3 0x8e 0xc6 0x81 0xc1 0xc4 0x83 0x7d 0xb9 0xaa 0xc1 0xb7 0xbb 0xc4 0x81 0xc1 0xc6 0xad 0x83 0xc4 0xa8 0x5d 0xc7 0xc1 0xc5 0x87 0xab 0xb3 0x82 0xc2 0xc4 0x90 0xc5 0x86 0xa3 0x3b 0x83 0xc3 0xc4 0x85 0x8f 0xc6 0x84 0xc0 0xc4 0xc5 0xc7
```

Problem MK – эмулятор калькулятора

- Напишите на языке С эмулятор для этого микрокалькулятора. Вход: файл программы с последовательностью машинных команд и файл ввода с stdin
- Эмулятор должен при обработке каждой команды IN запрашивать ввод с входного потока и выдавать вывод при каждой команде OUT
- Пример:

```
001.enc: 0x70 0xc7 0xc1 0x87 0x27 0xc5 0x8d 0xc1 0x87 0x6f 0xc5 0xc7 001.in: 104 64
```

```
> problem_mk 001.enc < 001.in
112 216 63 111</pre>
```

Problem AS – кодировщик калькулятора

• Вход:

MOVI 112

OUT D

IN B

ADD B, D

• Выход: 0х70 0хс7 0хс1 0х87

Problem AS2 – декодер калькулятора

• Вход:

0x70 0xc7 0xc1 0x87

• Выход:

MOVI 112

OUT D

IN B

ADD B, D

Ассемблер х86: регистры

• Многие регистры имеют задокументированное специальное назначение

Имя	Специальное значение		
rax	аккумулятор		
rbx	указатель на данные в ds*		
rcx	счётчик цикла или операции		
rdx	указатель на I/O*		
rbp	указатель на фрейм		
rsp	указатель на стек		
rsi	операнд в строковых операциях		
rdi	результат в строковых операциях		

Имя	Специальное значение		
r8 - r15	просто регистры		
eflags	регистр флагов		
eip	указатель на инструкцию		
CS	сегмент кода		
SS	сегмент стека		
ds, es, fs, gs	сегменты данных		
cr0, dr0,	системная часть		
mm0, xmm0,	расширения		

^{*} в реальности такое назначение не прижилось

Ассемблер х86: имена нижних частей

• Регистры общего назначения в современном х86 64-битные но у них есть отдельные имена для нижних частей.

rax / r	si / r8				
	eax / es	si / r8d			
		ax / s:	i / r8w		
		ah	al	(sil,	r8b)

Ассемблер х86: система команд

SUB RAX, 5 // RAX -= 5

Opcode	Instruction	Op/ En	64-Bit Mode	Compat/ Leg Mode	Description
2C ib	SUB AL, imm8	I	Valid	Valid	Subtract imm8 from AL.
2D iw	SUB AX, imm16	I	Valid	Valid	Subtract imm16 from AX.
2D id	SUB EAX, imm32	I	Valid	Valid	Subtract imm32 from EAX.
REX.W + 2D id	SUB RAX, imm32	I	Valid	N.E.	Subtract imm32 sign-extended to 64-bits from RAX.
80 /5 ib	SUB r/m8, imm8	MI	Valid	Valid	Subtract imm8 from r/m8.
REX + 80 /5 ib	SUB r/m8 ¹ , imm8	MI	Valid	N.E.	Subtract imm8 from r/m8.
81 /5 iw	SUB r/m16, imm16	MI	Valid	Valid	Subtract imm16 from r/m16.
81 /5 id	SUB r/m32, imm32	MI	Valid	Valid	Subtract imm32 from r/m32.
REX.W + 81 /5 id	SUB r/m64, imm32	MI	Valid	N.E.	Subtract imm32 sign-extended to 64-bits from r/m64.

Ассемблер х86: условные переходы

• Условный переход происходит как после явного сравнения

```
cmp edx, 1 // if (x <= 1)
jle L1 // goto L1;</pre>
```

• Так и после обычной арифметики

• Почти каждая арифметическая операция выставляет флаги

JE, JZ	if zero == if equal	ZF == 1
JB, JNAE	if less unsigned	CF == 1
JL, JNGE	if less signed	SF != OF
J0	if overflow	OF == 1
JS	if sign	SF == 1
JP, JPE	if parity	PF == 1
JGE, JNL	if not less signed	SF == OF
JLE, JNG	if not greater signed	ZF == 1 SF != PF
JBE, JNA	if not greater unsigned	CF == 1 ZF == 1
JCXZ	if cx iz zero	CX == 0

Упражнение: что делает somefunc?

```
somefunc:
                    // somefunc(x, y):
           eax, edi // eax = x
     mov
           edx, esi // edx = y
     mov
L2:
           ecx, edx // ecx = edx
     mov
                    // sign extend eax to edx:eax
     cdq
     idiv
           ecx // eax = (edx:eax) / ecx; edx = (edx:eax) % ecx
          eax, ecx // eax = ecx
     mov
          edx, edx // set flags to edx & edx
     test
          L2
              // if (edx != 0) goto L3
     jne
     ret
                       // return eax
```

edx eax 00000000 **0AFD11200**

cdq

СЕМИНАР 6.2

Условные переходы и работа с памятью

Обсуждение

- Реалистичные микропроцессоры обычно имеют кроме регистров память и инструкции для работы с ней
- Также они обычно поддерживают отдельные флаговые регистры и условные переходы в зависимости от состояния флаговых регистров
- Это делает ассемблерную программу похожей на сишную программу, активно использующую goto
- Вот и настало время поговорить о goto

Язык C: использование goto

```
• Нормальная программа
int fact(int x) {
  int acc = 1;
  if (x < 2)
    return x;
  while (x > 0) {
    acc = acc * x;
    x -= 1;
  return acc;
```


```
• Программа, близкая к ассемблеру
int fact(int x) {
  int acc = x;
  x -= 1;
  if (x < 2) goto ret;
loop:
  acc = acc * x;
  x -= 1;
  if (x > 0) goto loop;
ret:
  return acc;
```

Внезапный тезис

• Переход как концепция куда мощнее, чем циклы и ветвления.


```
for (i = 0; i < UMAX; ++i) {
   if (upper_cond()) goto lower;
upper:
   upper_action();
}

for (j = 0; j < LMAX; ++j) {
   if (lower_cond()) goto upper;
lower:
   lower_action();
}</pre>
```



goto считать вредным

- Дейкстра обратил внимание на то, что мы не столько пишем текст программы, сколько проектируем процесс её исполнения.
- Далее он поставил задачу сопоставления текста и процесса.
- **Структурная программа** т.е. состоящая только из ветвлений и условных переходов характеризуется предсказуемостью состояния.
- Поэтому при программировании на С мы избегаем goto. А в ассемблере у нас только они и есть.



Ассемблер х86: условные переходы

• Почти каждая арифметическая операция выставляет флаги

```
add edx, eax // edx += eax и ставит флаги по edx
```

• Две специальных операции сравнения: cmp и test

```
cmp edx, 1 // ставит флаги как (edx - 1) test edx, 1 // ставит флаги как (edx & 1)
```

• Регистр флагов содержит пять основных флагов: ZF (zero), SF (sign), OF (overflow), CF (carry), PF (parity).

```
ZF = [ результат операции равен нулю ]
SF = [ старший бит результата ]
OF = [ результат не помещается в destination ]
```

Что мы можем сделать из Z, C, O?

```
ZF = [ результат операции равен нулю ]
SF = [ старший бит результата ]
\mathsf{OF} = [\mathsf{peзультат} \; \mathsf{нe} \; \mathsf{помещается} \; \mathsf{в} \; \mathsf{destination} ]
    edx, 42 // ставит флаги как (edx - 42)
cmp
je .L1 // как проверить равенство?
jl .L2 // как проверить знаковое меньше?
jle .L2 // как проверить знаковое меньше или равно?
jg .L2 // как проверить знаковое больше?
0 = 000...000 -1 = 111...111 INT MAX = 011...111
                                    INT MIN = 100...000
1 = 000...001 -2 = 111...110
2 = 000...010 -3 = 111...101
```

Что мы можем сделать из Z, S, O?

```
ZF = | результат операции равен нулю |
SF = [ старший бит результата ]
\mathsf{OF} = [\mathsf{peзультат} \; \mathsf{нe} \; \mathsf{помещается} \; \mathsf{в} \; \mathsf{destination} ]
cmp edx, 42 // ставит флаги как (edx - 42)
je .L1 // равно ZF == 1
jl .L2 // знаковое меньше SF != OF
jle .L2 // их комбинация (SF != OF) | (ZF == 1)
jg .L2 // её отрицание (SF == OF) && (ZF == 0)
0 = 000...000 -1 = 111...111 INT MAX = 011...111
1 = 000...001 -2 = 111...110 INT MIN = 100...000
2 = 000...010 -3 = 111...101
```

Примеры для jump if less

```
ZF = [ результат операции равен нулю ]
SF = [ старший бит результата ]
\mathsf{OF} = [\mathsf{pesynbtat} \; \mathsf{he} \; \mathsf{nome} \mathsf{mation} ]
cmp edx, 42 // ставит флаги как (edx - 42)
j1 .L2 // SF != OF
5 - (-4) = 9   SF = 0, OF = 0, (5 < -4) = false
4 - 5 = -1 SF = 1, OF = 0, (4 < 5) = true
5 - 4 = 1  SF = 0, OF = 0, (5 < 4) = false
(-5) - (-4) = -9 SF = 1, OF = 0, (-5 < -4) = true
```

Обсуждение: не забываем test

```
ZF = [ результат операции равен нулю ]
SF = [ старший бит результата ]
OF = [ результат не помещается в destination ]
test edx, edx // ставит флаги как (edx & edx)
js .L4 // jump if SF
```

- Как вы думаете какое условие проверено?
- У нас есть все варианты: jz, jnz, js, jns, jo, jno и т.д. на каждый флаг.
- И не будем забывать про нулевой вариант.

```
jmp .L1 // jump unconditionally
```

Беззнаковая арифметика

```
ZF = [ результат операции равен нулю ]
SF = [ старший бит результата ]
OF = [ результат не помещается в destination ]
CF = [ перенос в старший разряд или заём из него ]
```

- Новая концепция это carry / borrow flag (CF).
- Перенос / заём MSB на сложении двух unsigned чисел.

```
010...000 + 010...000 = 100...000 // Carry to MSB

100...000 - 010...000 = 010...000 // Borrow from MSB

0 = 000...000 UINT_MAX - 2 = 111...101

1 = 000...001 UINT_MAX - 1 = 111...110

2 = 000...010 UINT MAX = 111...111
```

Что мы можем сделать из Z, S, O, C?

```
ZF = [ результат операции равен нулю ]
SF = [ старший бит результата ]
\mathsf{OF} = [\mathsf{pesynbtat} \; \mathsf{He} \; \mathsf{помещается} \; \mathsf{B} \; \mathsf{destination} ]
CF = [ перенос в старший разряд или заём из него ]
cmp edx, 42 // ставит флаги как (edx - 42)
je .L1 // равно не зависит от знака ZF == 1
jl .L2 // знаковое меньше SF != OF
jb .L2 // беззнаковое меньше?
јае .L2 // беззнаковое больше или равно?
                 UINT MAX - 1 = 111...110
0 = 000...000
                  UINT MAX = 111...111
1 = 000...001
```

Что мы можем сделать из Z, S, O, C?

```
ZF = [ результат операции равен нулю ]
SF = [ старший бит результата ]
\mathsf{OF} = [\mathsf{pesynbtat} \; \mathsf{He} \; \mathsf{помещается} \; \mathsf{B} \; \mathsf{destination} ]
CF = [ перенос в старший разряд или заём из него ]
cmp edx, 42 // ставит флаги как (edx - 42)
je
    .L1 // равно не зависит от знака ZF == 1
jl .L2 // знаковое меньше SF != OF
    .L2 // CF == 1 беззнаковое меньше
    .L2 // CF == 0 беззнаковое больше или равно
jae
.L2 // CF == 1 | ZF == 1 меньше или равно
jbe
```

Problem AGF -- распознавание функции

- Вам будет дан код на ассемблере содержащий только арифметику и условные переходы и будет предложено повторить ту же функцию на С.
- Будет указано в каких регистрах лежат аргументы и где лежит возвращаемое значение.

Концепция эффективного адреса

• Представим что у нас простая функция.

```
int test(int *a, int n) { return a[n + 2]; }
```


• Тогда попытка его адресовать имеет три компонента.

```
a[n + 2] == *((char *)a + n * 4 + 2);
EA = BASE + INDEX * SCALE + OFFSET
```

• Базой адреса или его индексом может быть регистр.

```
mov eax, DWORD PTR [rdi + 8 + rsi * 4]
```

• Для загрузки адреса в регистр служит инструкция lea.



Волшебство инструкции lea

• Формат непрямого доступа.

```
int test(int * a, int n) { return a[n + 2]; }
mov eax, DWORD PTR [rdi + 8 + rsi * 4]
• LEA делает то же, но без доступа к памяти.
int * test2(int * a, int n) { return a + n + 2; }
lea rax, [rdi + 8 + rsi * 4]
```

• Компиляторы очень любят вставлять LEA для обычного сложения.

Распознайте функцию

```
foo: test esi, esi
                         // foo (x, y)
    jle .L4
                             // if (y <= 0) goto .L4;
    lea eax, -1[rsi]
                      // eax = y - 1;
    // eax = 0:
    xor eax, eax
.L3: add eax, DWORD PTR [rdi] // eax += *x;
    add rdi, 4
                           // \times += 4;
    mov DWORD PTR -4[rdi], eax // x[-4] = eax;
    cmp rdi, rdx
                            // if (x != rdx) goto .L3;
    jne .L3
    ret
                              // return eax;
.L4: xor eax, eax
                              // return 0;
    ret
```

Problem AGM -- опять распознавание

- Вам будет дан код на ассемблере содержащий арифметику, условные переходы и работу с памятью и будет предложено повторить ту же функцию на С.
- Будет указано в каких регистрах лежат аргументы и где лежит возвращаемое значение.

Структура ассемблерного файла (АТ&Т)

• Секции

• Например секция **text** это код

• Директивы

• Например директива globl это внешняя видимость

• Метки

• Используются для вызова функций (метка fact) и условных переходов

• Инструкции

- арифметика, логика и переходы
- \bullet см. [SDM] для полного списка

```
.text
       .globl fact
fact:
       .cfi startproc
      movl 4(%esp), %edx
      movl %edx, %eax
             $1, %edx // if (x == 1)
      cmpl
                        // goto L1;
      jle
             $1, %eax
      movl
L3:
      imull
             %edx, %eax
      subl
             $1, %edx
              L3
      jne
L1:
      ret
       .cfi endproc
```

Структура ассемблерного файла (Intel)

• Секции

• Например секция **text** это код

• Директивы

• Например директива globl это внешняя видимость

• Метки

• Используются для вызова функций (метка fact) и условных переходов

• Инструкции

- арифметика, логика и переходы
- \bullet см. [SDM] для полного списка

```
.text
       .globl fact
fact:
       .cfi startproc
             edx, DWORD PTR [esp+4]
      mov
      mov eax, edx
            edx, 1  // if (x == 1)
      cmp
                         // goto L1;
             L1
      jle
            eax, 1
      mov
L3:
      imul
             eax, edx
             edx, 1
      sub
      jne
             L3
L1:
      ret
       .cfi endproc
```

Обсуждение

- Какой синтаксис вам больше нравится для edx = edx 1?
- 1. AT&T: subl \$1, %edx
- 2. Intel: sub edx, 1
- Какой синтаксис вам больше нравится для edx = *(esp + 4)?
- 1. AT&T: movl 4(%esp), %edx
- Intel: mov edx, DWORD PTR [esp+4]
- Если вам больше нравится интеловский синтаксис, подавайте -masm=intel для gcc и clang.

Дизассемблер и кодировка

• В дизассемблере вы можете видеть строчки с указанием кодировки

адрес кодировка инструкция операнды 4015c6: 83 ec 20 sub esp,0x20

• Как кодируется sub? Сделаем файл subs.s с разными видами вычитаний.

```
$ gcc -c -masm=intel subs.s
$ objdump -d -M intel subs.o > subs.dis
```

• Что вы можете сказать в результате эксперимента?

```
кодировка = опкод + операнды
```

• Попробуйте вычитать большие константы, как изменится опкод инструкции?

Ассемблер х86: кодировка

- Продолжим исследование файла subs.o
- Теперь откроем сам файл любым hex-редактором (можно :%!xxd и далее :%!xxd -r в vim, но лучше WinHex, hiew, dhex, bless или любые иные)

```
00000090: eb04 83ea 0883 ec0c 83ef 1083 e814 83eb 000000a0: 1883 ea1c 83ec 2083 ef24 9090 2e66 696c
```

• Нет ли тут смутно знакомых последовательностей байт?

Ассемблер х86: кодировка

- Продолжим исследование файла subs.o
- Теперь откроем сам файл любым hex-редактором (можно :%!xxd и далее :%!xxd -r в vim, но лучше WinHex, hiew, dhex, bless или любые иные)

```
00000090: eb04 83ea 0883 ec0c 83ef 1083 e814 83eb 000000a0: 1883 ea1c 83ec 2083 ef24 9090 2e66 696c
```

• Что будет если мы прямо в исполняемом файле что нибудь поменяем? Например в дизассемблере программы fact видим:

```
401609: 83 7d 08 01 cmp DWORD PTR [ebp+0x8],0x1 40160d: 7f 13 jg 401622 <_fact+0x26>
```

Главная проблема редактирования кода

• В машинном коде все смещения посчитаны и проставлены

```
edx, DWORD PTR [esp+0x4]
                                        0: 8b 54 24 04
                                                                     edx, DWORD PTR [esp+0x4]
       mov
                                                             mov
              eax,edx
                                            89 d0
                                                                     eax,edx
       mov
                                                             mov
                                            83 fa 01
              edx,0x1
                                                                     edx,0x1
                                                             cmp
       cmp
       jle
                                            7e 0d
                                                             jle
                                                                    +13 bytes
              L1
                                            b8 01 00 00 00
              eax,0x1
                                                                     eax,0x1
                                                             mov
       mov
L3:
                                        10: 0f af c2
                                                             imul
       imul
              eax,edx
                                                                    eax,edx
       sub
              edx,0x1
                                        13: 83 ea 01
                                                                     edx,0x1
                                                             sub
                                        16: 75 f8
                                                                     -8 bytes
              L3
       jne
                                                             jne
L1:
       ret
                                        18: c3
                                                             ret
```

• Если вы измените размер инструкции или вставите новую, вам предстоит вручную менять смещения для всех затронутых переходов

Problem CM: crackme #0

- Используйте файлы crackme.elf для Linux и crackme.exe для Windows из файлов к семинару (см. zip-архив)
- Вам необходимо дизассемблировать файл, изучить его, после чего используя например vim в hex-режиме или любой другой hex-редактор, "сломать" его "защиту". Вывод при успешной модификации файла:
- > ./cm.out
- > Access granted!
- Legal disclaimer: УК РФ, статьи 272, 273, 274 явно запрещают нелегальный доступ к компьютерной информации, а также злонамеренную модификацию программного обеспечения. Это не относится к учебным примерам этого семинара, но вы должны иметь это в виду в обычной жизни

СЕМИНАР 6.3

Вызовы функций и АВІ

Вызов функций и АВІ

- На уровне ассемблера никаких функций не существует, только переходы.
- Поэтому нужно договориться куда складывать параметры и где хранить возвращаемое значение.

```
int foo(int x, int y) { return x + y; }
lea eax, [rdi + rsi]
ret
```

• В x86 обычно аргументы на регистрах, адрес возврата в стеке Call stack

foo return

address

rsp

Вызов функций и АВІ

```
int callfoo(int a, int b) {
                                                   Call stack
 return foo(b, a) + b;
callfoo: // edi = a, esi = b
  push rbx
                                                  call_foo return
 mov ebx, esi // edx = b
 mov esi, edi // esi = a
                                                     address
 mov edi, ebx // edi = b
                                                   rbx old value
  call foo // foo(b, a)
  add eax, ebx // eax = result + b
                                                    foo return
 pop rbx
                                        rsp
                                                     address
  ret
```

call, ret, push и pop

```
push reg
             add rsp, size
             mov DWORD PTR [rsp], reg
pop reg
             mov reg, DWORD PTR [rsp]
             sub rsp, size
             push return-address
call func
             jmp func
             pop return-address
ret
```

jmp return-address

```
callfoo:
   push rbx
   mov ebx, esi
   mov esi, edi
   mov edi, ebx
   call foo
   add eax, ebx
   pop rbx
   ret
```

Callee-saved и caller-saved регистры

- Вызывающая функция (caller) обязана вокруг вызова сохранить и восстановить caller-saved регистры которые у неё сейчас активны.
- Вызываемая функция (callee) обяазана в прологе и эпилоге сохранить те callee-saved регистры которые она использует.

```
callfoo:
   push rbx // callee-saved

   // .... set(rbx)
   call foo
   // .... use(rbx)

   pop rbx
   ret
```

```
callfoo:
   // .... set(r10)
  push r10 // caller-saved
  call foo
  pop r10
   // .... use(r10)
  ret
```

System V ABI

- Существует довольно много разных конвенций вызова.
- Разумный стандарт де-факто под Unix системами это System V ABI.
- Аргументы закладываются справа налево.
- Очистку передаваемых через стек аргументов делает caller.
- Особое место играет пара rbp / rsp для формирования фрейма.

rax	ret #1	r8	arg #5
rbx	callee	r9	arg #6
rcx	arg #4	r10	
rdx	arg #3 ret #2	r11	
rbp	fp, callee	r12	callee
rsp	sp, callee	r13	callee
rsi	arg #2	r14	callee
rdi	arg #1	r15	callee

Call sequence

```
esi,0x1
   0x000055555555568 <+8>:
                                mov
                                       edi,edi
   0x000055555555566d <+13>:
                                xor
=> 0x000055555555566f <+15>:
                                call
                                       0x555555555190 <callfoo>
(gdb) x/4x $rsp
0x7ffffffddf0: 0x00000000
                                        0xf7dafd90
                                                     0x00007fff
                            0x00000000
(gdb) stepi 3
(gdb) x/8x $rsp
0x7ffffffdde0: 0x0000000
                            0x00000000
                                         0x55555074
                                                     0x00005555
0x7ffffffddf0: 0x00000000
                            0x00000000
                                         0xf7dafd90
                                                     0x00007fff
```

Application binary interface experiments

```
long long bar(char a, short b, int c, long d, long long e) {
  return a + b + c + d + e;
bar(50, 1500, 18800, (11 << 23), (111 << 46));
struct S { int x; int y; int z; };
long long sums(struct S s1, struct S s2, int a) {
  return s1.x + s2.x + a;
struct S s1 = \{x, x, x\}, s2 = \{y, y, y\};
sums(s1, s2, 42);
```

Problem AP – дописать часть кода

- В контесте приведена функция наивной проверки числа на простоту на ассемблере (Linux, 64 bit).
- К сожалению, в этом листинге чего-то не хватает, а именно нескольких ассемблерных строчек в указанном месте.
- Допишите их так, чтобы процедура отработала корректно.
- Чтобы облегчить себе задачу попробуйте сделать себе раздельную линковку и сначала написать это на С.

Problem AGS – callers and callees

- Вам задана некая функция caller в System V AMD ABI, вызывающая из себя функцию callee.
- Вам нужно догадаться что это за функция и написать её на языке С.

Мотивация инлайн-ассемблера

- Многие полезные вещи не имеют простого выражения в языке С.
- Пример: подсчёт всех установленных битов в числе.

```
unsigned popcnt(unsigned n) {
  unsigned mask = 1u << 31, cnt = 0;
  do {
    cnt += ((n & mask) == mask);
  } while ((mask = mask >> 1) != 0);
  return cnt;
}
```

• На C сложно придумать что-то лучшее, чем тот или иной цикл. Но в ассемблере у нас есть одна инструкция popcnt.

Инлайн-ассемблер

• Главная проблема использования инлайн-ассемблера программе на С это связать его с остальным кодом.

```
asm qualifiers (template : output : input : clobber);
int myadd(int x, int y) {
  int res = x;
  asm ("add %0, %1":"+r"(res):"r"(y));
  return res;
}
```

• Констрейнты "+r", "=r", "r", "i", "m" подсказывают респределителю регистров действие.

Вызываем функцию fact

• Пример вызова функции fact.

- Клоббер еах означает, что этот регистр будет испорчен при вызове.
- Разрывать ассемблерную вставку на три независимых тут является ошибкой т.к. компилятор имеет право таскать код и портить регистры.
- Обратите внимание на конкатенацию литералов.

Инлайн ассемблер: popcnt

- Многие полезные вещи не имеют простого выражения в языке С.
- Пример: подсчёт всех установленных битов в числе.
- Пример использования ассемблерной вставки.

```
unsigned popcnt(unsigned n) {
  unsigned cnt = 0;
  asm("popcnt %0, %1":"=r"(cnt):"r"(n));
  return cnt;
}
```

• Перечислите плюсы и минусы принятого решения.

Обсуждение

- Ассемблерные вставки делают код более оптимальным?
- Увы, это не всегда так. Для достаточно сложной программы вручную обогнать оптимизирующий компилятор амбициозная задача.
- Хуже того: при эволюции кода ассемблерные вставки навсегда застревают в прошлом и их приходится переписывать, а не перекомпилировать.
- Плюс подумайте о поддержке для разных платформ. Ассемблер сильно отличается даже x86 от x86-64.

Builtins

- Многие полезные вещи не имеют простого выражения в языке С.
- Пример: подсчёт всех установленных битов в числе.

```
unsigned popcnt(unsigned n) {
  return __builtin_popcount(n);
}
```

- Идея в том, что компилятор явно умеет некоторые вещи лучше нас, но он не знает что программист имел в виду.
- Даже если цикл действительно делает подсчёт установленных бит, об этом сложно догадаться. Билтин же снимает эту неоднозначность.

Оптимизации компилятора

```
unsigned popcnt(unsigned n) {
                                      popcnt:
 unsigned cnt = 0;
                                        xor
                                                eax, eax
 while (n) {
                                                edx, edx
                                        xor
   n &= n - 1;
                                               eax, edi
                                        popcnt
   cnt++;
                                               edi, edi
                                        test
                                                eax, edx
                                        cmove
 return cnt;
                                        ret
```

• Компилятор может сматчить разумную реализацию если узнает её.

```
$ gcc -02 -march=tigerlake
$ gcc -02 -march=native
```

Три альтернативы

- Компиляторные оптимизации.
 - Это лучшая альтернатива. Если компилятор может это сматчить и это подпёрто тестом, то вам везёт.
 - Но очень часто вам нужно подать правильный march.
- Явный builtin.
 - Тоже неплохо, хотя бы сохраняется кросс-платформенность.
- Ассемблерная вставка.
 - Разве что от безысходности.
 - Никогда не пытайтесь руками победить компилятор. Даже если вы тактически выиграете, наказание воспоследует.

Как правильно писать на ассемблере

- Утверждения ниже аннотированы вероятностью того, что они верны
- Вам не надо программировать на ассемблере (p = 0.8)
- Вам просто кажется, что надо программировать на ассемблере (р = 0.16)
- Возможно вам всё-таки надо что-то написать на ассемблере (р = 0.04)
 - Напишите это на C, скомпилируйте и посмотрите на ассемблерный код. После этого скопируйте и при необходимости модифицируйте его (р = 0.032)
 - Если этого нельзя написать на C даже через билтины, вам не повезло (p = 0.008)
- Не стоит принимать это за догму, это обобщение личного опыта.

СЕМИНАР 6.4

Плавающие числа и стандарт IEEE754. Их поддержка в ассемблере x86. Расширение ABI для плавающих чисел.


Немного о работе компьютера

- Память позволяет хранить ограниченное число бит.
- Каждая операция в компьютере производится над ограниченным числом бит.

- Естественный способ трактовать ограниченное число бит: как натуральное число. Можно легко закодировать целые.
- Но что делать с вещественными числами?

Обсуждение

• Первая идея кодировка с фиксированной точностью.



- Эта идея иногда находит применение, но в целом она так себе:
 - маленькие диапазоны чисел (64-битное число не больше чем 2^{32}).
 - низкая точность: размер шага не больше, чем 2^{-32} это слишком крупный шаг для многих практических применений.
- Как лучше всего закодировать нечто вроде вещественных чисел с учётом ограниченной точности доступных нам объектов?

Плавающая точность

- Для научных вычислений принято приближать вещественные числа рациональными, используя идею плавающей точки.
- Например мы договариваемся, что у нас есть 8 значащих разрядов.
- Тогда с плавающей точкой возможны числа:

```
1024561, 102456.1, 10245.61, ..., 10.24561, 1.024561
```

- Это было осознано довольно рано и после ряда попыток разной успешности, стандартизовано в 1985 году (см. [IEEE]).
- Сейчас это фактический стандарт, от которого крайне редко отступают.

Представление с плавающей точкой

• Представление $\pm 1. frac * 2^{exp-127}$ при этом (exp > 0) && (exp < 255)

S	ex	ро	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	р	ar [.]	t (of	ma	ant	tis	SSã	3									
0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31								23																							0

- Например на рисунке представлено какое-то число
- \bullet exp 127 = 124 127 = -3
- mantissa = $+1.01b = 1 + \frac{1}{4} = 1.25f$
- BMecte: $1.25 * 2^{-3} = 0.15625f$

Представление с плавающей точкой

• Представление $\pm 1. frac * 2^{exp-127}$ при этом (exp > 0) && (exp < 255)

S	ex	кро	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	р	ar ⁻	t (of	ma	ant	ii	SSa)									
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	L							23																							0

- Например на рисунке представлено какое-то число
- \bullet exp 127 = 129 127 = 2
- mantissa = $-1.011b = -\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = -1.375f$
- BMecte: $-1.375f * 2^2 = -5.5f$

Обсуждение

- У такого формата есть один недостаток: нельзя представить 0
- Найдите самое близкое к нулю число

S	ex	фо	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	p	ar [.]	t (of	ma	ant	ii	SSa)									
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31								23	3																						0

Обсуждение

- У такого формата есть один недостаток: нельзя представить 0
- Найдите самое близкое к нулю число

S	ex	кро	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	p	ar	t	of	ma	ant	tis	SSa)									
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31								23																							0

• Имеем 2^{-126} это довольно большое число и это точно не ноль

Денормализованные числа

- Специальное значение ехр = 0 соответствует денормализованным числам
- Нормализованные: $\pm 1. frac * 2^{exp-127}$ при этом exp > 0
- Денормализованные: $\pm 0. frac * 2^{-126}$ при этом ехр == 0

S	ex	γро	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	р	ar	t (of	ma	ant	tis	SSa)									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	-							23																							0

- Благодаря этому число, состоящее изо всех нулей это ноль, что интуитивно правильно.
- Контринтуитивно здесь то, что возможен -0.0, отличающийся от +0.0 при побитовом сравнении

Бесконечности

• Экспонента, состоящая изо всех единиц (e = 255) отображает $\pm \infty$

S	ex	хрс	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	р	ar	t (of	ma	ant	iis	SSã)									
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:	1							23																							0

S	ex	фо	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	р	ar	t (of	ma	ant	tis	SS)									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31								23																							0

Концепция not-a-number

• Число, представляющее собой неопределённость (например результат деления нуля на ноль) называется NaN

S	ex	¢ρο	ne	nt					fr	ac	ti	on	al	р	ar	t (of	ma	ant	tis	SSã	3									
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31	-							23	3																						0

- NaN это exp=255 и любая ненулевая fraction
- Первый бит fraction отличает qNaN от sNaN, но это не часть семантики языка
- Сравнение чего угодно с NaN даёт false, в т. ч. NaN не равен сам себе (и поэтому он не число)

Problem EX – работа с битами чисел

- Вам дано число с плавающей точкой типа float (мантисса 23 нижних бита).
- Вы должны получить из него другое число с плавающей точкой, инвертировав все нечётные биты мантиссы (нулевой бит считается чётным) и напечатать с точностью до пятого знака после запятой.

Обсуждение

• Разница между приведением и трактовкой как биты очень велика

```
float x = 1.0f;
unsigned uval = (unsigned) x; // i == 1
unsigned u = *(unsigned *) &x; // i == 0x3f800000?
```

- Проблема в том что красным выделена ошибка. Приведение может быть:
 - К байтам: char*, unsigned char* и т.п.
 - К совместимым типам: от int к unsigned.
 - Ещё возможно снятие / добавление константности и т.п.
- Всё остальное незаконно, но, к сожалению, компилируется.

Strict aliasing

• Правилами языка запрещён алиасинг двумя разными типами на один объект.

```
float f = 1.0f;
unsigned *pu = (unsigned *) &f; // strict aliasing violation
• Правильный вариант это использовать memcpy.
unsigned as_uint(float f) {
 unsigned u; memcpy(&u, &f, sizeof(unsigned)); return u;
}
unsigned u = as uint(f); // ok
```

Упражнения

- Запишите в формате floating-point число 1.0f
- Число 0.1f не представимо в формате floating-point точно. Постройте лучшее возможное приближение. Насколько оно хорошо?
- Число $\frac{1}{3}$ тоже нельзя точно представить. Какое будет лучшее приближение этого числа?
- Охарактеризуйте все числа, которые можно представить точно. Например что вы скажете о числе 0.0361328125f?
- Какое расстояние между самым большим по модулю нормализованным числом и следующим за ним?

Концепция ulp

- "Unit in the last place" это расстояние между двумя последовательными числами с плавающей точкой
- Например посчитаем ulp(1.0f)

```
float d0, d1;
d0 = 1.0f;
d1 = nextafterf(d0, d0 + 1.0f);
printf("%.8f", d1 - d0); // на экране 0.00000012
```

• Все вычисления над парой чисел z = x (op) у должны быть округлены в пределах 0.5 * ulp(z)

Важность округления

- Результат, полученный после арифметической операции внутри ulp, должен быть округлён к ближайшему представимому значению.
- Округлять можно вверх, вниз, к нулю и к ближайшему.
- Для выставления метода округления используется функция fesetround.

Problem RP – верхняя и нижняя границы

- Пользователь вводит числитель и знаменатель дроби
- На выходе верхняя и нижняя аппроксимации при представлении в формате float как два шестнадцатиричных числа: экспонента и дробная часть мантиссы
- Если возможно точное представление, они должны совпадать

input:

1 3

output:

0x7d 0x2aaaaa 0x7d 0x2aaaab

Разная точность

- В языке С поддержаны три уровня точности: float, double, long double
- double это 64-битные плавающие числа.
- long double часто совпадает с double, но иногда (в таких компиляторах как gcc) оно реализуется через extended-precision 80-битные числа.
- Вопрос в каких регистрах хранить 80-битные числа?

Тип	bits in exponent	bits in fraction	significant decimal digits
float	8	23	7-8
double	11	52	15-16
long double*	16	64	20-21

Сопроцессор и плавающие числа


- Обработка плавающих чисел на заре х86 происходила в отдельном FPU.
- Сейчас это давно не так, но 32-битный ассемблер остался с тех времён.

```
double foo(double f1,
           double f2) {
                           fld1
 double f3;
                           fsub QWORD PTR [esp+4]
  f1 = 1.0 - f1;
  f1 = f2 * f1;
                           fmul QWORD PTR [esp+12]
  f3 = f1 / 3.0;
                           fld st(0)
  f2 = f1 + f3;
                           fdiv DWORD PTR .LC1
  return f2;
                           faddp st(1), st
```

```
st(0)
st(1)
st(2)
st(3)
st(4)
st(5)
st(6)
```


st(7)

Работа со стеком



Расширения регистров: MMX и SSE

- Сопроцессор с отдельным стеком это историческая редкость, конечно
- Для эффективной работы с плавающей точкой, расширение ММХ добавило в архитектуру восемь 64-битных регистров ММО-ММ7 отображающихся на старый стек сопроцессора, т.е. ММО это 64-битная часть st[0]
- На самом деле, чистый ММХ это такая древность, которая уже тоже не встречается
- Расширения SSE, SSE2, SSE3 добавили регистры xmm0-xmm15, отдельные от старого стека, размером в 128 бит



Новый ассемблер с xmm регистрами

```
double foo (double f1, double f2) {
  double ftmp;
  f1 = 1.0 - f1; f1 = f2 * f1; ftmp = f1 / 3.0; f2 = f1 + ftmp;
  return f2;
                                 movapd xmm2, xmm0
fld1
                                 movsd xmm0, QWORD PTR .LC0
fsub QWORD PTR [esp+4]
                                 subsd xmm0, xmm2
fmul QWORD PTR [esp+12]
                                 mulsd xmm1, xmm0
fld st(0)
                                 movapd xmm0, xmm1
fdiv DWORD PTR .LC1
                                 divsd xmm0, QWORD PTR .LC1
faddp st(1), st
                                 addsd xmm0, xmm1
```

Floating-point добавки в ABI

- Давайте вместе почитаем System V ABI и попробуем ответить на вопрос как поддержаны fp регистры в x86_64.
- Какие бы вы написали функции чтобы проверить свои предположения?

Problem ARF – распознать FP функцию

```
foo:
            edi, edi
 mov
            xmm1, xmm1
  pxor
  sub
            rsp, 24
  cvtsi2sd
            xmm1, rdi
 movapd
            xmm0, xmm1
            QWORD PTR [rsp], xmm1
 movsd
 call
            log
            QWORD PTR [rsp+8], xmm0
 movsd
            xmm0, QWORD PTR [rsp]
 movsd
  call
            log
  call
            log
  addsd
            xmm0, QWORD PTR [rsp+8]
 mulsd
            xmm0, QWORD PTR [rsp]
 call
            round
  add
            rsp, 24
  cvttsd2si rax, xmm0
  ret
```

Проблемы FP-оптимизаций

- Из-за проблем с точностью компиляторы вынуждены вести себя консервативно.
- Можно подать -ffast-math если точность вас заботит меньше, чем быстродействие.

СЕМИНАР 6.5

Кросс-ассемблеры и различия архитектур.

Kpocc hello world

```
$ cat hello.c
#include <stdio.h>
int main() { printf("Hello, world!\n"); }
$ uname -m
x86_64
$ riscv64-linux-gnu-gcc hello.c -static -o hello.rv.x
$ qemu-riscv64 hello.rv.x
Hello, world!
$ arm-linux-gnueabi-gcc hello.c -static -o hello.arm.x
$ qemu-arm hello.arm.x
Hello, world!
```

Ассемблер ARM

- Регистры x0 ... x31 по 64 бит каждый.
- Регистры w0 ... w31 по 32 бит каждый.
- Интересно что регистр x31 это либо stack pointer либо нулевой регистр в зависимости от инструкции

add sp, sp, #0x10 subs xzr, x0, #0x10

• Для удобства лучше пользоваться алиасами xzr и sp.

RMN	Назначение в АВІ		
x0-x7	Аргументы		
x8	Передача блока памяти		
x9-x15	caller-saved		
x16-x18	temp		
x19-x28	callee-saved		
x29	frame pointer		
x30	link register		
x31	zero register stack pointer		

Факториал

```
fact:
                            // fact(int x)
                            //    w1 = x;
               w1, w0
       mov
               w0, 1
                            // w0 = 1;
       mov
                            // if (w1 <= 1)
              w1, w0
       cmp
                            // goto L10;
       ble
           .L10
.L2:
              W2, W1
                            // w2 = w1;
       mov
               w1, w1, #1 // w1 = w1 - 1;
       sub
                         // w0 = w0 * w2;
       mul
               w0, w0, w2
                            // if (w1 != 1)
              w1, 1
       cmp
                            // goto L2;
       bne
               .L2
                            // return w0;
       ret
                            // w0 = w1;
.L10:
       mov
               w0, w1
                            // return w0;
       ret
```

Режимы адресации в ARM

• Обращение по адресу

$$x0 = *x1;$$

• Адресация со смещением

ldr x19, [sp, 16]
$$x19 = *(sp + 16);$$

$$x19 = *(sp + 16)$$

• Преиндексная адресация

$$x3 += 16; x1 = *x3;$$

• Постиндексная адресация

$$x5 = *x7; x7 += 16;$$

Режимы адресации

• Адресация со сдвигом

ldr x0, [x1, x2, lsl 16]
$$x0 = *(x1 + x2 << 16);$$

• Адресация с расширением

ldr w0, [x0, w1, sxtw 2]
$$w0 = *(x0 + sext(w1) << 2);$$

• Загрузка сразу двух регистров

ldp x29, x30, [sp], 32
$$x29 = *(sp + 32);$$

 $x30 = *(sp + 32 + 8)$

• PC-relative адресация (загрузка констант с абсолютным адресом)

$$1dr$$
 $x1, = num$

Смысл PC-relative адресации

• В принципе она есть и в х86.

```
int gsym;
int gret() { return gsym; }
```

• Породит (чтобы влезть в кодировку) попытку дотянуться от rip.


```
mov eax, DWORD PTR gsym[rip] // pc-relative
```

• Для ARM кодировка плотнее и влезть в неё сложнее.

```
adrp x0, gsym // загрузка адреса страницы ldr w0, [x0, #:lo12:gsym]
```

Идея оптимизации последней функции


- Функции зовут друг друга и должны модифицировать адрес возврата.
- Но листовые функции могли бы брать адрес возврата из спец. регистра.
- Тогда класть этот регистр (он называется линк регистром) на стек нужно только средним функциям.



Линк-регистр х30

```
call_external:
              x29, x30, [sp, -32]! // spill x30
       stp
           x29, sp
       mov
       str x19, [sp, 16]
       mov w19, w0
           w0, w1
       mov
          w1, w19
       mov
                                 // branch and link
       bl
              external
                                  // uses x30
              w0, w0, w19
       add
       ldr
              x19, [sp, 16]
            x29, x30, [sp], 32 // fill x30
       ldp
                                  // read x30 and return
       ret
```

Ассемблер RISC-V



RV32I, RV32E, RV64I, RV128I

Name	Alias		
x0	zero		
x1	ra		
x2	sp		
x 3	gp		
x4	tp		
x5-x7	t0-t2		
x8-x9	s0-s1		
x10-x15,x16,x17	a0-a5,a6,a7		
x18-x27	s2-s11		
x28-x31	t3-t6		

Jumps & Calls	Loads & Stores	Arithmetics			
	LB	ADD	ADDI	ADDW	ADDIW
JAL	LH	SUB	SUBI	SUBW	SUBIW
JALR	LW	OR	ORI		
BEQ	LBU	XOR	XORI		
DNIC	LHU	AND	ANDI		
BNE	SB	SRL	SRLI	SRLW	SRLIW
BLT	SH	SLL	SLLI	SLLW	SLLIW
BGE	SW	SRA	SRAI	SRAW	SRAIW
DITLI	LWU				
BLTU	LD	Data flow			
BGEU	SD	SLT, SLTU		SLTI, SLTIU	

Special **FENCE ECALL EBREAK** Upper immediate LUI AIUPC

Общая идея data-flow операций

• Data flow в целом тоже есть почти везде.

Факториал без регистра флагов

```
fact:
                       // fact(int x)
          a5, a0
                   // a5 = x;
      mv
      li
            a0, 1 // a0 = 1;
      li
            a3, 1 // a3 = 1;
      ble a5, a0, .L8 // if (a5 < a0) goto .L8;
      mv a4, a5 // a4 = a5;
.L2:
            a5, a5, -1 // a5 -= 1;
      addiw
           a0, a4, a0 // a0 *= a4;
      mulw
            a5, a3, .L2 // if (a5 != a3) goto .L2;
      bne
      ret
                      // return a0;
            a0, a5 // a0 = a5;
.L8:
      mv
                       // return a0;
      ret
```

Problem AGA: угадываем ассемблер ARM

Problem AGR: угадываем RISC-V

```
.L6:
                a3,0(a5)
        lw
        add
               a2,a6,t1
        addiw
               a4,a4,-1
        ble
            a3,t3,.L5
              a0,0(a2)
        lw
        addiw
                a7, a7, -1
                a3,0(a2)
        SW
               a0,0(a5)
        SW
        slli
                t1,a7,2
.L5:
        addi
                a5, a5, -4
        bltu
                a1,a4,.L6
```

Обсуждение

- Регистры намного дешевле, чем память.
- Почему бы не делать длинные регистры и не сводить всю программу к вычислениям над их частями?

x86: векторизация на SSE регистрах

```
foo:
enum { N = 256 };
                              xor
                                      eax, eax
                          .L2:
int a[N], b[N], c[N];
                              movdqa xmm0, XMMWORD PTR b[rax]
void foo() {
                              paddd
                                      xmm0, XMMWORD PTR c[rax]
 int i;
                              add
                                      rax, 16
                                      XMMWORD PTR a[rax-16], xmm0
                              movaps
  for (i = 0; i < N; ++i)
                              cmp rax, 1024
   a[i] = b[i] + c[i];
                              jne .L2
                              ret
```

Интересная идея для векторизации

```
int find(const int *a, int n, int x) {
  int i;
  for (i = 0; i < n; i++)
    if (a[i] == x)
      return i;
  return -1;
}</pre>
```

• Есть ли у нас идеи что мы тут можем выиграть векторизацией?

Ускорение более чем втрое

```
int find_simd(const int *a, int n, int x) {
 int i, mainsz = (n / 4) * 4;
  m128i v = mm set1 epi32(x);
 for (i = 0; i < mainsz; i += 4) {</pre>
   _{m128i} u = _{mm}loadu_si128(a + i);
    __mmask8 m = _mm_cmp_epi32_mask(v, u, _MM_CMPINT_EQ);
   if (m != 0)
      return i + __builtin_ctz(mask);
 // некая обработка хвоста
```

ARM NEON: Q-регистры

• v0 то то же, что q0, но его можно адресовать частями.

.L2:

```
ldr q0, [x0, x3]
ldr q1, [x0, x2]
add v0.4s, v0.4s, v1.4s
str q0, [x1, x0]
add x0, x0, 16
cmp x0, 1024
bne .L2
```

Расширения регистров: AVX

zmm0	ymm0	xmm0
		xmm1
	ymm1	
zmm1		

zmm2	ymm2	xmm2
zmm3	ymm3	xmm3
zmm4	ymm4	xmm4
• • •		• • •

• Расширения AVX добавили ymm и zmm регистры, размером 256 и 512 байт соответственно и инструкции для работы с ними

Nehalem (20 Westmere (2 Intel Xeon	010): Intel Xeon Processor	Intel Xeon Processor	Knights Corner (2012): Intel Xeon Phi	Knights Landing (2016): Intel Xeon Phi	Skylake (2017): Intel Xeon Scalable Processor Family
Processors (legacy)	E3/E5 family	E3 v3/E5 v3/E7 v3 Family	Coprocessor x100 Family	Processor x200 Family	AVX-512VL
					AVX-512DQ
	Ivy Bridge (2013): Intel Xeon	Broadwell (2015): Intel Xeon		512-bit	AVX-512BW
	Processor E3 v2/E5 v2/E7 v2	Processor E3 v4/E5 v4/E7 v4		AVX-512ER	512-bit
	Family	Family		AVX-512PF	
				AVX-512CD	AVX-512CD
			512-bit	AVX-512F	AVX-512F
		256-bit	IMCI		
	256-bit	AVX2		AVX2	AVX2
128-bi	t AVX	AVX		AVX	AVX
SSE*	SSE*	SSE*		SSE*	SSE*
		— primary instruction	set	— legacy instru	ction set

Должны ли вектора алиасится c fp?

- Для x86 и ARM NEON векторные регистры алиасятся с double precision.
- Для RISC-V векторные регистры вводятся отдельным расширением.

Литература

- [C11] ISO/IEC "Information technology Programming languages C", 2011
- [K&R] Brian W. Kernighan, Dennis Ritchie The C programming language, 1988
- [SDM] Intel Software Developer Manual: intel-sdm
- [Linden] Peter van der Linden Expert C Programming: Deep C Secrets, 1994
- [YH] Юров В., Хорошенко С. Assembler: учебный курс, **1999**
- [ZB] С.В. Зубков Assembler. Язык неограниченных возможностей, 2007
- [Lomont] Chris Lomont Introduction to Intel® Advanced Vector Extensions, 2011
- [CAPS] Capabilities of Intel® AVX-512 in Intel® Xeon® Scalable Processors, 2017