IX - La surveillance de descripteurs

Quelles sont les solutions lorsqu'une application doit effectuer, sans ordre prédéfini, plusieurs opérations susceptibles de bloquer?

- créer un processus (appel à fork()) par opération bloquante.
 - Problème : limite sur le nombre de processus en parallèle possibles et le passage d'un processus à l'autre prend du temps, synchronisation difficile.
- créer un processus léger (appel à pthread_create()) par opération bloquante.
 - Problème : limite sur le nombre de processus légers en parallèle possibles et nécessite une gestion de la mémoire lors des appels concurrents
- surveiller les descripteurs correspondants et réagir lorsqu'une opération se débloque.

Comment surveiller une ensemble de descripteurs?

• on peut passer en boucle sur les différentes opérations mises en mode non bloquant

Problème : attente active qui consomme de la ressource souvent inutilement

déléguer au système la surveillance des descripteurs

appel bloquant

Les opérations bloquantes :

- accept, read, recv, recvfrom sont des opérations bloquantes en lecture
- connect, write, send et sendto sont des opérations bloquantes en écriture
 en mode UDP :
 - sendto commence par recopier toutes les données à envoyer dans un tampon du système,
 - si il n'y a pas la place pour tout copier dans ce tampon au moment d'un appel à sendto, l'appel bloque jusqu'à ce que le tampon ait été suffisamment vidé pour recevoir toutes les données de l'appel.

appel bloquant

en mode TCP:

- send (ou write) commence par recopier les données à envoyer dans un tampon du système,
- si ce tampon est plein au moment d'un appel à send, l'appel
 - bloque jusqu'à ce que le tampon ait été suffisamment vidé pour recevoir les données de l'appel,
 - ou bloque puis retourne en ayant envoyé une partie des données, par exemple si il a reçu un signal du système.
 - → Le retour de send donne le nombre d'octets envoyés et si celui-ci est inférieur à la taille des données, il faut décider si l'envoi doit être complété.

En pratique, il est plus prudent, comme pour la réception, d'utiliser une boucle sur send pour s'assurer que tous les octets ont été envoyés

select

La fonction select permet :

- étant donné un ensemble de descripteurs, de bloquer jusqu'à ce qu'un des descripteurs de l'ensemble pointe sur une socket prête en lecture,
- étant donné un ensemble de descripteurs, de bloquer jusqu'à ce qu'un des descripteurs de l'ensemble pointe sur une socket prête en écriture,
- de bloquer jusqu'à ce qu'un temps soit écoulé.

On dit que la socket est **prête en lecture** (respectivement **en écriture**) si l'appel à accept, read, recv, recvfrom (respectivement à connect, write, send, sendto) sur cette socket n'est pas bloquant.

select

```
int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set
*exceptfds, struct timeval *timeout);
```

- ndfs est strictement supérieur au plus grand descripteur à surveiller,
- readfds est un pointeur sur un ensemble de descripteurs en lecture peut être NULL
- writefds est un pointeur sur un ensemble de descripteurs en écriture peut être NULL
- timeout est un pointeur sur une variable représentant le temps d'attente maximal ou NULL pour un temps infini. (deux champs, tv_sec et tv_usec, en secondes et microsecondes),
- exceptfds sera toujours NULL

Les ensembles sont initialisés et modifiés avec :

- void FD_ZERO(fd_set *set); initialise un ensemble vide
- void FD_SET(int fd, fd_set *set); ajoute fd à set
- void FD_CLR(int fd, fd_set *set); enlève fd de set () (=) (=) (>)

select

L'appel à select bloque jusqu'à ce que l'un des situations suivantes survienne :

- un des descripteurs de readfds ou de writefds est « prêt », i.e.
 l'appel à accept, read, recv, recvfrom ou à connect, write, send, sendto n'est pas bloquant,
- le temps donné par timeout est écoulé,
- le processus a reçu un signal.

select retourne :

- le nombre de descripteurs prêts,
- 0 si le temps est écoulé,
- -1 si erreur.

select

- Après l'appel à select, les ensembles readfds et writefds sont modifiés et décrivent les ensembles de descripteurs prêts.
 - \Rightarrow nécessité de redéfinir les ensembles readfds et writefds avant chaque appel à select
- int FD_ISSET(int fd, fd_set *set); permet de tester si fd est dans set
- Attention, select impose une limite de 1024 (sous linux) sur le nombre maximal de descripteurs à surveiller (consulter la valeur de la variable FD_SETSIZE).
 - ⇒ utiliser poll pour ôter cette limite.

checksum

Un message TCP ou UDP est encapsulé dans un paquet IP :

- en IPv4, le paquet IP contient un champs checksum permettant de vérifier l'intégrité de l'entête IP
- en IPv6, le paquet IP ne contient pas de champs checksum associé à son entête.

Un message TCP ou UDP contient un champs checksum permettant de vérifier l'intégrité de l'entête TCP ou UDP et des données.

lecture sur socket

Lorsque le système reçoit un paquet IP contenant un message TCP ou UDP :

- Il active en lecture le descripteur de la socket sock associée
- si l'application bloque sur select ou poll en attente (entre autre) de la réception d'un message sur sock, elle est débloquée et peut aller lire le message,
- pendant ce temps, le système vérifie l'intégrité du message à l'aide du champs checksum et si le message est corrompu, il le jette.

lecture sur socket

Conséquence : l'application peut se retrouver bloquée sur la lecture (read, recv, recvfrom) :

- en TCP, cela entrainera un délai car le message sera réémis par l'hôte distant,
- en UDP, l'application peut bloquer indéfiniment ou recevoir un message ne correspondant pas à celui attendu.

Solution: passer la socket en mode non bloquant avec fcntl

⇒ read, recv ou recvfrom retourne -1 si finalement il n'y a rien à lire sur la socket et errno vaut EAGAIN ou EWOULDBLOCK.

mode non bloquant

Pour passer un descripteur en mode non bloquant on utilise la fonction int fcntl(int fd, int cmd, ... /* arg */);

- fd : descripteur sur lequel on veut agir, ici notre descripteur de socket
- cmd détermine l'opération à effectuer.
 - F_SETFL positionne les statuts (le mode d'accès ou les attributs (flags)) du fichier (ici la socket) à la valeur donnée par arg.
 - F_GETFL pemet que la fonction retourne une valeur donnant les statuts du fichier (ici la socket). arg est ignoré.
 - . . .
- arg est optionnel et cmd détermine si une valeur est requise. Valeurs possibles si cmd = F SETFL: 0 APPEND, 0 NONBLOCK....
- retourne une valeur dépendant de la valeur de cmd
 - -1 si erreur,
 - 0 si succès et cmd = F_SETFL
 - valeur donnant les statuts du fichier si succès et cmd = F_GETFL

mode non bloquant

En pratique, pour passer une socket sock en mode non bloquant,

```
int flags = fcntl (sock, F_GETFL, 0);
if(flags == -1)
  //erreur
else
  if(fcntl(sock, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK) == -1)
   //erreur
```

Et pour passer de nouveau la socket en mode bloquant :

```
if(fcntl(sock, F_SETFL, flags) == -1)
//erreur
```

select

Comment programmer deux applications qui s'échangent simultanément, en mode TCP, une grande quantité de données?

- TCP est un protocole full-duplex ⇒ on peut indépendemment lire et écrire sur la même socket
- Il faut donc profiter de cela pour éviter les situations de blocage :
 l'application A envoie une grande quantité de données à l'application B et
 simultanément, B envoie une grande quantité de données à A ⇒ appel à send
 bloque lorsque le buffer d'envoi est plein ⇒ blocage
- solution : A et B doivent alterner les send et recv → utiliser select pour surveiller le descripteur de la socket de communication en lecture et en écriture et lorsque la socket est prête pour
 - l'écriture, aller faire un send
 - la lecture, aller faire un recv

select

```
fd_set rset, wset, rcpy, wcpy;
FD ZERO(&rset):
FD ZERO(&wset):
FD_SET(sock, &rset); // pour surveillance en lecture de sock
FD_SET(sock, &wset); // pour surveillance en écriture de sock
int ecrits = 0, cont_lect = 1, cont_ecrit = 1;
while(cont lect || cont ecrit){
  if(cont_lect) memcpy(&rcpy, &rset, sizeof(rset)); else FD_ZERO(&rcpy);
  if(cont_ecrit) memcpy(&wcpy, &wset, sizeof(wset)); else FD_ZERO(&wcpy);
  if(select(sock+1, &rcpy, &wcpy, 0, NULL) < 0) exit(1);
  if (FD ISSET(sock, &wcpv)) {
   r = send(sock, buf_send + ecrits, taille - ecrits, 0);
   if (r < 0) return 1:
    if (r != taille - ecrits) ecrits += r;
    else cont_ecrit = 0;
  if (FD_ISSET(sock, &rcpy)) {
   r = recv(sock, buf_recv, taille, 0);
    if (r < 0) exit(1): else if (r == 0) {cont lect = 0: continue:}
    // récupérer les données de buf_recv...
```

select

Attention à bien réinitialiser les ensembles de descripteurs rcpy et wcpy avant chaque appel à select.

Cette méthode peut également s'appliquer pour gérer plusieurs sockets de communication en même temps :

- si l'application est un serveur, ajouter la socket serveur à l'ensemble de descripteurs à surveiller en lecture,
- ajouter chaque socket de communication aux ensembles de descripteurs à surveiller en lecture et en écriture.
- l'application doit garder en mémoire le nombre d'octets restants à envoyer pour chaque socket de communication.

select

- On peut donc utiliser select pour éviter de bloquer sur la lecture et l'écriture sur socket,
- Mais select peut bloquer indéfiniment si aucun descripteur ne devient prêt (par exemple si on surveille des socket en lecture et que rien n'arrive)
 - → on utilise le 5ème argument de select

Attention, select peut modifier la variable timeout, il faut donc la réinitialiser avant chaque appel à select.

select

- On peut donc utiliser select pour éviter de bloquer sur la lecture et l'écriture sur socket,
- Mais comment faire lorsque connect bloque dans l'attente d'une réponse du serveur?
 - on peut prendre son mal en patience et attendre jusqu'à ce que le système décide que la connexion n'est pas possible. connect retourne alors avec la valeur -1 et errno est positionné.
 - ou on décide de stopper l'attente du connect lorsque celle-ci dépasse un certain temps.
 - Mais comment fait-on exactement?
 - → passer en mode non bloquant et utiliser le timeout de select.

interrompre une demande de connexion

- \rightarrow permet d'interrompre une demande de connexion en attente trop longue.
 - Initialiser l'adresse du serveur, créer la socket de communication et la passer en mode non bloquant

```
struct sockaddr_in6 address_sock;
address_sock.sin6_family = AF_INET6;
address_sock.sin6_port = htons(atoi(argv[2]));
inet_pton(AF_INET6, argv[1], &address_sock.sin6_addr);
int sock = socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
int flags = fcntl(sock, F_GETFL, 0);
if(flags == -1) //erreur
if(fcntl(sock, F_SETFL, flags | 0_NONBLOCK) == -1){
    close(sock);
    exit(1);
}
```

interrompre une demande de connexion

lancer la demande de connexion

```
int ret = connect(sock, (struct sockaddr *) &address_sock, sizeof(address_sock));
```

- Si la valeur de retour de connect est 0, la connexion a réussi → mode non-bloquant, donc peu de chance pour que cela arrive
- Si la valeur de retour de connect est -1 et errno vaut EINPROGRESS, on attend maximum 5 secondes que la connexion aboutisse
- On rétablit le mode bloquant pour la socket

```
fcntl(sock, F_SETFL, flags);
```

interrompre une demande de connexion : étape 4

Si la valeur de retour de connect est -1 et errno vaut EINPROGRESS, on attend maximum 5 secondes que la connexion aboutisse

int poll(struct pollfd *fds, nfds_t nfds, int timeout); se comporte de manière analogue à select, mais les paramètres sont passés de manière différente :

- fds: pointeur sur un tableau de structure contenant les descripteurs à surveiller
- nfds : nombre de descripteurs à surveiller contenus dans fds,
- timeout : temps d'attente de poll avant de retourner, exprimé en millisecondes. Si vaut 0 ne bloque pas et si vaut -1 bloque indéfinimment,
- retourne :
 - le nombre d'éléments de fds dont le champs revents n'est pas nul,
 - ou 0 si le temps a dépassé timeout sans événement observé,
 - ou -1 si erreur.

```
struct pollfd {
  int fd;
  short events;
  short revents;
};
```

- fd : descripteur → si négatif ignoré par poll
- ullet events : événements à surveiller ightarrow POLLIN, POLLOUT, disjonction
- revents : événements observés \rightarrow POLLIN, POLLOUT, POLLHUP, disjonction

poll ne détruit pas ses paramètres ⇒ on peut les réutiliser

poll n'a pas de limite sur le nombre de descripteurs qu'il peut gérer. Mais il y a, sous linux, une limite par défaut à 1024 descripteurs ouverts simultanément (cf. ulimit -a). Cette limite peut être augmentée si on a les droits (cf. RLIMIT_NOFILE et setrolimit).

fork vs thread vs select vs poll

fork	thread
changement de contexte lourd	changement de contexte léger
processus indépendants - robustesse	gestion de la concurrence
processus pere + 1 processus par client	1 processus multi-threads
ordonnanceur : système	ordonnanceur : système
select	poll
pas de changement de contexte	pas de changement de contexte
gestion du parallèlisme	gestion du parallèlisme
1 processus pour au plus 1023 clients	1 processus pour un grand nombre de clients
ordonnanceur : programmeur	ordonnanceur : programmeur

utiliser la commande ulimit -a pour déterminer le nombre maximal de fichiers ouverts par processus, le nombre maximal de processus par utilisateur, etc...

Les fichiers /proc/sys/kernel/threads-max et /proc/sys/kernel/pid_max donnent les nombres de processus et de threads que peut gérer, en parallèle, le noyau.