1 Системы методов линейно организованных Абстрактных Типов Данных

1.1 Введение

В данном документе приведены внешние описания (uhmepfейсная часть) АТД типа «Стек» / «Очередь» / «Дек» / «Последовательность» / «Л-списки», реализация функционирования которых осуществлена в библиотеке « fufлиотеке « fufлиотека fu

В первых разделах документа (1.2-1.7) приводятся сведения о совокупности методов и свойств $(uhmep \phi e uce)$ параметризированных классов:

- Стек $Cme\kappa < T >$;
- Очередь *Очередь*<*T*>;
- Дек $\mathcal{A}e\kappa < T >$;
- Последовательность Π оследовательность<T>;
- Л1-список **Л1-список**<T> и
- Л2-список I2-список T>,

где T - тип элементов соответствующей структуры.

Заметим, что T может быть любым типом, как определенным в C#, т.е. стандартным, так и описанным пользователем.

Все множество средств разделим на отдельные группы, реализующих специфические действия.

1.2 Группы методов и свойств класса $\mathit{Cme\kappa} < T >$

1.2.1 Специальные методы

1. public Стек(params T[] нагрузка)

Конструктор создания изначально заполненного объекта класса «Стек».

Начальные значения : множество элементов, значения которых изначально заносятся в структуру (допустимо пустое множество - пустой стек)

Процесс: инициализация полей данных объекта.

2. public void пустойСтек()

Метод удаления всех элементов структуры и инициализация полей объекта.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: удаление элементов стека и инициализация полей;

Постусловие: нет;

 $B \omega x o \partial$: объект инициализирован.

3. public void показать()

Вспомогательный метод контрольного просмотра (с выводом на консоль) элементов объекта «Стек» без его «разрушения».

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие : нет;

Процесс: вывод на консоль значений элементов объекта от начала структуры;

Постусловие: нет;

Bыход: состояние объекта не изменилось.

1.2.2 Методы обработки элементов структуры

1. public void вСтек(Т нагрузка)

Метод добавления в конец структуры «Стек» нового элемента

 $Bxo\partial$: нет;

 $\Pi pedyсловие : нет;$

Процесс: добавление в конец структуры элемента со значением нагрузка;

Постусловие: сменилось значение «вершинного» элемента;

Выход: структура увеличила свою мощность на единицу.

2. public void удалитьНачало()

Метод удаляет «вершинный» элемент структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: удаление «вершинного» элемента из конца структуры;

Постусловие: сменилось значение «вершинного» элемента;

Выход: структура уменьшила свою мощность на единицу.

1.2.3 Свойства обработки элементов структуры

1. **public bool** стек Π уст

Свойство-определитель пустоты структуры « $Cme\kappa$ »

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие : нет;

Процесс: проверка «не пуст ли стек?»;

Постусловие: нет;

 $B \omega x \circ \partial$: true — если стек пуст и false — если стек не пуст.

2. **public bool** стекНеПуст

Свойство-определитель непустоты структуры « $Cme\kappa$ »

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуст ли стек ?»;

Постусловие: нет;

 $B \omega x o \partial$: true — если стек не пуст и false — если стек пуст.

3. public \mathbf{T} началоСтека

Свойство-определитель значения «вершинного» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: получение значения «вершинного» элемента структуры;

Постусловие: нет;

Выход: значение «вершинного» элемента структуры.

4. **public Т** изСтека

Свойство извлечения «вершинного» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

 $\Pi pouecc:$ получение значения «вершинного» элемента структуры;

Постусловие: структура уменьшила свою мощность на единицу;

Выход: значение «вершинного» элемента структуры.

1.3 Группы методов и свойств класса Oчередь < T >

1.3.1 Специальные методы

1. public Очередь(params T[] нагрузка)

Конструктор создания изначально заполненного объекта класса «Очередь».

Hачальные значения : множество элементов, значения которых изначально заносятся в структуру (допустимо пустое множество - пустая очередь)

Процесс: инициализация полей данных объекта.

2. public void пустаяОчередь()

Метод удаления всех элементов структуры и инициализация полей объекта.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: удаление элементов очереди и инициализация полей;

Постусловие: нет;

 $B \omega x o \partial$: объект инициализирован.

3. public void показать()

Вспомогательный метод контрольного просмотра (с выводом на консоль) элементов объекта «Очередь» без его «разрушения».

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: вывод на консоль значений элементов объекта от начала структуры;

Постусловие: нет;

Bыход: состояние объекта не изменилось.

1.3.2 Методы обработки элементов структуры

1. public void вОчередь(T нагрузка)

Метод добавления в конец структуры «Очередь» нового элемента

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: добавление в конец структуры элемента со значением нагрузка;

Постусловие: сменилось значение «конечного» элемента;

Выход: структура увеличина свою мощность на единицу.

2. public void удалитьНачало()

Метод удаляет «начальный» элемент структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: удаление «начального» элемента из начала структуры;

Постусловие: сменилось значение «начального» элемента;

Bыход: структура уменьшила свою мощность на единицу.

1.3.3 Свойства обработки элементов структуры

1. **public bool** очередьПуста

```
Свойство-определитель пустоты структуры «Очередь» Bxod: нет;
```

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуста ли очередь ?»;

Постусловие: нет;

Bыxod: true — если очередь пуста и false — если очередь не пуста.

2. **public bool** очередьНеПуста

Свойство-определитель непустоты структуры «Oчеpedь»

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуста ли очередь ?»;

Постусловие: нет;

 $B \omega x o \partial$: $\mathbf{true} - \mathbf{e} \mathbf{c} \mathbf{n} \mathbf{u}$ очередь не пуста и $\mathbf{false} - \mathbf{e} \mathbf{c} \mathbf{n} \mathbf{u}$ очередь пуста.

3. **public Т** началоОчереди

Свойство-определитель значения «начального» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: получение значения «начального» элемента структуры;

Постусловие: нет;

Выход: значение «начального» элемента структуры.

4. **public Т** изОчереди

Свойство извлечения «начального» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: получение значения «начального» элемента структуры;

Постусловие: структура уменьшила свою мощность на единицу;

Bыход: значение «начального» элемента структуры.

1.4 Группы методов и свойств класса $\mathcal{A}e\kappa < T >$

1.4.1 Специальные методы

1. **public** Дек(params T[] нагрузка)

Конструктор создания изначально заполненного объекта класса «Дек».

Hачальные значения : множество элементов, значения которых изначально заносятся в структуру (допустимо пустое множество - пустой дек)

Процесс: инициализация полей данных объекта.

2. **public void** пустойДек()

Метод удаления всех элементов структуры и инициализацией полей объекта.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: удаление элементов дека и инициализация полей;

Постусловие: нет;

 $B \omega x o \partial$: объект инициализирован.

3. public void показать()

Вспомогательный метод контрольного просмотра (с выводом на консоль) элементов объекта «Дек» без его «разрушения».

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: вывод на консоль значений элементов объекта от начала структуры;

Постусловие: нет;

Bыход: состояние объекта не изменилось.

1.4.2 Методы обработки элементов структуры

1. public void вНачалоДека(Т нагрузка)

Метод добавления в начало структуры «Дек» нового элемента

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: добавление в начало структуры элемента со значением нагрузка;

Постусловие: сменилось значение «начального» элемента;

Выход: структура увеличила свою мощность на единицу.

2. public void вКонецДека(Т нагрузка)

Метод добавления в конец структуры «Дек» нового элемента

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: добавление в конец структуры элемента со значением нагрузка;

Постусловие: сменилось значение «конечного» элемента;

 $B\omega xo\partial$: структура увеличила свою мощность на единицу.

3. public void удалитьНачало()

Метод удаляет «начальный» элемент структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: удаление «начального» элемента структуры;

Постусловие: сменилось значение «начального» элемента;

Выход: структура уменьшила свою мощность на единицу.

4. public void удалитьКонец()

Метод удаляет «конечный» элемент структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: удаление «конечного» элемента структуры;

Постусловие: сменилось значение «конечного» элемента;

Выход: структура уменьшила свою мощность на единицу.

1.4.3 Свойства обработки элементов структуры

1. **public bool** декПуст

Свойство-определитель пустоты структуры « $\mathcal{A}e\kappa$ »

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуст ли дек?»;

 $\Pi остусловие:$ нет;

 $B\omega xo\partial$: true – если дек пуст и false – если дек не пуст.

2. public bool декНеПуст

Свойство-определитель непустоты структуры « $\mathcal{A}e\kappa$ »

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуст ли дек?»;

Постусловие: нет;

 $B \omega x o \partial$: true — если дек не пуст и false — если дек пуст.

3. **public Т** началоДека

Свойство-определитель значения «начального» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: получение значения «начального» элемента структуры;

 Π остусловие: нет;

Выход: значение «начального» элемента структуры.

4. **public Т** конецДека

Свойство-определитель значения «конечного» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: получение значения «конечного» элемента структуры;

Постусловие: нет;

Выход: значение «конечного» элемента структуры.

5. **public T** изНачалаДека

Свойство извлечения «начального» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс: получение значения «начального» элемента структуры;

Постусловие: структура уменьшила свою мощность на единицу;

Bыход: значение «начального» элемента структуры.

6. **public Т** изКонцаДека

Свойство извлечения «конечного» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

Процесс : получение значения «конечного» элемента структуры;

Постусловие: структура уменьшила свою мощность на единицу;

Выход: значение «конечного» элемента структуры.

1.5 Группы методов и свойств класса Π оследовательность<T>

1.5.1 Специальные методы

1. **public** Последовательность(params T[] нагрузка)

Конструктор создания изначально заполненного объекта класса «Последовательность».

Hачальные значения : множество элементов, значения которых изначально заносятся в структуру (допустимо пустое множество - пустая последовательность)

Процесс: инициализация полей данных объекта.

2. public void пустаяПоследовательность()

Метод удаления всех элементов структуры и инициализация полей объекта.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: удаление элементов последовательности и инициализация полей;

Постусловие: нет;

Выход: объект инициализирован.

3. **public void** показать()

Вспомогательный метод контрольного просмотра (с выводом на консоль) элементов объекта «Последовательность» без его «разрушения».

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: вывод на консоль значений элементов объекта от начала структуры;

Постусловие: нет;

Bыход: состояние объекта не изменилось.

1.5.2 Методы обработки элементов структуры

1. **public void** вПоследовательность(**T** нагрузка)

Метод добавления в конец структуры « Последовательность» нового элемента

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: добавление в конец структуры элемента со значением *нагрузка*;

Постусловие: структура пополнилась «с конца» новым элементом;

Выход: структура увеличила свою мощность на единицу.

2. **public void** вНачалоПоследовательности()

Метод переустанавливает указатель на «начальный» элемент структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: переустановка указателя на «начальный» элемент структуры;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Bыход: нет.

3. **public void** пропуститьОчередной()

Метод переустанавливает указатель на «следующий» элемент структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце последовательности;

Процесс: переустановка указателя на «следующий» элемент структуры;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Bыход: нет.

1.5.3 Свойства обработки элементов структуры

1. **public bool** последовательностьПуста

Свойство-определитель пустоты структуры «Последовательность»

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие : нет;

Процесс: проверка «не пуста ли последовательность?»;

Постусловие: нет;

Выход: true – если последовательность пуста и false – если последовательность не пуста.

2. public bool последовательностьНеПуста

Свойство-определитель непустоты структуры « Π оследовательность»

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуста ли последовательность?»;

Постусловие: нет;

 $B\omega xo\partial$: true — если последовательность не пуста и false — если последовательность пуста.

3. **public bool** естьНепрочитанныеЭлементы

Свойство-определитель наличия элементов «за указателем»

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «есть ли элементы за указателем последовательности?»;

Постусловие: нет;

 $Buxod: {\bf true} - {\it ec}$ ли указатель не в конце последовательности и ${\bf false} - {\it ec}$ ли указатель в конце последовательности.

4. **public Т** очередной Элемент

Свойство-определитель значения «очередного» элемента структуры

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце последовательности;

Процесс: получение значения «очередного» элемента структуры;

Постусловие: нет;

Выход: значение «очередного» элемента структуры.

5. **public Т** прочесть Очередной

Свойство извлечения значения «oчеpеdного» элемента структуры, «yказаmель eпеpеd»

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: структура не пуста;

 $\Pi pouecc:$ получение значения «ouepedного» элемента структуры со сменой положения указателя;

Постусловие: указатель сместился «за очередной» элемент структуры;

Выход: значение «очередного» элемента структуры.

1.6 Группы методов и свойств класса $\mathcal{I}1$ $cnuco\kappa < T >$

1.6.1 Специальные методы

1. **public** Л1 список(params T[] нагрузка)

Конструктор создания изначально заполненного объекта класса «Л1 список».

Начальные значения : множество элементов, значения которых изначально заносятся в структуру (допустимо пустое множество - пустой список)

Процесс: инициализация полей данных объекта.

2. **public void** пустойСписок()

Метод удаления всех элементов структуры и инициализация полей объекта.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: удаление элементов списка и инициализация полей;

Постусловие: нет;

Выход: объект инициализирован.

3. public void показать()

Вспомогательный метод контрольного просмотра (с выводом на консоль) элементов объекта «Л1 списка» без его «разрушения».

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: вывод на консоль значений элементов объекта от начала структуры;

Постусловие: нет;

Bыход: состояние объекта не изменилось.

1.6.2 Методы обработки элементов структуры

1. public void добавитьЗаУказателем(Т нагрузка)

Метод добавления нового элемента в « Л1 список» за указателем

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: добавление элемента со значением нагрузка в структуру «sa» текущим положением указателя;

Постусловие: структура пополнилась «за» указателем новым элементом;

Выход: структура увеличила свою мощность на единицу.

2. public void удалитьЗаУказателем()

Метод удаляет элемент структуры, расположенный «за» текущим положением указателя.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

 $\Pi pouecc:$ уделение элемента структуры, расположенного «3a» текущим положением указателя;

 $\it Постусловие:$ сменилось значение указателя структуры, мощность структуры уменьшилась на единицу;

Выход: нет.

3. public void вНачалоСписка()

Метод устанавливает указатель перед «начальным» элементом структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие : нет;

Процесс: установка указателя перед «начальным» элементом структуры;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Выход: нет.

4. public void указательВперед()

Метод переустанавливает указатель «на шаг вперед» к концу списка.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

 $\Pi poyecc:$ переустановка указателя «на шаг вперед» к концу списка;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Выход: нет.

1.6.3 Свойства обработки элементов структуры

1. **public bool** список Π уст

Свойство-определитель пустоты структуры «Л1 список»

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуст ли Л1 список ?»;

Постусловие: нет;

Bыxod: true — если список пуст и false — если список не пуст.

2. **public bool** списокНеПуст

Свойство-определитель непустоты структуры «Л1 $cnuco\kappa$ »

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуст ли список?»;

Постусловие: нет;

 $B \omega x o \partial$: true — если список не пуст и false — если список пуст.

3. **public bool** указательВКонце

Свойство-определитель положения указателя

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «есть ли элементы за текущим положением указателя списка ?»;

Постусловие: нет;

 $Bыход: {\bf true} - {\it ec}$ ли указатель в конце списка и ${\bf false} - {\it ec}$ ли указатель не в конце списка.

4. public Т элементЗаУказателем

Свойство-определитель значения элемента структуры «за» текущим положением указателя;

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

Процесс: получение значения элемента структуры «за» текущим положением указателя;

Постусловие: нет;

Bыход: значение элемента структуры «3a» текущим положением указателя.

5. **public Т** взятьЗаУказателем

Свойство извлечения значения элемента структуры, расположенного «sa» текущим положением указателя.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

Процесс: получение значения элемента структуры, расположенного «sa» текущим положением указателя, со сменой положения указателя «на шаг вперед» к концу списка;

 $\it Постусловие:$ указатель сместился на элемент структуры, расположенный «за» текущим положением указателя;

Bыxod : значение элемента структуры, расположенного «3a» текущим положением указателя.

1.7 Группы методов и свойств класса $\mathcal{I}2$ $cnuco\kappa < T >$

1.7.1 Специальные методы

1. **public** Π 2 список(params T[] нагрузка)

Конструктор создания изначально заполненного объекта класса «Л2_список».

Начальные значения : множество элементов, значения которых изначально заносятся в структуру (допустимо пустое множество - пустой список)

Процесс: инициализация полей данных объекта.

2. **public void** пустойСписок()

Метод удаления всех элементов структуры и инициализация полей объекта.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: удаление элементов списка и инициализация полей;

Постусловие: нет;

Выход: объект инициализирован.

3. public void показать()

Вспомогательный метод контрольного просмотра (с выводом на консоль) элементов объекта «Л2 списка» без его «разрушения».

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: вывод на консоль значений элементов объекта от начала структуры;

Постусловие: нет;

Bыход: состояние объекта не изменилось.

1.7.2 Методы обработки элементов структуры

1. **public void** добавитьЗаУказателем(**T** нагрузка)

Метод добавления нового элемента в « Л2 список» за указателем

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: добавление элемента со значением *нагрузка* в структуру «за» текущим положением указателя;

Постусловие: структура пополнилась «за» указателем новым элементом;

Выход: структура увеличила свою мощность на единицу.

2. **public void** добавитьПередУказателем(**T** нагрузка)

Метод добавления нового элемента в « Л2 список» перед указателем

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: добавление элемента со значением нагрузка в структуру «neped» текущим положением указателя;

Постусловие: структура пополнилась «перед» указателем новым элементом;

 $B \omega x o \partial$: структура увеличила свою мощность на единицу.

3. public void удалитьЗаУказателем()

Метод удаляет элемент структуры, расположенный «3a» текущим положением указателя.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

Процесс: уделение элемента структуры, расположенного «3a» текущим положением указателя;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры, мощность структуры уменьшилась на единицу;

Выход: нет.

4. **public void** удалитьПередУказателем()

Метод удаляет элемент структуры, расположенный «neped» текущим положением указателя.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в начале списка;

Процесс: уделение элемента структуры, расположенного «neped» текущим положением указателя;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры, мощность структуры уменьшилась на единицу;

Bыход: нет.

5. **public void** вНачалоСписка()

Метод устанавливает указатель перед «начальным» элементом структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: установка указателя перед «начальным» элементом структуры;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Выход: нет.

6. public void вКонецСписка()

Метод устанавливает указатель за «последним» элементом структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: установка указателя за «последним» элементом структуры;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Выход: нет.

7. public void указательВперед()

Метод переустанавливает указатель «на шаг вперед» к концу структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

Процесс: переустановка указателя «на шаг вперед» к концу структуры;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Выход: нет.

8. public void указательНазад()

Метод переустанавливает указатель «на шаг назад» началу структуры.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в начале списка;

Процесс: переустановка указателя на «на шаг назад» началу структуры;

Постусловие: сменилось значение указателя структуры;

Bыход: нет.

1.7.3 Свойства обработки элементов структуры

1. **public bool** список Π уст

Свойство-определитель пустоты структуры «Л2 список»

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие : нет;

Процесс: проверка «не пуст ли Л2 список ?»;

Постусловие: нет;

Bыход: $\mathbf{true} - \mathbf{e}$ сли список пуст и $\mathbf{false} - \mathbf{e}$ сли список не пуст.

2. **public bool** списокНеПуст

Свойство-определитель непустоты структуры « $\Pi 2$ $cnuco\kappa$ »

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «не пуст ли список?»;

Постусловие: нет;

Bыход: $\mathbf{true} - \mathbf{e}$ сли список не пуст и $\mathbf{false} - \mathbf{e}$ сли список пуст.

3. **public bool** указательВКонце

Свойство-определитель положения указателя

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «есть ли элементы за текущим положением указателя списка?»;

Постусловие: нет;

Выход: true – если указатель в конце списка и false – если указатель не в конце списка.

4. **public bool** указательВНачале

Свойство-определитель положения указателя

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: нет;

Процесс: проверка «есть ли элементы перед текущим положением указателя списка ?»;

Постусловие: нет;

Выход: true – если указатель в начале списка и false – если указатель не в начале списка.

5. **public Т** элементЗаУказателем

Свойство-определитель значения элемента структуры «за» текущим положением указателя;

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

Процесс: получение значения элемента структуры «за» текущим положением указателя;

Постусловие: нет;

Bыход: значение элемента структуры «3a» текущим положением указателя.

6. **public Т** элементПередУказателем

Свойство-определитель значения элемента структуры «neped» текущим положением указателя;

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в начале списка;

Процесс: получение значения элемента структуры «neped» текущим положением указателя;

Постусловие: нет;

Bыход: значение элемента структуры «neped» текущим положением указателя.

7. **public Т** взятьЗаУказателем

Свойство извлечения значения элемента структуры, расположенного «за» текущим положением указателя.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в конце списка;

Процесс: получение значения элемента структуры, расположенного «sa» текущим положением указателя, со сменой положения указателя;

Постусловие: указатель сместился на элемент структуры, расположенный «за» текущим положением указателя;

Bbixod : значение элемента структуры, расположенного «sa» текущим положением указателя.

8. **public Т** взятьПередУказателем

Свойство извлечения значения элемента структуры, расположенного «neped» текущим положением указателя.

 $Bxo\partial$: нет;

Предусловие: указатель не в начале списка;

Процесс: получение значения элемента структуры, расположенного «neped» текущим положением указателя, со сменой положения указателя;

 $\it Постусловие:$ указатель сместился на элемент структуры, расположенный «перед» текущим положением указателя;

Buxod : значение элемента структуры, расположенного «neped» текущим положением указателя.

1.8 Особенности работы с библиотекой классов «библиотекаАТД»

- 1. В пункте меню «**Проект**» выбрать пункт «**Добавить ссылку**», а по открытии формы подпункт «**Обзор**». Далее, найти файл «библиотека $AT\mathcal{A}.dll$ »
- 2. Раздел подключения библиотек классов дополнить строкой «using библиотекаATД;»
- 3. В блоке класса «class Program» вставить строку объявления и инициализации объекта требуемого класса (Стек / Очередь / Дек / Последовательность / Л1_список / Л2_список), с конкретизацией типа \mathbf{T} , например,

```
(a) static Cтек<int> стек = new Cтек<int>();
```

- (b) static Очередь < double > очередь = new Очередь < double > ();
- (c) static Дек
byte> дек = new Дек
byte>();
- (d) static Последовательность<char> = new Последовательность<char>();
- (e) static Π 1 cnucok<char> = new Π 1 cnucok<char>(' Π ','1',' ','c',' π ',' μ ','c',' σ ',' κ ');
- (f) static Π 2 список<string> = new Π 2 список<string>("AT Π , "Стек "Очередь "Дек ".");
- 4. Все классы самодокументированы, поэтому при выборе соответствующих методов рекомендуется следить за «подсказками» среды программирования.
- 5. Пример оформления кода программы следующий²

```
using System;
using System.IO;
using библиотекаАТД;
namespace ADT_Stack_Задача_01
    class Program
    {
              Текстовый файл Inlet.in содержит целочисленные значения. Заполнить элементами названного файла
              стек целочисленных элементов.
              Верно ли, что все его элементы различны? Результат решения задачи вывести в текстовый файл Outlet.out.
               Замечание.
                  В задаче разрешается использовать один дополнительный стек элементов целочисленного типа.
               Спецификация ввода (файл Inlet.in):
                  Целочисленные значения (по одному в строке)
               Спецификация вывода (файл Outlet.out):
                   Yes или No
         */
        static Cтек<int> стек, вспомогательныйСтек;
        static StreamReader файлВв = new StreamReader("Inlet.in");
        static StreamWriter файлЫв = new StreamWriter("Outlet.out");
        static void Main(string[] args)
            crek = new Crek<int>();
            вводДанных();
            //стек.показать();
            файлЫв.Write(анализСтека());
            файлЫв.Close();
        static string анализСтека()
```

¹Адрес файла следует узнать у преподавателя.

²Приведено решение задачи № 1 из списка задач лабораторных работ по теме «АТД Стек».

```
вспомогательныйСтек = new Ctek<int>();
        bool ключУникален = true;
        string ormer = "No";
        int ключПоиска = стек.изСтека;
        while (стек.стекНеПуст && ключУникален)
            сравнение
Ключа_с_Остальными<br/>Элементами(ключПоиска, ref ключУникален);
                перекачкаИзВспомогательногоСтека();
                ключПоиска = стек.изСтека;
                ormer = "Yes";
        }
        return ответ;
    }
    static void сравнениеKлюча_с_0стальными\partialлементами(int ключ\Piоиска, ref bool ключYникален)
        while (стек.стекНеПуст && ключУникален)
            int элемент = стек.изСтека;
            ключУникален = элемент != ключПоиска;
            if (ключУникален)
                вспомогательныйСтек.вСтек(элемент);
        }
    }
    static void перекачкаИзВспомогательногоСтека()
        while (вспомогательныйСтек.стекНеПуст)
            стек.вСтек(вспомогательныйСтек.изСтека);
    }
    static void вводДанных()
        while (!файлВв.EndOfStream)
            стек.вСтек(Convert.ToInt16(файлВв.ReadLine()));
    }
}
```