## Ecuaciones Generales

MakerGarage

Mayo 2021

# Índice

| 1. | Conservación de la masa | : |
|----|-------------------------|---|
| 2. | Cantidad de movimiento  | 3 |
| 3. | Momento cinético        | 4 |
| 4. | Ecuación de la energía  | 2 |

#### 1. Conservación de la masa

De esta fórmula podemos extraer velocidades o áreas.

Conservación de la masa 
$$\underbrace{\frac{d}{dt}\left[\int_{V_c(t)}\rho\,dV\right]}_{\text{Variación temporal del volumen de control}} + \underbrace{\int_{\sum_c(t)}\rho\left[(\vec{v}-\vec{v_c})\cdot\vec{n}\right]\,d\sigma}_{\text{Flujo convectivo}} = 0$$
 Estacionario  $\rightarrow 0$ 

Elementos que se desprecian:


- Variación temporal del volumen de control **SIEMPRE SE DESPRECIA** ya que consideramos que estamos en régimen estacionario.
- Cuando hablamos de flujo convectivo tenemos que ver si el flujo atraviesa nuestro elemento o no, es decir en la entrada y salida siempre vamos a tener flujo convectivo, pero en las paredes y elementos como álabes no, ya que el fluido no atraviesa las paredes ni el álabe.
- ullet El volumen de control del flujo convectivo  $\vec{v_c}$  se desprecia ya que nuestro volumen de control es 0
- lacktriangleright El producto escalar de  $\vec{v} \cdot \vec{n}$  se anula en el caso de que la velocidad y la normal sean perpendiculares

#### 2. Cantidad de movimiento

De esta fórmula podemos extraer fuerzas principalmente.

$$\underbrace{\frac{d}{dt} \left[ \int_{V_c(t)} \rho \cdot \vec{v} \, dV \right]}_{\text{Variación temporal del volumen de control}} + \underbrace{\int_{\sum_c(t)} \rho \cdot \vec{v} \left[ (\vec{v} - \vec{v_c}) \cdot \vec{n} \right] \, d\sigma}_{\text{Estacionario} \to 0} + \underbrace{\int_{\sum_c(t)} \rho \cdot \vec{v} \left[ (\vec{v} - \vec{v_c}) \cdot \vec{n} \right] \, d\sigma}_{\text{Fuerzas}} + \underbrace{\int_{\sum_c(t)} \rho \cdot \vec{r} \, d\sigma}_{\text{Fuerzas}} + \underbrace{\int_{\sum_c(t)} \vec{r} \cdot \vec{n} \, d\sigma}_{\text{Fuerzas}} + \underbrace{\int_{V_c(t)} \rho \cdot \vec{f_m} \, dV}_{\text{Masicas}}$$

- El término de presiones se trabaja en manométricas  $p = P P_a$  y se puede eliminar cuando la presión sea atmosférica  $P_a P_a = 0$  o cuando la presión actué por igual en todo el elemento (que sea simétrico en todos los ejes)
- El término de esfuerzos viscosos hay que verlo como una fuerza de rozamiento, tenemos esfuerzos viscosos en las paredes y no tenemos en la entrada y salida.



- Las fuerzas másicas son la de la gravedad y si el elemento gira aparece una fuerza centrifuga.
- Normalmente suele quedar un término de presión junto con el del esfuerzo viscoso que es a los que llamamos  $-\vec{F}$ . y que despejando obtenemos la fuerza que nos suelen pedir.

#### 3. Momento cinético

$$\underbrace{\frac{d}{d_t} \left[ \int_{V_{c(t)}} \rho \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) \wedge \vec{v} \, dV \right]}_{\text{Variación temporal del volumen de control}} + \underbrace{\int_{\Sigma c(t)} \rho \left[ (\vec{x} - \vec{x}_0) \wedge \vec{v} \right] \cdot \left[ (\vec{v} - \vec{v}_c) \cdot \vec{n} \right] d\sigma}_{\text{Convectivo}} = \underbrace{\int_{\text{Stacionario}}^{\text{Flujo}} \left( \vec{x} - \vec{x}_0 \right) \wedge p \vec{n} \, d\sigma}_{\text{Estacionario}} + \underbrace{\int_{\Sigma c(t)} \left( \vec{x} - \vec{x}_0 \right) \wedge \left( \vec{\tau} \cdot \vec{n} \right) d\sigma}_{\text{Convectivo}} + \underbrace{\int_{V_c(t)} \rho \left( \vec{x} - \vec{x}_0 \right) \wedge \vec{f}_m \, dV}_{\text{Término de Presiones}} + \underbrace{\int_{\Sigma c(t)} \left( \vec{x} - \vec{x}_0 \right) \wedge \left( \vec{\tau} \cdot \vec{n} \right) d\sigma}_{\text{Fuerzas}} + \underbrace{\int_{V_c(t)} \rho \left( \vec{x} - \vec{x}_0 \right) \wedge \vec{f}_m \, dV}_{\text{Masicas}}$$

### 4. Ecuación de la energía

$$\underbrace{\frac{d}{dt}\left[\int_{V_c(t)}\rho\cdot\left(e+\frac{v^2}{2}+gz\right)dV\right]}_{\text{Variación temporal del volumen de control}} + \underbrace{\int_{\Sigma c(t)}\rho\cdot\left(e+\frac{v^2}{2}+gz\right)\cdot\left[(\vec{v}-\vec{v}_c)\cdot\vec{n}\right]d\sigma}_{\text{Variación temporal del volumen de control}} = \underbrace{\int_{\Sigma c(t)}p\vec{v}\cdot\vec{n}d\sigma}_{\text{Estacionario}\to 0} + \underbrace{\int_{\Sigma c(t)}k(\nabla T\cdot\vec{n})d\sigma}_{\text{Convectivo}} + \underbrace{\int_{V_c(t)}(\dot{q}_R+\dot{q}_Q)dV}_{\text{Calor por radiación y reacción química}} + \underbrace{\int_{V_c(t)}\rho\cdot\vec{f}_m\,dV}_{\text{Másicas}}$$