# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

## ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студентка гр. 7381	Процветкина А.В.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

### Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

# Основные теоретические положения.

Тип IBM PC хранится в байте по адресу 0F000:0FFFEh, в предпоследнем байте ROM BIOS. Соответствие байта типу IBM PC представлено в табл. 1.

Таблица 1 – Соответствие байта и типа IBM PC

Значение байта	Тип IBM PC	
FF	PC	
FE, FB	PC/XT	
FC	AT	
FA	PS2 модель 30	
FC	PS2 модель 50/60	
F8	PS2 модель 80	
FD	PCjr	
F9	PC Convertible	

План загрузки в память модулей .СОМ:

При загрузке программы типа .COM регистр IP всегда инициализируется числом 100h, поэтому сразу за директивой огд 100h должно стоять первое выполнимое предложение программы. После загрузки программы все 4 сегментных регистра указывают на начало единственного сегмента, т. е. фактически на начало PSP. Указатель стека автоматически инициализируется числом FFFEh. Таким образом, независимо от фактического размера программы, ей выделяется 64 Кбайт адресного пространства, всю нижнюю часть которого занимает стек.

### Постановка задачи.

Составить исходный .COM модуль, определяющий тип РС и версию системы. Получить "плохой".EXE модуль из программы, предназначенной для СОМ модуля, после чего построить "хороший" .EXE модуль выполняющий те же функции, что и отлаженный .COM модуль. Сравнить тексты полученных программ и модулей. Ответить на контрольные вопросы.

## Выполнение работы.

Был написан текст для .COM модуля, определяющий тип PC и версию системы. Ассемблерная программа считывает предпоследний байт ROM BIOS и после сравнения его с имеющимися данными выводит на экран либо идентифицированный тип PC, либо этот самый байт в шестнадцатеричном представлении.

Затем определяется версия системы с помощью вызова функции 30h прерывания 21h, которая имеет результатом следующий набор данных:

- 1. AL номер основной версии
- 2. АН номер модификации
- 3. BH серийный номер OEM (original equipment manufacturer)
- 4. BL:CX 24-х битовый серийный номер пользователя.

*Примечание:* для большинства версий DOS значения регистров BX и CX после вызова данной функции равны 0.

Содержимое регистров преобразуется в строковый формат, после чего полученная о системе информация выводится на экран, как показано на рис. 1.

```
C:\>LAB1.COM
Model of the IBM PC: either AT or PS2 model 50\60
MS DOS version: 5. 0
Access to serial is not supported in your DOS.
```

Рисунок 1 – Пример работы программы

Поскольку серийные номера ОЕМ и пользователя недоступны в

эмулированной в работе системе DOS (значения регистров BX и CX равны 0), проверить полную работоспособность программы напрямую не представляется возможным, однако после изменения значений регистров в отладчике TD, можно убедиться в корректности выдаваемого результата, представленного на рис.3, для случайных значений из рис.2.

F - 1 OBU 00406			4 5035
[ 1 ]=CPU 80486=====			1=[†][
cs:0361 B430	MOV	ah,30	ax 0005
cs:0363 CD21	int	21	bx 1234
cs:0365>E855FF	call	0ZBD	cx 7623
cs:0368-3200	xor	al,al	d× 018F
cs:036A B44C	mov	ah,4C	si 0000
cs:036C CD21	int	21	di FFFE
cs:036E 0000	add	[bx+si],al	bp 0000
cs:0370 0000	add	[bx+si],al	sp FFFE
cs:0372 0000	add	[bx+si],al	ds 50DD
cs:0374 0000	add	[bx+si],al	es F000
cs:0376 0000	add	[bx+si],al	ss 50DD
cs:0378 0000	add	[bx+si],al	cs 50DD
cs:037A 0000	add	[bx+si],al	ip 0365
<b>4</b> ■		}	

Рисунок 2 – Изменение значений регистров вручную

```
C:\>td LAB1.COM
Turbo Debugger Version 3.2 Copyright (c) 1988,92 Borland International
Model of the IBM PC: either AT or PS2 model 50\60
MS DOS version: 5. 0
OEM serial: 18
User serial-key: 3438115 __
```

Рисунок 3 – Результат работы программы

Исходный код составленной программы представлен в приложении А.

# Ответы на контрольные вопросы.

Отличия исходных текстов .СОМ и .EXE программ

1. Сколько сегментов должна содержать .СОМ-программа?

Ответ: 1.

2. ЕХЕ-программа?

*Ответ:* Обязательно как минимум 1 – сегмент кода, логически их обычно 3: сегмент кода, данных и стека, однако и без двух последних .EXЕпрограмы работают корректно.

3. Какие директивы должны обязательно быть в тексте .COMпрограммы?

*Ответ:* В программе обязательно должны присутствовать директивы ORG, END, ASSUME. При удалении последней из них наблюдаются следующие ошибки компиляции:

```
**Error** COM_SO~1.ASM(82) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(87) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(92) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(97) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(102) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(107) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(111) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(136) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(139) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(141) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(153) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(157) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(173) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(178) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(195) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(201) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(228) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(228) Near jump or call to different CS
**Error** COM_SO~1.ASM(236) Near jump or call to different CS
Error messages:
                        26
Warning messages:
                       None
Passes:
Remaining memory: 470k
```

Рисунок 4 – Ошибки компиляции при удалении директивы ASSUME

С помощью директивы ASSUME ассемблеру сообщается информация о соответствии между сегментными регистрами, и программными сегментами. Все сегменты сами по себе равноправны, для того чтобы использовать их как сегменты кода, данных или стека, необходимо предварительно сообщить транслятору об этом, для чего используют специальную директиву ASSUME. Эта директива сообщает транслятору о том, какой сегмент к какому сегментному регистру привязан.

4. Все ли форматы команд можно использовать в .СОМ-программе?

*Ответ:* Нет, не все. Например, использование директивы seg приводит к ошибкам, иллюстрируемых на рис. 5. СОМ-программа подразумевает наличие только одного сегмента, а значит, можно использовать только near-переходы, так как в farпереходах подразумевается использование нескольких сегментов.

Так же нельзя использовать команды, связанные с адресом сегмента, потому что адрес сегмента до загрузки неизвестен, так как в COM-программах в DOS не содержится таблицы настройки, которая содержит описание адресов, зависящих от размещения загрузочного модуля в ОП, потому что подобные адреса в нем запрещены.

```
C:\>tlink /t COM_SO~1.OBJ
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
Fatal: Cannot generate COM file : segment-relocatable items present
```

Рисунок 5 – Ошибки компиляции при использовании директивы seg

Отличия форматов файлов .СОМ и .ЕХЕ модулей

1. Какова структура файла .COM? С какого адреса располагается код? Ответ: см. рис.6.



Рисунок 6 – Организация .СОМ-модуля

2. Какова структура файла "плохого" .EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

Ответ: "Плохой" .EXE отличается от файла .COM при просмотре через FAR добавленным заголовком, который располагается с адреса 0. Заголовок содержит необходимую информацию для загрузки программы в память и специальную таблицу, необходимую для настройки ссылок на дальние сегменты программы (relocation table - таблица перемещения). Дело в том, что при создании COM программы весь код программы находится в одном сегменте. Чтобы такая программа корректно работала, ей не нужно знать, в каком сегменте располагается её код, имеет значение лишь адрес внутри сегмента (смещение). В EXE программе кодовых сегментов может

быть несколько и для обращения к коду другого сегмента (например, дальний вызов процедуры) нужно знать не только смещение внутри этого сегмента, но и его сегментный адрес. Но программа, не загруженная в память, не может знать этот сегментный адрес, так как заранее не известно, в какое место памяти операционная система поместит код программы, прочитанный из ЕХЕ файла. Например, операционная система может поместить код программы начиная с сегментного адреса 0х1000 (64Кб) или с 0х2000 (128Кб) и т.д. Для решения этой проблемы и служит таблица перемещения. Код начинается с адреса 300h (см. рис.7).

Рисунок 7 – Вид "плохого" .ЕХЕ-модуля

3. Какова структура файла "хорошего" .EXE? Чем он отличается от файла "плохого" .EXE?

Ответ:В отличие от плохого, хороший ЕХЕ-файл не содержит директивы ORG 100h (которая выделяет память под PSP), поэтому код начинается с меньшего адреса. В "хорошем" .EXE-файле присутствует разбиение на сегменты. Есть стек. Структура "хорошего" .EXE приведена на рис.8.




Рисунок 8 - Структура "хорошего" .ЕХЕ-модуля

Загрузка .СОМ модуля в основную память

1. Какой формат загрузки модуля .СОМ? С какого адреса располагается код?

Ответ: Для .COM-файла DOS автоматически определяет стек и устанавливает одинаковый общий сегментный адрес во всех четырех сегментных регистрах (начало PSP). Если для программы размер сегмента в 64К является достаточным, то DOS устанавливает в регистре SP адрес конца сегмента — FFFE. PSP заполняет по-прежнему система, но место под него в начале сегмента должен отвести программист. Код располагается с адреса 100h.

2. Что располагается с адреса 0?

Ответ: PSP.

3. Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Ответ: Все сегментные регистры указывают на PSP.

4. Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса?

*Ответ:* Значение регистра SP устанавливается так, чтобы он указывал на последнюю доступную в сегменте ячейку памяти. Таким образом программа занимает начало, а стек – конец сегмента.

Загрузка "хорошего". ЕХЕ модуля в основную память

1. Как загружается "хороший" .EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

*Ответ:* Сначала формируется PSP, затем стандартная часть заголовка считывается в память, после чего загрузочный модуль считывается в начальный сегмент. DS и ES указывают на начало префикса программного сегмента. Регистры CS и SS получают значения, указанные компоновщиком.

2. На что указывают регистры ES и DS?

Ответ: на начало PSP.

3. Как определяется стек?

*Ответ:* В регистры SS и SP записываются значения, указанные в заголовке, а к SS прибавляется сегментный адрес начального сегмента.

4. Как определяется точка входа?

*Omeem:* Оператором END start\_procedure\_name. Эта информация хранится в заголовке модуля.

#### Выводы.

В ходе лабораторной работы был написан .COM модуль, определяющий тип РС и версию системы. Из него получен "плохой" .EXE модуль, после чего построен "хороший". Файлы были сопоставлены и изучены. Были исследованы особенности загрузки каждого из модулей в память.