# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

## ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: "Исследование структур заголовочных модулей"

Студент гр. 7381	Дорох С.В.
Преподаватель	Ефремов М. А

Санкт-Петербург 2018

### Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов загрузки в основную память.

# Основные теоретические положения.

Тип IBM PC можно узнать обратившись к предпоследнему байту ROM BIOS и сопоставив 16-тиричный код и тип в таблице. Для определения версии MS DOS следует воспользоваться функцией 30H прерывания 21H, входным параметром является номер функции в AH.

# Выполнение работы.

Написан текст исходного .COM модуля, который определяет тип PC и версию системы. Для решения поставленной задачи был использован шаблон ассемблерного текста с функциями управляющей программы и процедурами перевода двоичных кодов в символы шестадцатеричных чисел и десятичное число из раздела "общие сведения" методический указаний. Для того, чтобы узнать тип IBM PC программа обращается к предпоследнему байту ROM BIOS. Далее полученное значение сравнивается с таблицей. Для определения версии MS DOS используется функция 30h 21h-го прерывания. И в соответствие с полученными данными в регистрах.

Написан текст исходного .ЕХЕ модуля с тем же функционалом.

# **1.** Результат работы «плохого» .EXE модуля (BAD\_EXE.exe):

```
Z:N>C:

C:N>BAD_EXE.EXE

Od@Modification number:

5 0 255 000000

Od@Modification number:

255 000000

umber:

0000000

Od@Modification number:

O000000

Od@Modification number:

O000000

Od@Modification number:
```

**2.** Результат работы «хорошего» .СОМ модуля (LAB\_COM.com):

```
C:\>LAB_COM.COM
PC type is AT
Modification number: 5.0
OEM:255
Version number: 000000
```

**3.** Результат работы «хорошего» .EXE модуля (GOOD\_EXE.exe):

```
C:\>GOOD_EXE.EXE
PC type is AT
Modification number: 5.0
OEM:255
Version number: 000000
```

#### Выводы.

Исследованы различия в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов загрузки в основную память. Реализована программа на языке ассемблера позволяющая определить тип IBM PC и тип системы.

# Ответы на контрольные вопросы.

# Отличия исходных текстов СОМ и ЕХЕ программ.

1. Сколько сегментов должна содержать СОМ-программа?

Ответ: Один сегмент – сегмент кода

2. ЕХЕ-программа?

Ответ: 3 сегмента (сегмент стека, сегмент кода и сегмент данных).

3. Какие директивы должны обязательно быть в тексте СОМ-программы?

Ответ: В случае комментирования ORG 100h линковщик жалуется на ошибку с текстом «Connot generate COM file: invalid initial entry point address», это связано с тем, что когда загрузочный модуль попадает в оперативную память, то в начале программы резервируется 100h байт под PSP. В случае комментирования ASSUME, компилятор выводит ошибку «Near jump or call to different CS», это связано с тем, что необходимо привязать сегментный регистр CS к моему сегменту(TESTPC).

4. Все ли форматы команд можно использовать в СОМ-программе?

Ответ: Нельзя использовать команды, которые используют адреса сегментов.

# Отличия форматов файлов СОМ и ЕХЕ модулей.

1. Какова структура файла СОМ? С какого адреса располагается код?

<u>Ответ:</u> СОМ-файл содержит данные и машинные команды. Код начинается с адреса 0h.

**2.** Какова структура файла «плохого» EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

<u>Ответ:</u> В «плохом» файле EXE данные и код содержатся в одном сегменте. Код располагается с адреса 300h. С адреса 0h идёт таблица настроек.

**3.** Какова структура файла «хорошего» EXE? Чем он отличается от файла «плохого» EXE?

<u>Ответ:</u> В «плохом» EXE всего один сегмент и для данных и для кода. В «хорошем» есть разбиение на сегменты, также присутствует стэк.

Также, в «хорошем» EXE файле код располагается с адреса 200h, а в «плохом» - с адреса 300h.

# Загрузка СОМ модуля в основную память.

- 1. Какой формат загрузки модуля СОМ? С какого адреса располагается код?

  Ответ: После загрузки СОМ-программы в память, сегментные регистры указывают на начало PSP. Код располагается с адреса 100h.
- 2. Что располагается с адреса 0?

Ответ: PSP.

**3.** Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Ответ: Все сегментные регистры указывают на начало PSP.

**4.** Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса? <u>Ответ:</u> Сегмент стека генерируется в СОМ-файлах автоматически. Указатель стека устанавливается на конец сегмента и имеет адрес FFFh.

# Загрузка «хорошего» EXE модуля в основную память.

**1.** Как загружается «хороший» EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

<u>Ответ:</u> DS и ES устанавливаются на начало сегмента PSP, SS – на начало сегмента стека, CS – на начало сегмента кода. В IP загружается смещение точки входа в программу, которая берётся из метки после директивы END.

**2.** На что указывают регистры DS и ES?

Ответ: Начало сегмента PSP.

3. Как определяется стек?

<u>Ответ:</u> Регистрам SS и SP присваиваются значения, указанные в заголовке, а затем к SS прибавляется сегментный адрес начального сегмента.

4. Как определяется точка входа?

<u>Ответ:</u> С помощью директивы END. Она указывает метку, в которую переходит программа при запуске.

#### приложение а

# ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ .СОМ МОДУЛЯ

```
TESTPC SEGMENT
```

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING

ORG 100H

START: JMP BEGIN

ModifNum db 'Modification number: . ',0dh,0ah,'\$'

OEM db 'OEM: ',0dh,0ah,'\$'

SerialNum db 'Version number: ',0dh,0ah,'\$'

str\_type db 'PC type is ','\$'

str PC db 'PC',0DH,0AH,'\$'

str\_PC\_XT db 'PC/XT',0DH,0AH,'\$'

str AT db 'AT',0DH,0AH,'\$'

str\_PC2\_30 db 'PC2 model 30',0DH,0AH,'\$'

str\_PC2\_50 db 'PC2 model 50 or 60',0DH,0AH,'\$'

str\_PC2\_80 db 'PC2 model 80',0DH,0AH,'\$'

str PCjr db 'PCjr',0DH,0AH,'\$'

str\_PC\_Conv db 'PC Convertible',0DH,0AH,'\$'

TETR\_TO\_HEX PROC near

and al,0fh

cmp al,09

jbe NEXT

add al,07

NEXT: add al,30h

ret

TETR TO HEX ENDP

BYTE TO HEX PROC near

push cx

mov al,ah

call TETR TO HEX

xchg al,ah

mov cl,4

shr al,cl

```
call TETR_TO_HEX; в AL старшая цифра
                       СХ
           pop
           ret
BYTE_TO_HEX
                 ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
           push bx
           mov
                       bh,ah
           call BYTE_TO_HEX
                       [di],ah
           mov
                       di
           dec
                       [di],al
           mov
           dec
                       di
                       al,bh
           mov
           xor
                       ah, ah
           call BYTE_TO_HEX
           mov
                       [di],ah
                       di
           dec
                       [di],al
           mov
           pop
                       bx
           ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_DEC
                 PROC near
           push cx
           push dx
           push ax
                       ah, ah
           xor
                       dx,dx
           xor
                       cx,10
           mov
loop_bd:div
                       \mathsf{cx}
                       dl,30h
           or
                 [si],dl
           mov
           dec
                 si
                       dx,dx
           xor
                       ax,10
           cmp
                       loop_bd
           jae
```

```
ax,00h
             cmp
             jbe
                           end_1
                           al,30h
             or
                           [si],al
             mov
end_1:
                           ax
             pop
             pop
                           dx
             pop
                           \mathsf{C}\mathsf{X}
             ret
BYTE_TO_DEC
                    ENDP
```

# TYPE\_PC PROC NEAR

mov ax, 0F000h
mov es, ax
sub bx, bx
mov bh, es:[0FFFEh]
ret

# TYPE\_PC ENDP

MOD\_PC PROC near push ax push si mov si, offset ModifNum add si, 22 call BYTE\_TO\_DEC add si, 3 mov al, ah call BYTE\_TO\_DEC pop si pop ax ret MOD\_PC **ENDP** OEM\_PC PROC near

push ax

```
push bx
           push si
           mov
                 al,bh
           lea
                       si, OEM
                       si, 6
           add
           call BYTE_TO_DEC
           pop
                       si
           pop
                       bx
           pop
                       ax
           ret
OEM_PC
           ENDP
SER_PC
           PROC near
           push ax
           push bx
           push cx
           push si
                 al,bl
           mov
           call BYTE_TO_HEX
           lea
                       di,SerialNum
                       di,17
           add
                 [di],ax
           mov
                 ax,cx
           mov
           lea
                       di,SerialNum
           add
                       di,22
           call WRD_TO_HEX
                       si
           pop
           pop
                       \mathsf{C}\mathsf{X}
           pop
                       bx
           pop
                 ax
           ret
SER_PC
           ENDP
PRINT PROC near
           push ax
           mov
                 ah,09h
           int
                       21h
```

```
pop ax
ret
```

#### PRINT ENDP

#### BEGIN:

call TYPE\_PC

mov dx, offset str\_type
call PRINT

mov dx, offset str\_PC\_XT
cmp bh, 0FEh
je to\_print

mov dx, offset str\_AT
cmp bh, 0FCh
je to\_print

mov dx, offset str\_PC2\_30
cmp bh, 0FAh
je to\_print

mov dx, offset str\_PC2\_80
cmp bh, 0F8h
je to\_print

mov dx, offset str\_PCjr
cmp bh, 0FDh
je to\_print

mov dx, offset str\_PC\_Conv
cmp bh, 0F9h
je to\_print

mov dx, offset str\_PC2\_50
cmp bh, 0FCh
je to\_print

mov dx, offset str\_PC
cmp bh, 0FFh
je to\_print

# to\_print:

call PRINT

mov ah, 30h int 21h

call MOD\_PC
call OEM\_PC
call SER\_PC

lea dx, ModifNum
call PRINT
lea dx, OEM
call PRINT
lea dx, SerialNum
call PRINT

xor al,al
mov ah,3ch

int 21h

ret

TESTPC ENDS

END START

# приложение **Б** ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ .**EXE** МОДУЛЯ

EOL EQU '\$'

ASTACK SEGMENT STACK

DW 512 DUP(?)

ASTACK ENDS

DATA SEGMENT

STR\_TYPE DB 'PC TYPE IS ', '\$'

MODIFNUM DB 'MODIFICATION NUMBER: . ',0DH,0AH,'\$'

OEM DB 'OEM: ',0DH,0AH,'\$'

SERIALNUM DB 'VERSION NUMBER: ',0DH,0AH,'\$'

STR\_PC DB 'PC',0DH,0AH,'\$'

STR PC XT DB 'PC/XT', ODH, OAH, '\$'

STR AT DB 'AT', ODH, OAH, '\$'

STR PC2 30 DB 'PC2 MODEL 30',0DH,0AH,'\$'

STR PC2 50 DB 'PC2 MODEL 50 OR 60',0DH,0AH,'\$'

STR PC2 80 DB 'PC2 MODEL 80',0DH,0AH,'\$'

STR PCJR DB 'PCJR', ODH, OAH, '\$'

STR\_PC\_CONV DB 'PC CONVERTIBLE', 0DH, 0AH, '\$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK

TETR\_TO\_HEX PROC NEAR

AND AL, 0FH

CMP AL,09

JBE NEXT

ADD AL,07

NEXT: ADD AL, 30H

RET

TETR\_TO\_HEX ENDP

BYTE\_TO\_HEX PROC NEAR

PUSH CX

MOV AL, AH

CALL TETR\_TO\_HEX

XCHG AL,AH

MOV CL,4

SHR AL,CL

CALL TETR\_TO\_HEX

POP CX

RET

BYTE\_TO\_HEX ENDP

WRD\_TO\_HEX PROC NEAR

PUSH BX

MOV BH, AH

CALL BYTE\_TO\_HEX

MOV [DI],AH

DEC DI

MOV [DI],AL

DEC DI

MOV AL, BH

XOR AH, AH

CALL BYTE\_TO\_HEX

MOV [DI],AH

DEC DI

MOV [DI],AL POP BX

RET

WRD\_TO\_HEX ENDP

BYTE\_TO\_DEC PROC NEAR

PUSH CX

PUSH DX

PUSH AX

XOR AH, AH

XOR DX,DX

MOV CX,10

LOOP\_BD:DIV CX

OR DL,30H

MOV [SI],DL

DEC SI

XOR DX,DX

CMP AX,10

JAE LOOP\_BD

CMP AX,00H

JBE END\_L

OR AL,30H

MOV [SI],AL

END\_L: POP AX

POP DX

POP CX

RET

BYTE\_TO\_DEC ENDP

TYPE\_PC PROC NEAR

MOV AX, 0F000H

MOV ES, AX

SUB BX, BX

MOV BH, ES:[0FFFEH]

RET

TYPE\_PC ENDP

MOD\_PC PROC NEAR

PUSH AX

**PUSH SI** 

MOV SI, OFFSET MODIFNUM

ADD SI, 22

CALL BYTE\_TO\_DEC

ADD SI, 3

MOV AL, AH

CALL BYTE\_TO\_DEC

POP SI

POP AX

RET

MOD\_PC ENDP

OEM\_PC PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX

PUSH SI

MOV AL, BH

LEA SI, OEM

ADD SI, 6

CALL BYTE\_TO\_DEC

POP SI

POP BX

POP AX

RET

OEM\_PC ENDP

SER\_PC PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH SI

MOV AL,BL

CALL BYTE\_TO\_HEX

LEA DI, SERIALNUM

ADD DI,17

MOV [DI],AX

MOV AX,CX

LEA DI, SERIALNUM

ADD DI,22

CALL WRD\_TO\_HEX

POP SI

POP CX

POP BX

POP AX

RET

SER\_PC ENDP

PRINTPROC NEAR

MOV AH,09H

INT 21H

RET

PRINT ENDP

MAIN PROC NEAR

PUSH DS

SUB AX,AX

PUSH AX

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

SUB AX,AX

CALL TYPE\_PC

MOV DX, OFFSET STR\_TYPE
CALL PRINT

MOV DX, OFFSET STR\_PC\_XT
CMP BH, 0FEH
JE TO\_PRINT

MOV DX, OFFSET STR\_AT
CMP BH, 0FCH
JE TO\_PRINT

MOV DX, OFFSET STR\_PC2\_30
CMP BH, 0FAH
JE TO\_PRINT

MOV DX, OFFSET STR\_PC2\_80
CMP BH, 0F8H
JE TO\_PRINT

MOV DX, OFFSET STR\_PCJR
CMP BH, ØFDH
JE TO\_PRINT

MOV DX, OFFSET STR PC CONV

CMP BH, 0F9H

JE TO\_PRINT

MOV DX, OFFSET STR\_PC2\_50
CMP BH, 0FCH
JE TO\_PRINT

MOV DX, OFFSET STR\_PC
CMP BH, ØFFH
JE TO\_PRINT

## TO\_PRINT:

CALL PRINT

MOV AH, 30H
INT 21H
CALL MOD\_PC
CALL OEM\_PC
CALL SER\_PC

LEA DX, MODIFNUM
CALL PRINT
LEA DX, OEM
CALL PRINT
LEA DX, SERIALNUM
CALL PRINT

XOR AL,AL
MOV AH,4CH
INT 21H
RET

MAIN ENDP

## CODE ENDS

END MAIN