МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Построение модуля оверлейной структуры

Студент гр. 7381	 Трушников А.П.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

Исследовать возможности построения загрузочного модуля оверлейной структуры. Исследуется структура оверлейного сегмента и способ загрузки и выполнения оверлейных сегментов. Для запуска вызываемого оверлейного модуля используется функция 4В03h прерывания int 21h. Все загрузочные и оверлейные модули должны находиться в одном каталоге.

Описание функций.

Название	Описание	
Write_message	Вывод сообщения на экран	
Main	Основная функция	
Get_Path	Функция нахождения пути до вызываемого файла (в bp - имя файла)	
Call_OVL	Функция вызова оверлейной программы при помощи 4B03h	
	прерывания 21h	

Описание структур данных.

Название	Описание	
error_4Ah	Сообщение об ошибке в 4Ah	
error4Ah_7	Сообщение об ошибке с кодом 7	
error4Ah_8	Сообщение об ошибке с кодом 8	
error4Ah_9	Сообщение об ошибке с кодом 9	
error_4B03h	Сообщение об ошибке в 4B03h	
error_4B03h_1	Сообщение об ошибке с кодом 1	
error_4B03h_2	Сообщение об ошибке с кодом 2	
error_4B03h_3	Сообщение об ошибке с кодом 3	
error_4B03h_4	Сообщение об ошибке с кодом 4	
error_4B03h_5	Сообщение об ошибке с кодом 5	
error_4B03h_8	Сообщение об ошибке с кодом 8	
error_4B03h_10	Сообщение об ошибке с кодом 10	
memory_error_message	Сообщение об ошибки по причине слишком нехватки памяти	
	для загрузки файла	
error_4Eh	Сообщение об ошибке в 4Eh	
error_4Eh_2	Сообщение об ошибке с кодом 2	
error_4Eh_3	Сообщение об ошибке с кодом 3	
adr	Адрес, по которому производится вызов оверлея	

DTA	Буфер DTA
Keep_PSP	Переменная для хранения PSP
OVL_address	Блок параметров
DTA_paraghr	Путь к оверлею
name1	Имя 1-ого файла
name2	Имя 2-ого файла

Выполнение работы.

Шаг 1.

```
C:\>LAB7.EXE

There is the first overlay.
Its segment adress: 03B3

There is the second overlay.
Its segment adress: 03B3

C:\>
```

Программа и оверлеи в текущем каталоге.

Шаг 2.

```
C:\>\tt\lab7

There is the first overlay.
Its segment adress: 03B3

There is the second overlay.
Its segment adress: 03B3

C:\>
```

Программа вызывается не из текущего каталога. Программа выполняется нормально.

Шаг 3.

```
Z:N>c:

C:N>ttNlab7

Overlay size cant be calculate! (func 4Eh error)

File not found (code 2)

Overlay program was not loaded! (func 4B03h error)

File not found (code 2)

There is the second overlay.

Its segment adress: 03B3

C:N>
```

Первый оверлей отсутствует в каталоге. Программа выдаёт сообщение об ошибке.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Как должна быть устроена программа, если в качестве оверлейного сегмента использовать .СОМ модули?

.СОМ-файлы имеют структуру, согласно которой непосредственно код располагается с адреса 100h. Пространство от начала файла зарезервировано по PSP. Так как вызываемой оверлейной структуре функцией 4B03h прерывания 21h не передаётся управление и при этом не создаётся PSP, мы будем «обмануты» функцией 4Eh прерывания 21h, которая в данному случае неправильно определит размер оверлея. Нам придётся вручную корректировать полученный размер оверлея.

Выводы.

В ходе данной лабораторной работы я научился организовывать программы, имеющие оверлейную структуру, а также вызывать такие программы из управляющей программы при помощи функции 4B03h прерывания int 21h.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

LAB7.ASM

ASTACK SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

ASTACK ENDS

DATA SEGMENT

ERROR_4AH DB 'MEMORY CAN NOT BE FREED! (FUNC 4AH ERROR)', 0DH, 0AH, '\$' ;ПРИЧИНА НЕУДАЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ 4AH

ERROR4AH_7 DB 'CONTROL UNIT MEMORY DESTROYED (CODE 7)', 0DH, 0AH, '\$' ;РАЗРУШЕН УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК ПАМЯТИ (КОД 7)

ERROR4AH_8 DB 'NOT ENOUGHT MEMORY TO PERFORM THE FUNCTION (CODE 8)', 0DH, 0AH, '\$' : :НЕДОСТАТОЧНО ПАМЯТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ (КОД 8)

ERROR4AH_9 DB 'INVALID ADRESS OF THE MEMORY BLOCK (CODE 9)', 0DH, 0AH, '\$' ;HEBEPHЫЙ АДРЕС БЛОКА ПАМЯТИ (КОД 9)

ERROR_4B03H DB 'OVERLAY PROGRAM WAS NOT LOADED! (FUNC 4B03H ERROR)', 0DH, 0AH, '\$' ;ПРИЧИНА НЕУДАЧНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ФУНКЦИИ 4B03H

ERROR_4B03H_1 DB 'INCORRECT NUMBER OF THE FUNCTION (CODE 1)', 0DH, 0AH, '\$' ;HEBEPHЫЙ HOMEP ФУНКЦИИ (КОД 1)

 $ERROR_4B03H_2\quad DB\ 'FILE\ NOT\ FOUND\ (CODE\ 2)',\ 0DH,\ 0AH,\ '\$'$

;ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН (КОД 2)

ERROR_4B03H_3 DB 'WAY NOT FOUND (CODE 3)', 0DH, 0AH, '\$'

;МАРШРУТ НЕ НАЙДЕН (КОД 3)

 $ERROR_4B03H_4 \quad DB \ 'TOO \ MANY \ OPENED \ FILES \ (CODE \ 4)', \ 0DH, \ 0AH, \ '\$'$

;СЛИШКОМ МНОГО ОТКРЫТЫХ ФАЙЛОВ (КОД 4)

ERROR_4B03H_5 DB 'NO ACSESS (CODE 5)', 0DH, 0AH, '\$'

;НЕТ ДОСТУПА (КОД 5)

 $ERROR_4B03H_8 \quad DB \ 'NOT \ ENOUGHT \ MEMORY(CODE \ 8)', \ 0DH, \ 0AH, \ '\$'$

;МАЛО ПАМЯТИ (КОД 8)

ERROR_4B03H_10 DB 'INCORRECT ENVIRONMENT (CODE 10)', 0DH, 0AH, '\$'

;НЕПРАВИЛЬНАЯ СРЕДА(КОД 10)

ERROR_4EH DB 'OVERLAY SIZE CANT BE CALCULATE! (FUNC 4EH ERROR)', 0DH, 0AH, '\$' ;ПРИЧИНА НЕУДАЧНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ФУНКЦИИ 4EH

ERROR_4EH_2 DB 'FILE NOT FOUND (CODE 2)', 0DH, 0AH, '\$'

;ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН (КОД 2)

ERROR_4EH_3 DB 'WAY NOT FOUND (CODE 3)', 0DH, 0AH, '\$' ;ПУТЬ НЕ НАЙДЕН (КОД 3)

MEMORY_ERROR_MESSAGE DB 'ERROR: TOO MANY BIG FILE', 0DH, 0AH, '\$' ;ОШИБКА ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ФАЙЛ СЛИШКОМ ВЕЛИК

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ADR DD 0

```
KEEP_PSP
                       DW
           OVL_ADDRESS DW
           DTA_PARAGHR DB
                            256
                                  DUP (0), '$'
           ; ИМЕНА ВЫЗЫВАЕМЫХ ФАЙЛОВ
                             DB
                                  'OVL_1',0
           NAME1
                                  'OVL_2',0
           NAME2
                             DB
     DATA
                 ENDS
     CODE SEGMENT
           .386
       ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
     ; ФУНКЦИЯ ВЫВОДА СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАН
     WRITE MESSAGE
                       PROC
           PUSH AX
           MOV AH, 09H
           INT 21H
           POP AX
           RET
     WRITE_MESSAGE
                       ENDP
     ; ФУНКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РАЗМЕР ОВЕРЛЕЯ ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИИ 4ЕН
ПРЕРЫВАНИЯ 21Н
     MEMORYSIZE PROC
           PUSH ES
           PUSH BX
           PUSH SI
           PUSH DS
           PUSH DX
           MOV DX, SEG DTA
           MOV DS, DX
           MOV DX, OFFSET DTA
                                  ;B DS:DX - АДРЕС ДЛЯ DTA
           MOV AX, 1A00H
                                  ;ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ АДРЕСА ДЛЯ DTA
           INT 21H
           POP DX
           POP DS
           PUSH DS
           PUSH DX
           MOV CX, 0
                                  ;ЗНАЧЕНИЕ БАЙТА АТРИБУТОВ ДЛЯ ФАЙЛА - 0
           MOV DX, SEG DTA_PARAGHR
           MOV DS, DX
           MOV DX, OFFSET DTA_PARAGHR ;B DS:DX УКАЗАТЕЛЬ НА ПУТЬ К ФАЙЛУ
           MOV AX, 4E00H
           INT 21H
           POP DX
```

DTA

DB

43 DUP (0), '\$'

POP DS

JNC READ_SIZE

LEA DX, ERROR_4EH CALL WRITE_MESSAGE

CMP AX, 2

JE ERROR4EH 2 LABEL

CMP AX, 3

JE ERROR4EH_3_LABEL

ERROR4EH_2_LABEL:

LEA DX, ERROR_4EH_2 CALL WRITE_MESSAGE JMP END FUNCTION

ERROR4EH_3_LABEL:

LEA DX, ERROR_4EH_3 CALL WRITE_MESSAGE JMP END_FUNCTION

READ_SIZE:

PUSH ES

PUSH BX

PUSH SI

MOV SI, OFFSET DTA

ADD SI, 1CH ;В БУФЕРЕ СО СМЕЩЕНИЕМ 1CH - СТАРШЕЕ СЛОВО

РАЗМЕРА ФАЙЛА

MOV BX, [SI] ;ЧИТАЕМ СТАРШЕЕ СЛОВО РАЗМЕРА ФАЙЛА

CMP BX, 000FH

JLE NO_MEMORY_ERROR

JMP MEMORY_ERROR

NO_MEMORY_ERROR:

SUB SI, 2 ;ВЫБИРАЕМ СМЕЩЕНИЕ НА 1АН

MOV BX, [SI] ;ЧИТАЕМ ОТТУДА МЛАДШЕЕ СЛОВО РАЗМЕРА ФАЙЛА

PUSH CX

MOV CL, 4

SHR BX, CL ;ПЕРЕВОД В ПАРАГРАФЫ (В ВХ - МЛАДШЕЕ СЛОВО)

POP CX

MOV AX, [SI+2] ;СНОВА ЧИТАЕМ СТАРШЕЕ СЛОВО

PUSH CX

MOV CL, 12

SAL AX, CL ;ПЕРЕВОДИМ В БАЙТЫ, А ЗАТЕМ В ПАРАГРАФЫ

POP CX

ADD BX, АХ ;ДОБАВЛЯЕМ К ВХ

```
INC BX
           INC BX
           MOV AX, 4800H
                             ;ВЫЗЫВАЕМ ФУНКЦИЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ
           INT 21H
                                   ;С АРГУМЕНТОМ - КОЛИЧЕСТВОМ ПАРАГРАФОВ - В
BX
           MOV OVL_ADDRESS, AX
                                   ;СОХРАНЯЕМ ПОЛУЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
           POP SI
           POP BX
           POP ES
           JMP END_FUNCTION
     MEMORY_ERROR:
           LEA DX, MEMORY_ERROR_MESSAGE
           CALL WRITE_MESSAGE
           POP SI
           POP BX
           POP ES
     END_FUNCTION:
           POP SI
           POP BX
           POP ES
           RET
     MEMORYSIZE ENDP
     ; ФУНКЦИЯ НАХОЖДЕНИЯ ПУТИ ДО ВЫЗЫВАЕМОГО ФАЙЛА (В ВР - ИМЯ ФАЙЛА)
     GET_PATH
                PROC
           PUSH AX
           PUSH BX
           PUSH CX
           PUSH DX
           PUSH SI
           PUSH DI
           PUSH ES
           MOV ES, KEEP_PSP
           MOV AX, ES:[2CH]
           MOV ES, AX
           MOV BX, 0
           MOV CX, 2
     ENV_LOOP_PATH_LOCATE:
           INC CX
           MOV AL, ES:[BX]
           INC BX
```

CMP AL, 0

```
PRE_END_ENV_PATH_LOCATE
     LOOP ENV_LOOP_PATH_LOCATE
PRE_END_ENV_PATH_LOCATE:
     CMP BYTE PTR ES:[BX], 0
     JNZ ENV_LOOP_PATH_LOCATE
     ADD BX, 3
     LEA SI, DTA_PARAGHR
PATH_LOOP_PATH_LOCATE:
     MOV AL, ES:[BX]
     MOV [SI], AL
     INC SI
     INC BX
     CMP AL, 0
     JZ
           END_PATH_LOOP_PATH_LOCATE_M
     JMP PATH_LOOP_PATH_LOCATE
END_PATH_LOOP_PATH_LOCATE_M:
     SUB SI, 9
     MOV DI, BP
REPLACE_LOOP_PATH_LOCATE:
     MOV AH, [DI]
     MOV [SI], AH
     CMP AH, 0
     JZ
           END_REPLACE_LOOP_PATH_LOCATE
     INC DI
     INC SI
     JMP REPLACE_LOOP_PATH_LOCATE
END_REPLACE_LOOP_PATH_LOCATE:
     POP ES
     POP DI
     POP SI
     POP DX
     POP CX
     POP BX
     POP AX
     RET
GET_PATH
           ENDP
; ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА ОВЕРЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ПОМОЩИ 4В03Н ПРЕРЫВАНИЯ
CALL_OVL
           PROC
     PUSH AX
     PUSH BX
     PUSH CX
```

JZ

21H

PUSH DX

PUSH BP

MOV BX, SEG OVL_ADDRESS

MOV ES, BX

MOV BX, OFFSET OVL_ADDRESS ;В ES:BX - УКАЗАТЕЛЬ НА БЛОК ПАРАМЕТРОВ

MOV DX, SEG DTA_PARAGHR

MOV DS, DX

MOV DX, OFFSET DTA_PARAGHR ;В DS:DX - УКАЗАТЕЛЬ НА ПУТЬ К ОВЕРЛЕЮ

PUSH SS

PUSH SP

МОV АХ, 4В03Н ;ВЫЗЫВАЕМ ФУНКЦИЮ

INT 21H

JNC NO_ERROR1

LEA DX, ERROR_4B03H

CALL WRITE_MESSAGE

CMP AX, 1

JE ERROR_4B03H_1_LABEL

CMP AX, 2

JE ERROR_4B03H_2_LABEL

CMP AX, 3

JE ERROR_4B03H_3_LABEL

CMP AX, 4

JE ERROR_4B03H_4_LABEL

CMP AX, 5

JE ERROR_4B03H_5_LABEL

CMP AX, 8

JE ERROR_4B03H_8_LABEL

CMP AX, 10

JE ERROR_4B03H_10_LABEL

JMP ERROR1

ERROR_4B03H_1_LABEL:

LEA DX, ERROR_4B03H_1

CALL WRITE_MESSAGE

JMP ERROR1

ERROR_4B03H_2_LABEL:

LEA DX, ERROR_4B03H_2 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR1

ERROR_4B03H_3_LABEL:

LEA DX, ERROR_4B03H_3 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR1

ERROR 4B03H 4 LABEL:

LEA DX, ERROR_4B03H_4 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR1

ERROR_4B03H_5_LABEL:

LEA DX, ERROR_4B03H_5 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR1

ERROR_4B03H_8_LABEL:

LEA DX, ERROR_4B03H_8 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR1

ERROR_4B03H_10_LABEL:

LEA DX, ERROR_4B03H_10 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR1

NO_ERROR1:

MOV AX, SEG DATA
MOV DS, AX ;BOCCTAHABЛИВАЕМ DS
MOV AX, OVL_ADDRESS
MOV WORD PTR ADR+2, AX
CALL ADR
MOV AX, OVL_ADDRESS
MOV ES, AX
MOV AX, 4900H
INT 21H
MOV AX, SEG DATA

ERROR1:

POP SP POP SS MOV ES, KEEP_PSP

MOV DS, AX

POP BP

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

RET

CALL_OVL ENDP

; ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ

MAIN PROC

MOV AX, SEG DATA

MOV DS, AX

MOV KEEP PSP, ES

;ПОДГОТОВКА МЕСТА В ПАМЯТИ

MOV AX, ALL_MEMORY ;ВСЯ ПАМЯТЬ, ВЫДЕЛЕННАЯ ПРОГРАММЕ

MOV BX, ES ;ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПАМЯТЬ SUB AX, BX ;ВЫЧИСЛЯЕМ ОСТАТОК

MOV CX, 0004H

SHR AX, CL ;ПЕРЕВОДИМ В ПАРАГРАФЫ

MOV BX, AX ;УКАЗЫВАЕМ ВХОДНОЙ ПАРАМЕТР ДЛЯ ФУНКЦИИ

4AH

MOV AX, 4A00H

ІНТ 21Н ;ВЫПОЛНЯЕМ ФУНКЦИЮ (В АХ ЗАНЕСЁТСЯ

КОД ОШИБКИ ЕСЛИ ОНА БУДЕТ)

;ОБРАБОТКА ОШИБОК ФУНКЦИИ 4АН

JNC NO_ERROR_4AH ;ЕСЛИ ФЛАГ CF=0 - ОШИБОК НЕ БЫЛО, ДВИЖЕМСЯ ДАЛЕЕ

LEA DX, ERROR_4AH ;ВЫВОДИМ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛА ОШИБКА В ФУНКЦИИ 4AH

CALL WRITE_MESSAGE

СМР АХ, 7 ;ОШИБКА С КОДОМ 7

JE ERROR4AH_7_LABEL ;COOTBETCTBУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

СМР АХ, 8 ;ОШИБКА С КОДОМ 8

ЈЕ ERROR4AH_8_LABEL ;COOTBETCTBУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

СМР АХ, 9 ;ОШИБКА С КОДОМ 9

ЈЕ ERROR4AH_8_LABEL ;СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

ERROR4AH_7_LABEL:

LEA DX, ERROR4AH_7

CALL WRITE_MESSAGE

JMP ERROR FINISH

ERROR4AH_8_LABEL:

LEA DX, ERROR4AH_8 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR_FINISH

ERROR4AH_9_LABEL:

LEA DX, ERROR4AH_9 CALL WRITE_MESSAGE JMP ERROR FINISH

NO_ERROR_4AH:

;ОСВОБОЖДЕНИЕ МЕСТА, НАХОЖДЕНИЕ ПУТИ И ЗАПУСК 1 ОВЕРЛЕЯ

LEA BP, NAME1
CALL GET_PATH
CALL MEMORYSIZE

CALL CALL_OVL

;ОСВОБОЖДЕНИЕ МЕСТА, НАХОЖДЕНИЕ ПУТИ И ЗАПУСК 2 ОВЕРЛЕЯ

LEA BP, NAME2
CALL GET_PATH
CALL MEMORYSIZE
CALL CALL_OVL

ERROR_FINISH:

моv ан, 4ch ;3авершение по функции 4c

INT 21H

MAIN ENDP

CODE ENDS

ALL_MEMORY SEGMENT ;ПУСТОЙ СЕГМЕНТ В КОНЦЕ ALL_MEMORY ENDS ;ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ, КОТОРАЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМСЯ В CS

END MAIN

OVL_1.ASM

OVL1 SEGMENT

ASSUME CS:OVL1, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING

MAIN PROC FAR

PUSH DS

PUSH AX

PUSH DI

PUSH DX

PUSH BX

MOV DS, AX

LEA DX, CS:MESSAGE ;ВЫВОДИМ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО CALL WRITE_MESSAGE ;БЫЛ ВЫЗВАН ПЕРВЫЙ ОВЕРЛЕЙ

LEA BX, CS:ADRESS

ADD BX, 23 ;УСТАНАВЛИВАЕМ КУРСОР В НУЖНОЕ МЕСТО

MOV DI, BX ;В DI - АДРЕСС ПОСЛЕДНЕГО СИМВОЛА

MOV AX, CS ;В АХ - ЧИСЛО, НЕОБХОДИМОЕ

ПЕРЕКОНВЕРТИРОВАТЬ

CALL WRD_TO_HEX

LEA DX, CS:ADRESS ;ВЫВОДИМ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО CALL WRITE_MESSAGE ;БЫЛ ВЫЗВАН ВТОРОЙ ОВЕРЛЕЙ

POP BX

POP DX

POP DI

POP AX

POP DS

RETF

MAIN ENDP

MESSAGE DB 10, 13, 'THERE IS THE FIRST OVERLAY.', 10, 13, '\$'

ADRESS DB 'ITS SEGMENT ADRESS: ', 10, 13, '\$'

; ФУНКЦИЯ ВЫВОДА СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАН

WRITE_MESSAGE PROC

PUSH AX

MOV AH, 09H

INT 21H

POP AX

RET

WRITE_MESSAGE ENDP

TETR_TO_HEX PROC NEAR

AND AL,0FH

```
CMP AL,09
     JBE NEXT
     ADD AL,07
NEXT:
     ADD AL,30H
     RET
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE TO HEX PROC NEAR
;БАЙТ В AL ПЕРЕВОДИТСЯ В ДВА ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫХ СИМВОЛА В АХ
     PUSH CX
     MOV AH,AL
     CALL TETR_TO_HEX
     XCHG AL,AH
     MOV CL,4
     SHR AL,CL
     CALL TETR_TO_HEX; В AL - СТАРШИЙ БАЙТ
     РОР СХ ;В АН - МЛАДШИЙ
     RET
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC NEAR
;ПЕРЕВОД В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНУЮ СИСТЕМУ СЧИСЛЕНИЯ ЧИСЛА В АХ
; В АХ - НОМЕР, В DI - ССЫЛКА НА ПОСЛЕДНИЙ СИМВОЛ
     PUSH BX
     MOV BH,AH
     CALL BYTE_TO_HEX
     MOV [DI],AH
     DEC DI
     MOV [DI],AL
     DEC DI
     MOV AL,BH
     CALL BYTE_TO_HEX
     MOV [DI],AH
     DEC DI
     MOV [DI],AL
     POP BX
     RET
WRD_TO_HEX ENDP
OVL1 ENDS
```

15

END MAIN

OVL 2.ASM

OVL1 SEGMENT

ASSUME CS:OVL1, DS:NOTHING, SS:NOTHING, ES:NOTHING

MAIN PROC FAR

PUSH DS

PUSH AX

PUSH DI

PUSH DX

PUSH BX

MOV DS, AX

;ВЫВОДИМ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО LEA DX, CS:MESSAGE ;БЫЛ ВЫЗВАН ПЕРВЫЙ ОВЕРЛЕЙ CALL WRITE_MESSAGE

LEA BX, CS:ADRESS

ADD BX, 23 ;УСТАНАВЛИВАЕМ КУРСОР В НУЖНОЕ МЕСТО

MOV DI, BX ;В DI - АДРЕСС ПОСЛЕДНЕГО СИМВОЛА

MOV AX, CS ;B AXЧИСЛО, НЕОБХОДИМОЕ

ПЕРЕКОНВЕРТИРОВАТЬ

CALL WRD_TO_HEX

LEA DX, CS:ADRESS ;ВЫВОДИМ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ;БЫЛ ВЫЗВАН ВТОРОЙ ОВЕРЛЕЙ

CALL WRITE_MESSAGE

POP BX

POP DX

POP DI

POP AX

POP DS

RETF

MAIN ENDP

MESSAGE DB 10, 13, 'THERE IS THE SECOND OVERLAY.', 10, 13, '\$'

'ITS SEGMENT ADRESS: ', 10, 13, '\$' **ADRESS** DB

; ФУНКЦИЯ ВЫВОДА СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАН

WRITE_MESSAGE **PROC**

PUSH AX

MOV AH, 09H

INT 21H

POP AX

RET

WRITE_MESSAGE **ENDP**

TETR_TO_HEX PROC NEAR

AND AL,0FH

CMP AL,09

```
JBE NEXT
     ADD AL,07
NEXT:
     ADD AL,30H
     RET
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC NEAR
;БАЙТ В AL ПЕРЕВОДИТСЯ В ДВА ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫХ СИМВОЛА В АХ
     PUSH CX
     MOV AH,AL
     CALL TETR_TO_HEX
     XCHG AL,AH
     MOV CL,4
     SHR AL,CL
     CALL TETR_TO_HEX; В AL - СТАРШИЙ БАЙТ
     РОР СХ ;В АН - МЛАДШИЙ
     RET
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC NEAR
;ПЕРЕВОД В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНУЮ СИСТЕМУ СЧИСЛЕНИЯ ЧИСЛА В АХ
; В АХ - НОМЕР, В DI - ССЫЛКА НА ПОСЛЕДНИЙ СИМВОЛ
     PUSH BX
     MOV BH,AH
     CALL BYTE_TO_HEX
     MOV [DI],AH
     DEC DI
     MOV [DI],AL
     DEC DI
     MOV AL,BH
     CALL BYTE_TO_HEX
     MOV [DI],AH
     DEC DI
     MOV [DI],AL
     POP BX
     RET
WRD_TO_HEX ENDP
OVL1 ENDS
```

END MAIN