МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчика прерываний

Студент гр. 7381	Аженилок В.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Описание функций и структур данных.

Таблица 1 – функции управляющей программы.

Название функции	Назначение
PRINT	Печатает строку на экран
CHECK_ROUT	Функция, проверяющая установлен ли пользовательский обработчик прерываний.
SET_ROUT	Функция, устанавливающая пользовательской прерывание.
DELETE_ROUT	Функция, удаляющая пользовательское прерывание.
MAIN	Основная функция программы.
ROUT	Пользовательский обработчик прерываний, который при нажатии на клавишу 'z' печатает на экран смайлик.

Таблица 2 – структуры данных управляющей программы.

Название	Тип	Назначение
LoadResident	db	Вывод строки 'Resident was loaded!'

UnloudResident	db	Вывод строки 'Resident was unloaded!'
AlreadyLoaded	db	Вывод строки 'Resident is already loaded!'
NotYetLoad	db	Вывод строки 'Resident not yet loaded!'

Описание работы утилиты.

Программа проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход через функцию 4Ch прерывания 21h. Выгружает прерывание по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождения памяти, занимаемой резидентом. Осуществляется выход через функцию 4Ch прерывания 21h. Результат работы программы представлен на рис. 1.

```
C:\>lab5
Resident was loaded!
C:\>raBborka_
```

Рисунок 1 – результат работы программы lab5.exe.

Для проверки размещения прерывания в памяти была запущена программа из лабораторной работы №3, отображающей карту памяти в виде блоков МСВ (рис. 2).

```
C:\>lab3
Available memory: 648144 B
Extended memory: 15360 KB
MCB Adress | MCB Type
                           Owner I
                                            Size
                                                          Name
    016F
                4D
                            0008
                                              16
                                                         DPMILOAD
                 4D
                            0000
                 4D
                 4D
                                                         LAB5
                 4D
    01B8
                 4D
                            01C3
                                             144
                                                         LAB3
                 5A
                            01C3
                                          648128
```

Рисунок 2 – состояние памяти после загрузки собственного прерывания.

После поворного запуска программы было выведно сообщение о том, что резидентная программа уже загружена. Результат повторного запуска работы представлен на рис. 3.

```
C:\>lab5
Resident is already loaded!
C:\>_
```

Рисунок 3 – повторный запуск программы lab5.exe.

Была запущена программа с ключом выгрузки. Для того чтобы проверить, что память, занятая резидентом, освобождена, был выполнен запуск программы лабораторной работы №3.

```
C:\>lab5 /un
Resident was unloaded!
C:\>
```

Рисунок 4 – Результат запуска программы с ключом выгрузки.

```
:\>lab3
available memory: 648928 B
Extended memory: 15360 KB
MCB Adress | MCB Type |
                           I Owner I
                                                 Size
                                                                Name
                  4D
                              8000
                  4D
                                                               DPMILOAD
                              0000
    0171
                                                   64
    0176
                  4D
                              0040
                                                  256
                              0192
                  4D
                  5A
                               0192
                                                               LAB3
                                              648912
```

Рисунок 5 – Состояние памяти после выгрузки резидентной программы.

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована возможность встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: В данной лабораторной работе использовались аппаратные прерывания (09h), прерывания MS DOS (int 21h) и прерывания BIOS (int 16h).

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Ответ: Скан-код в IBM-совместимых компьютерах код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата. При нажатии любой клавиши контроллер клавиатуры распознаёт клавишу и посылает её скан-код в порт 60h. А код ASCII — код символа в соответствии со стандартной кодировочной таблицей.

приложение а

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
_CODE SEGMENT
```

ASSUME CS:_CODE, DS:_DATA, ES:NOTHING, SS:_STACK

ROUT PROC FAR

jmp start

SIGNATURE dw 01984h

KEEP PSP dw 0

KEEP IP dw 0

KEEP CS dw 0

INT_STACK dw 100 dup (?)

COUNT dw 0

KEEP SS dw 0

KEEP_AX dw ?

KEEP_SP dw 0

KEY_CODE db 2ch

start:

mov KEEP_SS, SS mov

KEEP_SP, SP mov KEEP_AX,

AX mov AX, seg INT STACK

mov SS, AX mov SP, 0 mov

AX, KEEP_AX

push ax

push bp

push es

push ds

push dx

push di

in al, 60h cmp
al, KEY_CODE
je DO_REQ

pushf
call dword ptr CS:KEEP_IP
jmp ROUT_END

DO_REQ:

push ax in al, 61h mov ah, al or al, 80h out 61h, al xchg ah, al out 61h, al mov al, 20h out 20h, al pop ax

ADD_TO_BUFF:

 mov
 ah, 05h
 mov

 cl, 02h
 mov
 ch,

 00h
 int
 16h

 or
 al, al
 jz

 ROUT_END
 mov

 ax, 0040h
 mov
 es,

 ax

mov si, 001ah mov
ax, es:[si] mov
si, 001ch

mov

es:[si], ax jmp ADD_TO_BUFF **ROUT_END:** di pop dx pop ds pop pop es pop bp pop ax AX, KEEP_SS mov SS, AX mov AX, KEEP_AX mov SP, KEEP_SP mov al, 20h mov out 20h, al iret **ROUT ENDP** LAST_BYTE_ROUT: PRINT PROC near push ax mov ah,09h int 21h pop ax ret PRINT **ENDP** CHECK ROUT PROC mov ah, 35h mov al, 09h int 21h

mov

mov si, offset SIGNATURE sub

si, offset ROUT ax, 01984h

cmp ax, ES:[BX+SI] je
ROUT_IS_LOADED
call SET ROUT

ROUT_IS_LOADED:

call DELETE ROUT

ret

CHECK_ROUT ENDP

SET_ROUT PROC

mov ax, KEEP_PSP mov
es, ax cmp byte ptr

es:[80h], 0

je LOAD

cmp byte ptr es:[82h], '/'

jne LOAD

cmp byte ptr es:[83h], 'u'

jne LOAD cmp byte ptr

es:[84h], 'n' jne LOAD

lea dx, NotYetLoad call

PRINT

jmp EXIT

LOAD:

mov ah, 35h mov al, 09h int 21h mov KEEP_CS, ES mov KEEP_IP, BX lea dx, LoadResident call PRINT; interrupt vector loading push ds dx, offset ROUT

 ${\tt mov}$

```
mov ax, seg ROUT
      mov ds, ax mov
       ah, 25h mov
                    al,
      09h
  int 21h
 pop ds
 ;memory allocation mov dx, offset
LAST_BYTE_ROUT mov cl, 4 shr dx,
cl inc dx
             add dx, CODE
                               sub
dx, KEEP_PSP sub al, al
                          mov ah,
31h int 21h
EXIT:
 sub al, al
                mov
ah, 4ch int 21h
SET_ROUT ENDP
DELETE_ROUT PROC
  push dx
  push ax
  push ds
  push es
  mov ax, KEEP_PSP
                     mov
es, ax
      cmp byte ptr es:[80h], 0 je
       END_DELETE
      cmp byte ptr es:[82h], '/' jne
       END_DELETE
```

cmp byte ptr es:[83h], 'u'
jne END_DELETE cmp byte
ptr es:[84h], 'n' jne
END DELETE

lea dx, UnloudResident call PRINT
 CLI
 mov ah, 35h mov
al, 09h int 21h
 mov si, offset KEEP_IP sub
si, offset ROUT

mov dx, es:[bx+si]
mov ax, es:[bx+si+2]
mov ds, ax mov ah,
25h mov al, 09h int
21h

mov ax, es:[bx+si-2] mov es, ax mov ax, es:[2ch] push es mov es, ax mov ah, 49h int 21h pop es mov ah, 49h int 21h STI jmp END_DELETE2

END_DELETE: mov dx, offset
AlreadyLoaded call PRINT
END_DELETE2:

pop es

```
pop ds
pop ax pop
dx ret
DELETE_ROUT ENDP
```

MAIN PROC NEAR mov ax,
_DATA mov ds, ax mov
KEEP_PSP, es call
CHECK_ROUT mov ax,
4C00h int 21h ret
MAIN ENDP
_CODE ENDS
_STACK SEGMENT STACK
db 512 dup(0)

_STACK ENDS

_DATA SEGMENT

LoadResident db 'Resident was loaded!', 0dh, 0ah, '\$'

UnloudResident db 'Resident was unloaded!', 0dh, 0ah, '\$'

AlreadyLoaded db 'Resident is already loaded!', Odh, Oah, '\$'

NotYetLoad db 'Resident not yet loaded!', 0DH,

_DATA ENDS

0AH, '\$'

END MAIN