МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студентка гр. 7381

Кортев Ю.В.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

Исследование интерфейса управляющей программы и загрузочных модулей. Этот интерфейс состоит в передаче запускаемой программе управляющего блока, содержащего адреса и системный данные. Так загрузчик строит префикс сегмента программы (PSP) и помещает его адрес в сегментный регистр. Исследование префикса сегмента программы (PSP) и среды, передаваемой программе.

Основные теоретические положения.

Учет занятой и свободной памяти ведется при помощи списка блоков управления памятью МСВ. МСВ занимает 16 байт и располагается всегда с адреса кратного 16 и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет.

МСВ имеет следующую структуру:

Смещен	Длина поля	Содержание
ие	(байт)	поля
00h	1	тип МСВ: 5Ah, если последний в списке, 4Dh, если не последний
01h	2	Сегментный адрес PSP владельца участка памяти, либо 0000h — свободный участок 0006h — участок принадлежит драйверу OS XMS UMB 0007h — участок является исключительной верхней памятью драйверов 0008h — участок принадлежит MS DOS FFFAh — участок занят управляющим блоком 386MAX UMB FFFDh — участок заблокирован 386MAX FFFEh — участок принадлежит 386MAX UMB
03h	2	Размер участка в параграфах
05h	3	Зарезервирован
	_	"SC" – если участок принадлежит MS DOS, то в
08h	8	нем системный код "SD" – если участок принадлежит MS DOS, то в нем системные данные

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим MCB можно определить местоположение следующего MCB в списке.

Адрес первого МСВ хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists". Доступ к указателю на эту структуру можно получить, используя функцию 52h "Get Lists of Lists" int 21h. В результате выполнения этой функции ES:ВХ будет указывать на список списков. Слово по адресу ES:[ВХ-2] и есть адрес самого первого МСВ.

Размер расширенной памяти находится в ячейках Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить, обращаясь к ячейкам CMOS следующим образом:

```
mov al, 30h; запись адреса ячейки CMOS out 70h, al in al, 71; чтение младшего байта mov bl, al; размера расширенной памяти mov al, 31h; запись адреса ячейки CMOS out 70h, al in al, 71h; чтение старшего байта ;размера расширенной памяти
```

Порядок выполнения работы

Были написаны и отлажены программные модули, для всех 4 вариантов программы. На рис. 1-4 представлены результаты запуска программы.

ailable mem	648917	B		
ktended memor				
MCB Adress	МСВ Туре	Owner	Size	Name
016F	4D	0008	16	
0171	4D	0000	64	
0176	4D	0040	256	
0407	4D	0192	144	
0187	LL			

Рисунок 1 – Шаг 1

Available m Extended mei				
MCB Adress	MCB Type	Owner	Size	Name
916F	4D	0008	16	
9171	4D	0000	64	
9176	4D	0040	256	
9187	4D	0192	144	
9191	4D	0192	13136	LAB3 Z
94C7	5A	0000	635760	+Fè Gê⊞ð

Рисунок 2 — Шаг 2

CB Adress	MCB Type	0wner	Size	Name
016F	4D	9998	16	HOURS
0171	4D	0000	64	
9176	4D	0040	256	
0187	4D	0192	144	
0191	4D	0192	13248	LAB3_3
04CE	4D	0192	65536	LAB3_3
14CF	5A	0000	570096	

Рисунок 3 – Шаг 3

Extended mer Failed!	mory: 15360	KB		
MCB Adress	МСВ Туре	Owner	Size	Name
916F	4D	0008	16	
0171	4D	0000	64	
0176	4D	0040	256	
9187	4D	0192	144	
0191	4D	0192	13600	LAB3 4
04E4	5A	0000	635296	ìåx PoF>

Рисунок 4 – Шаг 4

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что означает «доступный объём памяти?»

Доступный объём памяти - часть оперативной памяти, выделенная программе для работы.

2. Где МСВ блок вашей программы в списке?

В первом случае 2 МСВ блока: предпоследний (адрес 187h) – блок памяти переменных среды, и последний (адрес 191h) – программный блок.

Во втором случае блоки МСВ располагаются по эти же адресам.

В третьем случае добавляется еще один блок МСВ – дополнительный. Он находится по адресу 04ЕВВ.

В четвёртом случае программа запрашивает память до того, как освобождает неиспользуемую — и при обработке завершения функций ядра возникает ошибка.

3. Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

В первом случае всю свободную память (64 8912 б).

Во втором случае только необходимый программе объём памяти (648 912-635 $296 - 16 = 13\,6006$).

В третьем случае $648\ 912-569\ 632-65\ 536-32=13\ 7126$.

В четвертом случае 648912-634720-16 = 141766.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД

TESTPC SEGMENT
ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC,
ES:NOTHING, SS:NOTHING
ORG 100H

START: JMP BEGIN ; Данные AvailableMemory db 0dh,0ah,'Available memory: B',0dh,0ah,'\$' ExtendedMemory db 'Extended memory: KB',0dh,0ah,'\$' TableHead db 0dh,0ah,' MCB Adress MCB Type Name ',0dh,0ah,'\$' Owner Size MCB db' ',0dh,0ah,'\$' ; Процедуры TETR TO HEX PROC near and al,0fh cmp al,09 ibe NEXT add al,07 NEXT: add al,30h ret TETR TO HEX ENDP BYTE TO HEX PROC near push cx mov ah,al call TETR TO HEX xchg al,ah mov cl,4 shr al,cl call TETR TO HEX pop cx ret

```
WRD TO HEX PROC near
  push bx
  mov bh,ah
  call BYTE TO HEX
  mov [di],ah
  dec di
  mov [di],al
  dec di
  mov al,bh
  call BYTE TO HEX
  mov [di],ah
  dec di
  mov [di],al
  pop bx
  ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE TO DEC PROC near
  push cx
  push dx
  xor ah,ah
  xor dx,dx
  mov cx,10
loop bd: div cx
  or dl,30h
  mov [si],dl
  dec si
  xor dx,dx
  cmp ax,10
  jae loop bd
  cmp al,00h
  je end 1
  or al,30h
  mov [si],al
end_l: pop dx
  pop cx
  ret
BYTE_TO_DEC ENDP
WRD TO DEC PROC near
  push cx
  push dx
  push ax
```

```
mov cx,10
loop wd:
  div cx
  or dl,30h
  mov [si],dl
  dec si
  xor dx,dx
  cmp ax,10
  jae loop wd
  cmp ax,00h
  jbe end 1 2
  or al,30h
  mov [si],al
end_1_2:
  pop ax
  pop dx
  pop cx
  ret
WRD TO DEC ENDP
Print PROC near
  push ax
  mov ah,09h
  int 21h
  pop ax
  ret
Print ENDP
PrintAvailableMemory PROC near
  push ax
  push bx
  push dx
  push si
  mov ah,04Ah
  mov bx,0FFFFh
  int 21h
  mov ax,10h
  mul bx
  lea si, Available Memory
  add si,25
  call WRD TO DEC
 lea dx, Available Memory
 call Print
```

```
pop si
        pop dx
        pop bx
        pop ax
     PrintAvailableMemory ENDP
     PrintExtendedMemorySize PROC near
        push ax
        push bx
       push dx
        push si
       mov al,30h; чтение младшего байта
        out 70h,al
        in al,71h
                  ;чтение младшего байта
        mov bl,al
                   ;размера расширенной памяти
        mov al,31h ;запись адреса ячейки CMOS
        out 70h,al
        in al,71h
                  ;стение старшего байта размера
расширенной памяти
        mov ah,al
        mov al,bl
        sub dx,dx
        lea si,ExtendedMemory
        add si,21
        call WRD_TO_DEC
       lea dx,ExtendedMemory
        call Print
        pop si
        pop dx
        pop bx
        pop ax
        ret
     PrintExtendedMemorySize ENDP
     PrintMCB PROC near
        ; Address
        lea di, MCB
        mov ax,es
        add di,5
```

call WRD_TO_HEX

```
; Type
  lea di,MCB
  add di,15
  xor ah,ah
  mov al,es:[0]
  call BYTE_TO_HEX
  mov [di],al
  inc di
  mov [di],ah
  ; Owner
  lea di,MCB
  mov ax,es:[1]
  add di,29
  call WRD TO HEX
  ; Size
  lea di,MCB
  mov ax,es:[3]
  mov bx,10h
  mul bx
  add di,46
  push si
  mov si,di
  call WRD_TO_DEC
  pop si
  ; Name
  lea di,MCB
  add di,53
  mov bx,0
case print:
  mov dl,es:[bx+8]
  mov [di],dl
  inc di
  inc bx
  cmp bx,8
  jne case_print
  mov ax,es:[3]
  mov bl,es:[0]
  ret
PrintMCB ENDP
```

```
PrintMemoryManagementUnits PROC near
  lea dx, Table Head
  call Print
  mov ah,52h
  int 21h
  sub bx,2h
  mov es,es:[bx]
case:
  call PrintMCB
  lea dx,MCB
  call Print
  mov cx,es
  add ax,cx
  inc ax
  mov es,ax
  cmp bl,4Dh
  je case
  ret
PrintMemoryManagementUnits ENDP
; Код
BEGIN:
  call PrintAvailableMemory
  call PrintExtendedMemorySize
  call PrintMemoryManagementUnits
  xor al,al
  mov ah,4ch
  int 21h
TESTPC ENDS
  END START
```