# Society5.0 シミュレーションの高信頼実行のための チェックポイント・リスタート・シミュレーターの開発

作業報告書(暫定版)

2021年2月

株式会社 ヴァイナス

# 目次

1		受:	託業務件名	7
			じめに	
Z				
3		開	発概要	2
4		開	発詳細	
	4.	1	開発環境	
	4.	2	simulate_cr 関数	
	4.	3	optimize_cr 関数	
5		動作	作確認テスト結果	6
	5.	1	テスト環境	6
	5.2	2	simulate_cr 関数	6
	5.	3	optimize_cr 関数	17
	5.4	4	Efficiency 変化グラフ	20
6		盟	数使用例	26

### 1 受託業務件名

Society5.0 シミュレーションの高信頼実行のためのチェックポイント・リスタート・シミュレーターの開発

### 2 はじめに

本件業務では、Society5.0 シミュレーションの高信頼実行のためのチェックポイント・リスタート・シミュレーターを 実現する関数の開発を実施しました。本報告書では、その開発業務内容について報告します。

### 3 開発概要

以下の2つの関数を実装しました。

#### (ア) simulate\_cr 関数:

マルチレベル C/R をシミュレーションし、その結果を出力します。

### (イ) optimize\_cr 関数:

simulate\_cr 関数の efficiency を最大化する、interval、L2\_freq を見つけ出し、その時のシミュレーション結果を出力します。

### 4 開発詳細

### 4.1 開発環境

各関数の開発は、以下の環境で行いました。

OS: Windows 10 言語: Python 3.7.4

#### 4.2 simulate cr 関数

以下の通り、simulate\_cr 関数の開発を行いました。

tuple simulate\_cr(interval, L2ckpt\_freq, L1ckpt\_overhead, L2ckpt\_latency, ckptRestartTimes, failRates, N, SN, G, g, alpha, check\_interval, n\_check\_ok, n\_failure\_max, efficiency\_log)

### •引数(入力)

引数名	説明	型	
Interval	L1 チェックポイントの間隔	int	必須
L2ckpt_freq	L2 チェックポイントの頻度	int	必須
L1ckpt_overhead	同期 L1 チェックポイントの時間	int	必須
L2ckpt_latency	非同期 L2 チェックポイントの時間	int	必須
ckptRestartTimes	L1,L2 リカバリに要する時間を格納した長さ2の配列	List	必須
	= [L1 リカバリ時間,L2 リカバリ時間]	[int,int]	
failRates	L1,L2 リカバリを必要とする障害の単位時間に発生	List	必須
	する回数を格納した長さ 2 の配列 = [L1 障害回	[float,float]	
	数,L2 障害回数]		
N	全計算ノード数	int	必須
SN	予備ノード数 ※仕様追加されたパラメータ	int	必須
G	L1 チェックポイントのグループサイズ	int	必須
g	L1 チェックポイントの障害耐性	int	必須
alpha	シミュレーション終了とする Efficiency の変化量の閾	float	必須
	値		
check_interval	Efficiency の変化量チェックの頻度	int	省略可、Default=1
	※仕様追加されたパラメータ		
n_check_ok	Efficiency の変化量チェックで終了と判定されるため	int	省略可、Default=1
	の連続回数 ※仕様追加されたパラメータ		
n_failure_max	最大障害発生回数 ※仕様追加されたパラメータ	int	省略可、Default=500000
efficiency_log	Efficiency 変化量チェックの履歴出力のオン・オフ	bool	省略可、Default=False
	※仕様追加されたパラメータ		

### 返り値(出力):tuple 型データ=(X,A,B,C,D,E,F)

引数名	説明	型
X	Efficiency = A/(B+C+D+F)	float
A	実質計算時間	float
В	計算状態に費やした時間	float
С	L1 チェックポイントに費やした時間	float
D	L1 リカバリに費やした時間	float
Е	L2 チェックポイントに費やした時間	float
F	L2 リカバリに費やした時間	float

### 4.3 optimize\_cr 関数

以下の通り、optimize\_cr 関数の開発を行いました。

tuple optimize\_cr (L1ckpt\_overhead, L2ckpt\_latency, ckptRestartTimes, failRates, N, SN, G, g, alpha, check\_interval, n\_check\_ok, n\_failure\_max, n\_steps, log\_interval)

### •引数(入力)

引数名	説明	型	
L1ckpt_overhead	同期 L1 チェックポイントの時間	int	必須
L2ckpt_latency	非同期 <b>L2</b> チェックポイントの時間	int	必須
ckptRestartTimes	L1,L2 リカバリに要する時間を格納した長さ2の配列	List	必須
	= [L1 リカバリ時間,L2 リカバリ時間]	[int,int]	
failRates	L1,L2 リカバリを必要とする障害の単位時間に発生	List	必須
	する回数を格納した長さ 2 の配列 = [L1 障害回	[float,float]	
	数,L2 障害回数]		
N	全計算ノード数	int	必須
SN	予備ノード数 ※仕様追加されたパラメータ	int	必須
G	L1 チェックポイントのグループサイズ	int	必須
g	L1 チェックポイントの障害耐性	int	必須
alpha	シミュレーション終了とする Efficiency の変化量の関	float	必須
	値		
check_interval	Efficiency の変化量チェックの頻度	int	省略可、Default=1
	※仕様追加されたパラメータ		
n_check_ok	Efficiency の変化量チェックで終了と判定されるため	int	省略可、Default=1
	の連続回数 ※仕様追加されたパラメータ		
n_failure_max	最大障害発生回数 ※仕様追加されたパラメータ	int	省略可、Default=500000
n_steps	最適化の反復回数※仕様追加されたパラメータ	int	省略可、Default=5000
log_interval	最適化のログ出力間隔、0とすると出力なし	int	省略可、Default=100
	※仕様追加されたパラメータ		

### ・返り値(出力):tuple 型データ=(X,A,B,C,D,E,F, interval, L2ckpt\_freq)

引数名	説明	型
x	最適化結果の interval, L2ckpt_freq 時の Efficiency = A/(B+C+D+F)	float
A	最適化結果の interval, L2ckpt_freq 時の実質計算時間	float
В	最適化結果の interval, L2ckpt_freq 時の計算状態に費やした時間	float
С	最適化結果の interval, L2ckpt_freq 時の L1 チェックポイントに費やした時間	float
D	最適化結果の interval, L2ckpt_freq 時の L1 リカバリに費やした時間	float

E	最適化結果の interval, L2ckpt_freq 時の L2 チェックポイントに費やした時間	float
F	最適化結果の interval, L2ckpt_freq 時の L2 リカバリに費やした時間	float
interval	最適化結果の L1 チェックポイントの間隔	int
L2ckpt_freq	最適化結果の L2 チェックポイントの頻度	int

#### ◆最適化手法について

最適化手法には、焼きなまし法を採用しました。

•初期状態

下記の interval、L2\_freq\_freq 組み合わせ (24 通り) の内、最も Efficiency の高いものを初期状態とするよう実装しました。

interval = 1000, 2500, 5000, 8000, 12000, 24000 L2\_freq\_freq = 1, 2, 5, 10

### • 状態遷移

状態遷移については、下記の4つの方法を検討しました。

#### 方法 1:

- 1. interval と L2ckpt\_freq のどちらの数値を変えるかをランダムに選択
- 2. 選択されたパラメータを 2% 増減

#### 方法 2:

- 1. interval と L2ckpt\_freq のどちらの数値を変えるかをランダムに選択
- 2. 選択されたパラメータを 5%以内のランダムな値で増減

#### 方法 3:

1. interval と L2ckpt\_freq の両方を 0~5%以内のランダムな値で増減

### 方法 **4**:

- 1. interval と L2ckpt\_freq のどちらの数値を変えるかをランダムに選択
- 2. 選択されたパラメータを固定値で増減

検討の結果、方法 4(※)以外は、どれもあまり差が見られなかったため、方法 1を採用しています。

※interval は範囲が広いため、固定値で増減する場合、小さい値にすると範囲内の移動に回数が掛かりすぎ、 大きい値にすると小さい側で変化量が大きくなりすぎる問題が発生しました。

上記の状態遷移の方法は、簡単なソースコード修正で、上記いずれの方法にも変更できるようにしていますので、必要に応じて修正してご利用ください。また、2%や 5%の数字もソースコードの対応箇所の変更のみで変更可能です。

### 5 動作確認テスト結果

### 5.1 テスト環境

各関数のテストは、以下の環境で行いました。

Windows: Windows 10 + Python 3.7.4 Linux: Ubuntu 16.04 + Python 3.5.2

### 5.2 simulate\_cr 関数

simulate\_cr 関数の動作確認結果は以下の通りで、問題なく動作しております。

区分	テスト内容	結果確認內容	判定	備考
実行	シミュレーションの動作確認	シミュレーション(デバッグ出力内容)が想定した処	ОК	デバッグ出力オン
	(デバッグ出力での処理確認)	理、フローとなっていること		
設定範囲	interval=0	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	L2_ckpt_freq=0
		Efficiency=1.0 となっていること		
		CUIに特殊設定の注記メッセージが表示されること		
設定範囲	interval=1	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	interval=2		ОК	
設定範囲	interval=3		ОК	
設定範囲	interval=4		ОК	
設定範囲	interval=5		ОК	
設定範囲	interval=6		ОК	
設定範囲	interval=7		ОК	
設定範囲	interval=8		ОК	
設定範囲	interval=9		ОК	
設定範囲	interval=10		ОК	
設定範囲	interval=20		ОК	
設定範囲	interval=30		ОК	
設定範囲	interval=40		ОК	
設定範囲	interval=50		ОК	
設定範囲	interval=60		ОК	
設定範囲	interval=70		ОК	
設定範囲	interval=80		ОК	
設定範囲	interval=90		ОК	
設定範囲	interval=100		ОК	
設定範囲	interval=200		ОК	
設定範囲	interval=300		ОК	

⇒n, -+			OI	
設定範囲	interval=400		OK	
設定範囲	interval=500		OK	
設定範囲	interval=600		OK	
設定範囲	interval=700		OK	
設定範囲	interval=800		OK	
設定範囲	interval=900		OK	
設定範囲	interval=1000		OK	
設定範囲	interval=2000		OK	
設定範囲	interval=3600		OK	
設定範囲	interval=7200		ОК	
設定範囲	interval=10000		ОК	
設定範囲	interval=18000		ОК	
設定範囲	interval=36000		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=0	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	L2_ckpt_freq=0
		CUIに特殊設定の注記メッセージが表示されること		
設定範囲	L2ckpt_freq=1	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=2		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=3		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=4		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=5		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=6		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=7		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=8		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=9		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=10		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=20		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=30		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=40		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=50		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=60		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=70		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=80		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=90		ОК	
設定範囲	L2ckpt_freq=100		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=0	シミュレーションが正常に終了すること	ок	
設定範囲	L1ckpt_overhead=1		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=2		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=3		ОК	

設定範囲	L1ckpt_overhead=4		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=5		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=6		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=7		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=8		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=9		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=10		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=20		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=30		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=40		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=50		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=60		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=70		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=80		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=90		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=100		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=200		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=300		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=400		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=500		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=600		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=700		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=800		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=900		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=1000		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=1800		OK	
設定範囲	L1ckpt_overhead=3600		OK	
設定範囲	L2ckpt_latency=0	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=1		OK	
設定範囲	L2ckpt_latency=2		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=3		OK	
設定範囲	L2ckpt_latency=4		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=5		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=6		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=7		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=8		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=9		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=10		OK	

	T			
設定範囲	L2ckpt_latency=20		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=30		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=40		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=50		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=60		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=70		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=80		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=90		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=100		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=200		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=300		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=400		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=500		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=600		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=700		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=800		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=900		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=1000		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=2000		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=3600		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=7200		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=10000		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=18000		ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=36000		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=0	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=1		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=2		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=3		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=4		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=5		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=6		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=7		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=8		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=9		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=10		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=20		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=30		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=40		ОК	

	I			
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=50		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=60		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=70		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=80		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=90		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=100		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=200		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=300		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=400		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=500		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=600		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=700		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=800		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=900		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=1000		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=1800		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=3600		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=0	シミュレーションが正常に終了すること	ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=1		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=2		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=3		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=4		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=5		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=6		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=7		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=8		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=9		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=10		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=20		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=30		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=40		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=50		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=60		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=70		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=80		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=90		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=100		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=200		ок	

設定範囲	ckptRestartTimes[1]=300		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=400		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=500		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=600		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=700		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=800		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=900		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=1000		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=2000		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=3600		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=7200		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=10000		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=18000		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=36000		ОК	
設定範囲	failRates[0]=0.0	シミュレーションが正常に終了すること	ок	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-10</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-9</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-8</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-7</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-6</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-5</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-4</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-3</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-2</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-1</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0		ОК	
設定範囲	failRates[1]=0.0	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-10</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-9</sup>		ок	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-8</sup>		ок	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-7</sup>		ок	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-6</sup>		ок	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-5</sup>		ок	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-4</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-3</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-2</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-1</sup>		ок	
設定範囲	failRates[1]=1.0		ОК	

設定範囲	failRates=[0.0,0.0]	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	<b>L1、L2</b> の障害回数が
		Efficiency=interval/(interval+L1ckpt_overhea		共に0の特殊なケー
		d)となること		ス
		CUIに特殊設定の注記メッセージが表示されること		
設定範囲	N=1	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	N=2		ОК	
設定範囲	N=3		ОК	
設定範囲	N=4		ОК	
設定範囲	N=5		ОК	
設定範囲	N=6		ОК	
設定範囲	N=7		ОК	
設定範囲	N=8		ОК	
設定範囲	N=9		ОК	
設定範囲	N=10		ОК	
設定範囲	N=20		ОК	
設定範囲	N=50		ОК	
設定範囲	N=100		ОК	
設定範囲	N=200		ОК	
設定範囲	N=500		ОК	
設定範囲	N=1000		ОК	
設定範囲	N=2000		ОК	
設定範囲	N=5000		ОК	
設定範囲	N=10000		ОК	
設定範囲	N=20000		ОК	
設定範囲	N=50000		ОК	
設定範囲	N=100000		ОК	
設定範囲	N=200000		ОК	
設定範囲	N=500000		ОК	
設定範囲	N=1000000		ОК	
設定範囲	G=1	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	G=2		ОК	
設定範囲	G=3		ОК	
設定範囲	G=4		ОК	
設定範囲	G=5		ОК	
設定範囲	G=6		ОК	
設定範囲	G=7		ОК	
設定範囲	G=8		ОК	
設定範囲	G=9		ОК	

			1	
設定範囲	G=10		ОК	
設定範囲	G=20		ОК	
設定範囲	G=50		ОК	
設定範囲	G=100		ОК	
設定範囲	G=200		ОК	
設定範囲	G=500		ОК	
設定範囲	G=1000		ОК	
設定範囲	G=2000		ОК	
設定範囲	G=5000		ОК	
設定範囲	G=10000		ОК	
設定範囲	G=20000		ОК	
設定範囲	G=50000		ОК	
設定範囲	G=100000		ок	
設定範囲	G=200000		ОК	
設定範囲	G=500000		ОК	
設定範囲	G=1000000		ок	
設定範囲	g=1	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	g=2		ОК	
設定範囲	g=3		ОК	
設定範囲	g=4		ок	
設定範囲	g=5		ОК	
設定範囲	g=6		ок	
設定範囲	g=7		ОК	
設定範囲	g=8		ОК	
設定範囲	g=9		ок	
設定範囲	g=10		ОК	
設定範囲	g=20		ок	
設定範囲	g=50		ок	
設定範囲	g=100		ОК	
設定範囲	g=200		ок	
設定範囲	g=500		ок	
設定範囲	g=1000		ок	
設定範囲	g=2000		ок	
設定範囲	g=5000		ок	
設定範囲	g=10000		ОК	
設定範囲	g=20000		ок	
設定範囲	g=50000		ок	
設定範囲	g=100000		ОК	

設定範囲	g=200000		ОК	
設定範囲	g=500000		ОК	
設定範囲	g=1000000		ОК	
設定範囲	alpha=1.0	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-1</sup>	終了時の Efficiency 変化量が alpha 以下になっ	ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-2</sup>	ていること	ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-3</sup>		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-4</sup>		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-5</sup>		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-6</sup>		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-7</sup>		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-8</sup>		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-9</sup>		ок	
設定範囲	SN=10	シミュレーションが正常に終了すること	ок	
		CUI に予備ノードが不足したこと示す警告メッセー		
		ジが表示されること		
		Efficiency=0.0 となること		
設定範囲	SN=10000	シミュレーションが正常に終了すること	ок	
設定範囲	SN=1000000		ок	
設定範囲	check_interval=1	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	check_interval=100	Efficiency の変化量チェックの頻度が設定通りに	ОК	
設定範囲	check_interval=1000	なっていること	ОК	
設定範囲	n_check_ok=1	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	n_check_ok=2	終了時の Efficiency 変化量が設定回数連続で	ОК	
設定範囲	n_check_ok=3	alpha(=1e-3)以下になっていること	ОК	
設定範囲	n_failure_max=10	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
		CUIに障害発生回数が最大値を超えたこと示す警		
		告メッセージが表示されること		
		Efficiency=0.0 となること		
設定範囲	n_failure_max=50000	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
設定範囲	efficiency_log=False	シミュレーションが正常に終了すること	ОК	
		Efficiency の変化量履歴が出力されないこと		
不正入力	interval=-1	エラーが発生すること	ок	
不正入力	interval="a"	CUI に不正入力を示すメッセージが表示されること	ок	
不正入力	L2ckpt_freq=-1	返り値がすべて 0 になること	ОК	
不正入力	L2ckpt_freq="a"		ОК	
不正入力	L2ckpt_freq=1		ОК	他設定に対して小さ
				すぎ
不正入力	L2ckpt_freq=1		ОК	interval=0 時は、

	interval=0		L2ckpt_freq=0 Ø
			有効
不正入力	L1ckpt_overhead=-1	ОК	
不正入力	L1ckpt_overhead="a"	ОК	
不正入力	L2ckpt_latency=-1	ОК	
不正入力	L2ckpt_latency="a"	ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=[-1,2000]	ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=["a",2000	ОК	
	]		
不正入力	ckptRestartTimes=[100,-1]	ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=[100,"a"]	ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=[100]	ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=100	ОК	
不正入力	failRates=[-1,1e-6]	ОК	
不正入力	failRates=["a",1e-6]	ОК	
不正入力	failRates=[1e-5,-1]	ОК	
不正入力	failRates=[1e-5,"a"]	ОК	
不正入力	failRates=[1e-5]	ОК	
不正入力	failRates=1e-5	ОК	
不正入力	N=0	ОК	
不正入力	N="a"	ОК	
不正入力	G=0	ОК	
不正入力	G="a"	ОК	
不正入力	G=1001	ОК	Nに対して不適切
不正入力	g=0	ОК	
不正入力	g="a"	ОК	
不正入力	g=5	ОК	Gに対して不適切
不正入力	alpha=1.01	ОК	
不正入力	alpha=0.0	ОК	
不正入力	alpha="a"	ОК	
不正入力	check_interval=0	ОК	
不正入力	check_interval="a"	ОК	
不正入力	n_check_ok=0	ОК	
不正入力	n_check_ok="a"	ОК	
不正入力	n_failure_max=0	ОК	
不正入力	n_failure_max="a"	ОК	
不正入力	efficiency_log=0	ОК	

※以下の設定をベースに、テスト項目に応じて設定を変更してテストを行いました。

interval = 3000 L2ckpt\_freq = 20 L1ckpt\_overhead = 100 L2ckpt\_latency = 2000 ckptRestartTimes = [100,2000] failRates = [1e-5,1e-6] N = 1000 ※G、g の設定範囲テスト時は 1000000 G = 4 ※g の設定範囲テスト時は 1000000 g = 1

alpha = 1e-3

SN = 1000000

chk\_interval = 1000

n\_check\_ok = 1

n\_failure\_max = 500000

efficiency\_log = True

## 5.3 optimize\_cr 関数

optimize\_cr 関数の動作確認結果は以下の通りで、問題なく動作しております。

区分	テスト内容	結果確認内容	判定	備考
実行	最適化の動作確認	最適化(デバッグ出力内容)が想定した処理、フロー	ОК	デバッグ出力オン
	(デバッグ出力での処理確認)	となっていること		
設定範囲	L1ckpt_overhead=0	最適化が正常に終了すること	ок	
設定範囲	L1ckpt_overhead=100		ОК	
設定範囲	L1ckpt_overhead=3600		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=0	最適化が正常に終了すること	ок	
設定範囲	L2ckpt_latency=1000		ОК	
設定範囲	L2ckpt_latency=36000		ок	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=0	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=100		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[0]=3600		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=0	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=1000		ОК	
設定範囲	ckptRestartTimes[1]=36000		ОК	
設定範囲	failRates[0]=0.0	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-10</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[0]=1.0×10 <sup>-6</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[1]=0.0	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-10</sup>		ОК	
設定範囲	failRates[1]=1.0×10 <sup>-6</sup>		ок	
設定範囲	N=1	最適化が正常に終了すること	ок	
設定範囲	N=1000		ОК	
設定範囲	N=1000000		ОК	
設定範囲	G=1	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	G=1000		ОК	
設定範囲	G=1000000		ОК	
設定範囲	g=1	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	g=1000		ОК	
設定範囲	g=1000000		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-2</sup>	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-5</sup>		ОК	
設定範囲	alpha=1.0×10 <sup>-7</sup>		ОК	
設定範囲	SN=10000	最適化が正常に終了すること	ок	
		•		<u> </u>

設定範囲	SN=1000000		ОК	
設定範囲	n_steps=100	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	n_steps=5000		ОК	
設定範囲	log_interval=0	最適化が正常に終了すること	ОК	
設定範囲	log_interval=50		ОК	
不正入力	L1ckpt_overhead=-1	エラーが発生すること	ОК	
不正入力	L1ckpt_overhead="a"	CUIに不正入力を示すメッセージが表示されること	ОК	
不正入力	L2ckpt_latency=-1	返り値がすべて 0 になること	ОК	
不正入力	L2ckpt_latency="a"		ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=[-1,2000]		ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=["a",2000]		ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=[100,-1]		ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=[100,"a"]		ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=[100]		ОК	
不正入力	ckptRestartTimes=100		ОК	
不正入力	failRates=[-1,1e-6]		ОК	
不正入力	failRates=["a",1e-6]		ОК	
不正入力	failRates=[1e-5,-1]		ОК	
不正入力	failRates=[1e-5,"a"]		ОК	
不正入力	failRates=[1e-5]		ОК	
不正入力	failRates=1e-5		ОК	
不正入力	N=0		ОК	
不正入力	N="a"		ОК	
不正入力	G=0		ОК	
不正入力	G="a"		ОК	
不正入力	G=1001		ОК	Nに対して不適切
不正入力	g=0		ОК	
不正入力	g="a"		ОК	
不正入力	g=5		ОК	Gに対して不適切
不正入力	alpha=1.01		ОК	
不正入力	alpha=0.0		ОК	
不正入力	alpha="a"		ОК	
不正入力	check_interval=0		ОК	
不正入力	check_interval="a"		ОК	
不正入力	n_check_ok=0		ОК	
不正入力	n_check_ok="a"		ОК	
不正入力	n_failure_max=0		ОК	
不正入力	n_failure_max="a"		ОК	

不正入力	n_steps=0	ОК	
不正入力	n_steps="a"	ОК	
不正入力	log_interval=-1	ОК	
不正入力	log_interval="a"	ОК	

※以下の設定をベースに、テスト項目に応じて設定を変更してテストを行いました。

L1ckpt\_overhead = 100

L2ckpt\_latency = 2000

ckptRestartTimes = [100,2000]

failRates = [1e-5,1e-6]

N = 1000 ※G、g の設定範囲テスト時は 1000000

G = 4 ※g の設定範囲テスト時は 1000000

g = 1

SN = 1000000

alpha = 1e-3

chk\_interval = 1000


n\_check\_ok = 1

n\_steps = 250

log\_interval = 50


### 5.4 Efficiency 変化グラフ

以下に simulate\_cr 関数で interval と L2\_ckpt\_freq を変更した際の Efficiency 変化のグラフを示します。



ckptRestartTimes = [10, 100]N = 1000 G = 4 g = 2 SN = 1000000alpha = 1e-4 chk\_interval = 1000 n\_check\_ok = 1 failRates = [1e-4, 1e-5]Maximum Efficiency=0.922744, interval=300, L2ckpt freg=1 optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.922973interval = 273 $L2ckpt\_freq = 1$ 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Maximum Efficiency=0.976389, interval=800, L2ckpt\_freq=1 failRates = [1e-5, 1e-6]optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.976001interval = 735 $L2ckpt\_freq = 1$ 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Maximum Efficiency=0.992817, interval=2500, L2ckpt\_freq=1 failRates = [1e-6, 1e-7]

ckptRestartTimes = [10, 100]N = 1000 G = 4 g = 3 SN = 1000000alpha = 1e-4 chk\_interval = 1000 n\_check\_ok = 1 failRates = [1e-4, 1e-5]Maximum Efficiency=0.927277, interval=300, L2ckpt\_freq=1 optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.926871interval = 310 $L2ckpt\_freq = 1$ 5000 10000 15000 25000 25000 30000 35000 failRates = [1e-5, 1e-6]Maximum Efficiency=0.977651, interval=800, L2ckpt\_freq=1 optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.978218interval = 963 $L2ckpt\_freq = 1$ 



ckptRestartTimes = [10, 100]N = 1000 G = 1 g = 1 SN = 1000000alpha = 1e-4 chk\_interval = 1000 n\_check\_ok = 1 Maximum Efficiency=0.944045, interval=300, L2ckpt\_freq=1 failRates = [1e-4, 1e-5]optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.944331interval = 329 $L2ckpt\_freq = 1$ 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Maximum Efficiency=0.982609, interval=1000, L2ckpt freq=1 failRates = [1e-5, 1e-6]optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.982835interval = 1184 $L2ckpt\_freq = 1$ Maximum Efficiency=0.994311, interval=3000, L2ckpt\_freq=1 failRates = [1e-6, 1e-7]

ckptRestartTimes = [200,6000] N = 1000 G = 4 g = 1 SN = 1000000alpha = 1e-4 chk\_interval = 1000 n\_check\_ok = 1 Maximum Efficiency=0.276588, interval=1000, L2ckpt\_freq=6 failRates = [1e-4, 1e-5]optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.261560interval = 1309 $L2ckpt\_freq = 5$ 5000 10000 15000 25000 interval 25000 30000 35000 Maximum Efficiency=0.831749, interval=3000, L2ckpt freg=2 failRates = [1e-5, 1e-6]optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.839032interval = 5837 $L2ckpt\_freq = 1$ 15000 25000 30000 35000 35000 failRates = [1e-6, 1e-7]

ckptRestartTimes = [100, 2000] N = 1000 G = 4 g = 1 SN = 1000000alpha = 1e-4 chk\_interval = 1000 n\_check\_ok = 1 Maximum Efficiency=0.591642, interval=900, L2ckpt\_freq=2 failRates = [1e-4, 1e-5]optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.594987interval = 907  $L2ckpt\_freq = 2$ 10000 15000 25000 30000 35000 Maximum Efficiency=0.907840, interval=2500, L2ckpt\_freq=1 failRates = [1e-5, 1e-6]optimize\_cr の最適化結果: efficiency = 0.908087interval = 2281  $L2ckpt\_freq = 1$ 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 ximum Efficiency=0.973302, interval=7500, L2ckpt\_freq=1 failRates = [1e-6, 1e-7]5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

### 6 関数使用例

以下に simulate\_cr 関数、optimize\_cr 関数の使用例を示します。

```
from checkpoint_restart_simulator import *
def main():
    mode = 0
     interval = 2000
    L2ckpt freq = 4
    L1ckpt_overhead = 200
    L2ckpt_latency = 6000
    ckptRestartTimes = [200, 6000]
    failRates = [1e-05, 1e-06]
    N = 1000
    SN = 1000000
    G = 4
    g = 1
    alpha = 1e-4
    chk\_interval = 1000
    n_{check_ok} = 1
    # simulation
     if mode == 0:
         print("*** Simulation Start ***")
          rtn_vals = simulate_cr(interval, L2ckpt_freq, L1ckpt_overhead,
              L2ckpt_latency, ckptRestartTimes, failRates, N, SN, G, g, alpha,
              check_interval=chk_interval, n_check_ok=n_check_ok,
              efficiency_log=True)
          \begin{array}{lll} \mbox{print("efficiency} & = \mbox{ \% rtn\_vals[0])} \\ \mbox{print("actual computation time} & = \mbox{ \% rtn\_vals[1])} \\ \end{array} 
         print ("total compute state time = %f" % rtn_vals[2])
         print("total L1 overhead time = %f" % rtn_vals[3])
         print("total L1 recovery time = %f" % rtn_vals[4])
print("total L2 overhead time = %f" % rtn_vals[5])
print("total L2 recovery time = %f" % rtn_vals[6])
         print("*** Simulation Complete ***")
     # optimization
    else:
         print("*** Optimization Start ***")
          rtn_vals = optimize_cr(L1ckpt_overhead, L2ckpt_latency,
              {\tt ckptRestartTimes,\ failRates,\ N,\ SN,\ G,\ g,\ alpha,}
              check_interval=chk_interval, n_check_ok=n_check_ok,
              n_steps=3000, log_interval=100)
          print("\frac{\tau}{\text{rinterval}} = \text{\text{d}} L2ckpt_freq = \text{\text{d}}" \text{\text{(rtn_vals[7], rtn_vals[8])})}
         print("total compute state time = %f" % rtn_vals[2])
         print("total L1 overhead time = %f" % rtn_vals[3])
         print("total L1 recovery time = %f" % rtn_vals[4])
print("total L2 overhead time = %f" % rtn_vals[5])
print("total L2 recovery time = %f" % rtn_vals[6])
         print("*** Optimization Complete ***")
if __name__ == "__main__":
    main()
```