Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4 по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» Выполнение циклических программ Вариант №3374

Выполнил: Родионов Максим Артемович Группа Р3131

> Проверила: Остапенко Ольга

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Оглавление

Содержание	2
Задание	
Исходная программа	
Описание программы	
Область представления	
Область определения	
Таблица трассировки	
Вывод	
ω_{IDO}	

Задание

Вариант№3374 По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить их предназначение и составить описание, определить область представления и область допустимых значений для исходных данных и возвращаемых значений подпрограммы, выполнить трассировку программного комплекса

5CD: -	+ 0200	1	5DB:	0700	l		1	6FE:	051C
5CE:	EE19	i	5DC:	6E0B	6F1:	AC01	i	6FF:	0098
5CF:	AE15	i	5DD:	EE0A	6F2:	F203	i		
5D0:	0C00	İ	5DE:	AE07	6F3:	7E0A	İ		
5D1:	D6F1	Ĺ	5DF:	0C00	6F4:	F006	ĺ		
5D2:	0800	ĺ	5E0:	D6F1	6F5:	F805	ĺ		
5D3:	0700	ĺ	5E1:	0800	6F6:	4C01	Ì		
5D4:	4E13	ĺ	5E2:	6E05	6F7:	4C01	Ì		
5D5:	EE12	1	5E3:	EE04	6F8:	4C01	ı		
5D6:	AE10	1	5E4:	0100	6F9:	4E05	Ι		
5D7:	0700	1	5E5:	ZZZZ	6FA:	CE01	ı		
5D8:	0C00	1	5E6:	YYYY	6FB:	AE02	ı		
5D9:	D6F1	1	5E7:	XXXX	6FC:	EC01	ı		
5DA:	0800	- 1	5E8:	051C	6FD:	OAOO	1		

Рисунок 1

Исходная программа

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
5CD	0200	CLA	Очистка аккумулятора
5CE	EE19	ST IP+25	0 -> R
5CF	AE15	LD IP+21	Z -> AC
5D0	0C00	PUSH	Вызов подпрограммы,
5D1	D6F1	CALL 6F1	результат в аккумулятор
5D2	0800	POP	F(Z) -> AC
5D3	0700	INC	AC+1
5D4	4E13	ADD IP+19	Складывание R с
			аккумулятором
5D5	EE12	ST IP+18	F(Z) -> AC
5D6	AE10	LD IP+16	X -> AC
5D7	0700	INC	X+1
5D8	0C00	PUSH	Вызов подпрограммы,
5D9	D6F1	CALL 6F1	результат в аккумулятор
5DA	0800	POP	$F(X+1) \rightarrow AC$
5DB	0700	INC	Инкремент аккумулятора,
5DC	6E0B	SUB IP+11	вычитание R, загрузка в R
5DD	EE0A	ST IP+10	R = F(X+1)+1-F(Z)
5DE	AE07	LD IP + 7	Y->AC
5DF	0C00	PUSH	Вызов подпрограммы,
5E0	D6F1	CALL 6F1	результат в аккумулятор
5E1	0800	POP	$F(Y) \rightarrow AC$
5E2	6E05	SUB IP+5	Вычитание R из
5E3	EE04	ST IP+4	аккумулятора,
			R = F(Y) - (F(X+1)+1-F(Z))
5E4	0100	HLT	Остановка
5E5	ZZZZ	Z	Значение Z
5E6	YYYY	Y	Значение Ү
5E7	XXXX	X	Значение Х
5E8	051C	R	Результат
6F1	AC01	LD SP+1	Загрузка аргумента
6F2	F203	BMI IP + 3	Если AC <0, то прыжок на 6F6
6F3	7E0A	CMP IP+ 10	Установка флагов АС - Р
6F4	F006	BEQ IP + 6	Если АС = Р, то прыжок на
CD7	E007	DI EID C	6FB
6F5	F805	BLT IP+5	Если AC <p, 6fb<="" td="" к="" прыжок="" то=""></p,>
6F6	4C01	ADD SP+1	Умножение на 4
6F7	4C01	ADD SP+1	

6F8	4C01	ADD SP+1	
6F9	4E05	ADD IP+5	Сложение Q
6FA	CE01	JUMP IP+1	Прыжок на 6FC
6FB	AE02	LD IP+2	Загрузить Р
6FC	EC01	ST SP+1	Сохранить результат
6FD	0A00	RET	Возврат
6FE	051C	051C	P = 1308
6FF	0098	0098	Q = 152

Описание программы


Назначение:

Вычисление формулы:

$$R = F(Y) + F(Z) - F(X+1)-1$$

$$f(x) = 4x + 152$$
, если $x<0$ $x>1308$

$$f(x) = 1308$$
, если $x <= 1308$



https://www.desmos.com/calculator/603ulbk8uh

Область представления

Х,Ү,Z,R,Р,Q – 16 разрядные знаковые числа

Область определения

P = 1308

Q = 152

Для того чтобы определить ОДЗ, проанализируем данную функцию. При значении аргумента функции в промежутке [0;1308], функция вернёт значение 1308. При использовании любого значения из заданного промежутка в функции не возникнет переполнения.

При оставшихся значениях аргумента функция вернёт выражение 4x+152. На промежутке $[-2^{15};-1]$ и $[1309; 2^{15}-1]$ эта функция монотонно возрастающая, поэтому:

R = F(Y) + F(Z) - F(X+1)-1 $-8230 \le X, Y, Z \le 8153$ $-8228 \le Y + Z - X \le 8155$

 $R \in [-32765; 32767]$ 2000 4000 6000 0x7d0 0xfa00x1770

Расположение в памяти ЭВМ:

Исходные данные:5E5, 5E6, 5E7,6FE,6FF Программа:5CD-5E3

Подпрограмма:6F1-6FF

Результат:5E8 Адрес первой команды:5CD Адрес последней команды:5E3

Таблица трассировки

500	0200	5.05	0000	500	0200	000	05.05	2222		0400		
5CD	0200	5CE	0200	5CD	0200	000	05CD	0000	4	0100		
5CE	EE19	5CF	EE19	5E8	0000	000	0019	0000	4	0100	5E8	0000
5CF	AE15	5D0	AE15	5E5	07D0	000	0015	07D0	0	0000		
5D0	0C00	5D1	0C00	7FF	07D0	7FF	05D0	07D0	0	0000	7FF	07D0
5D1	D6F1	6F1	D6F1	7FE	05D2	7FE	D6F1	07D0	0	0000	7FE	05D2
6F1	AC01	6F2	AC01	7FF	07D0	7FE	0001	07D0	0	0000		
011	ACUI	UFZ	ACUI	755	0700	776	0001	0700		0000		
6F2	F203	6F3	F203	6F2	F203	7FE	06F2	07D0	0	0000		
6F3	7E0A	6F4	7E0A	6FE	051C	7FE	000A	07D0	1	0001		
6F4	F006	6F5	F006	6F4	F006	7FE	06F4	07D0	1	0001		
6F5	F805	6F6	F805	6F5	F805	7FE	06F5	07D0	1	0001		
013	F803	OFO	F803	013	F803	776	0013	0700		0001		
6F6	4C01	6F7	4C01	7FF	07D0	7FE	0001	0FA0	0	0000		
6F7	4C01	6F8	4C01	7FF	07D0	7FE	0001	1770	0	0000		
6F8	4C01	6F9	4C01	7FF	07D0	7FE	0001	1F40	0	0000		
6F9	4E05	6FA	4E05	6FF	0098	7FE	0005	1FD8	0	0000		
6FA	CE01	6FC	CE01	6FA	06FC	7FE	0001	1FD8	0	0000		
6FC	EC01	6FD	EC01	7FF	1FD8	7FE	0001	1FD8	0	0000	7FF	1FD8
6FD	0A00	5D2	0A00	7FE	05D2	7FF	06FD	1FD8	0	0000		
ED3	0000	ED2	0000	755	1500	000	OED2	1500	0	0000		
5D2	0800	5D3	0800	7FF	1FD8	000	05D2	1FD8	0	0000		
5D3	0700	5D4	0700	5D3	0700	000	05D3	1FD9	0	0000		
5D4	4E13	5D5	4E13	5E8	0000	000	0013	1FD9	0	0000		
5D5	EE12	5D6	EE12	5E8	1FD9	000	0012	1FD9	0	0000	5E8	1FD9

5D6	AE10	5D7	AE10	5E7	1770	000	0010	1770	0	0000		
5D7	0700	5D8	0700	5D7	0700	000	05D7	1771	0	0000		
5D8	0C00	5D9	0C00	7FF	1771	7FF	05D8	1771	0	0000	7FF	1771
5D9	D6F1	6F1	D6F1	7FE	05DA	7FE	D6F1	1771	0	0000	7FE	05DA
6F1	AC01	6F2	AC01	7FF	1771	7FE	0001	1771	0	0000		
011	ACOI	012	ACOI	711	1//1	712	0001	1//1	0	0000		
6F2	F203	6F3	F203	6F2	F203	7FE	06F2	1771	0	0000		
6F3	7E0A	6F4	7E0A	6FE	051C	7FE	000A	1771	1	0001		
6F4	F006	6F5	F006	6F4	F006	7FE	06F4	1771	1	0001		
014	F006	013	F006	014	F006	/ / / C	0074	1//1	1	0001		
6F5	F805	6F6	F805	6F5	F805	7FE	06F5	1771	1	0001		
6F6	4C01	6F7	4C01	7FF	1771	7FE	0001	2EE2	0	0000		
6F7	4C01	6F8	4C01	7FF	1771	7FE	0001	4653	0	0000		
650	4004	650	4004	7	4774	755	0004	5004	•	0000		
6F8	4C01	6F9	4C01	7FF	1771	7FE	0001	5DC4	0	0000		
6F9	4E05	6FA	4E05	6FF	0098	7FE	0005	5E5C	0	0000		
6FA	CE01	6FC	CE01	6FA	06FC	7FE	0001	5E5C	0	0000		
6FC	EC01	6FD	EC01	7FF	5E5C	7FE	0001	5E5C	0	0000	7FF	5E5C
6FD	0A00	5DA	0A00	7FE	05DA	7FF	06FD	5E5C	0	0000		
5DA	0800	5DB	0800	7FF	5E5C	000	05DA	5E5C	0	0000		
5DB	0700	5DC	0700	5DB	0700	000	05DB	5E5D	0	0000		
	0.00	- 330	0,00	335	0,00			3235				
5DC	6E0B	5DD	6E0B	5E8	1FD9	000	000B	3E84	1	0001		
5DD	EE0A	5DE	EEOA	5E8	3E84	000	000A	3E84	1	0001	5E8	3E84

			1		l	l	l	1			1	
5DE	AE07	5DF	AE07	5E6	0FA0	000	0007	0FA0	1	0001		
5DF	0C00	5E0	0C00	7FF	0FA0	7FF	05DF	0FA0	1	0001	7FF	0FA0
5E0	D6F1	6F1	D6F1	7FE	05E1	7FE	D6F1	0FA0	1	0001	7FE	05E1
CE1	A CO1	CEO	A CO1	755	0540	755	0001	0540	1	0001		
6F1	AC01	6F2	AC01	7FF	0FA0	7FE	0001	0FA0	1	0001		
6F2	F203	6F3	F203	6F2	F203	7FE	06F2	0FA0	1	0001		
6F3	7E0A	6F4	7E0A	6FE	051C	7FE	000A	0FA0	1	0001		
6F4	F006	6F5	F006	6F4	F006	7FE	06F4	0FA0	1	0001		
6F5	F805	6F6	F805	6F5	F805	7FE	06F5	0FA0	1	0001		
6F6	4C01	6F7	4C01	7FF	0FA0	7FE	0001	1F40	0	0000		
010	4001	017	4001	711	OTAU	716	0001	1140		0000		
6F7	4C01	6F8	4C01	7FF	0FA0	7FE	0001	2EE0	0	0000		
6F8	4C01	6F9	4C01	7FF	0FA0	7FE	0001	3E80	0	0000		
6F9	4E05	6FA	4E05	6FF	0098	7FE	0005	3F18	0	0000		
6FA	CE01	6FC	CE01	6FA	06FC	7FE	0001	3F18	0	0000		
6FC	EC01	6FD	EC01	7FF	3F18	7FE	0001	3F18	0	0000	7FF	3F18
6FD	0A00	5E1	0A00	7FE	05E1	7FF	06FD	3F18	0	0000		
5E1	0800	5E2	0800	7FF	3F18	000	05E1	3F18	0	0000		
5E2	6E05	5E3	6E05	5E8	3E84	000	0005	0094	1	0001		
5E3	EE04	5E4	EE04	5E8	0094	000	0004	0094	1	0001	5E8	0094
5E4	0100	5E5	0100	5E4	0100	000	05E4	0094	1	0001		
5CD	0200	5CD	0000	000	0000	000	0000	0000	4	0100		



Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научился работать с подпрограммами и научился работать с командами CALL и RET.