QEMU

TB 查找时的地址转换


20190905

Loongson Lab - Binary Translation


TranslationBlock 数据结构

base	target 代码	· 代码段基址 cs_base
		• 大小 size
_ptr	hast 任和	➤ 指针 tc_ptr
ge_addr[2]	P IIOSL 7(相)	▶ 所在 host 页的虚地址
ys_hash_next> /	用于哈希表链技	接的指针
_next_offset[2]		
_jmp_offset[2]	运行时动态绑急	定 TB 间跳转关系
_next[2]		
_loopup_cache[N]> }	运行时快速查扎	找下一个 TB
_r g _r _r	e_addr[2] vs_hash_next next_offset[2] mp_offset[2] next[2]	e_addr[2] /s_hash_next next_offset[2] mp_offset[2] carrier in the proof of th

主循环: cpu_exec(env)




tb_find_fast 索引是 pc



TranslationBlock

pc
tc_ptr
phys_hash_next






cache存有部分或全部的TB 相当于每个node只有一个TB的哈希表

env->tb_jmp_cache

tb_find_slow 索引是 phys_pc




TranslationBlock

pc
tc_ptr
phys_hash_next





tb_phys_hash



查找TB: tb_find_slow(pc,cs_base,flags)

- cpu-exec.c:177 TranslationBlock *tb_find_slow(pc,cs_base,flags) phys_pc = get_page_addr_code(env, pc); phys_page1 = phys_pc & TARGET_PAGE_MASK; phys_page2 = -1; hash = tb_phys_hash_func(phys_pc); ptb1 = &tb_phys_hash[hash]; \rightarrow tb = *ptb1 if(!tb) goto not_found; for(;;) • // check pc & cs_base & flags & tb->page_addr[0:1] // 连续两页 or 只有一页 check OK goto found; ptb1 = &tb->phys_hash_next; not_found: tb = tb_gen_code(env, pc, cs_base, flags, 0);
 - flot_lourid. tb = tb_geri_code(erry, pc, cs_base, nags, c
 - found: move tb to the head of the list in tb_phys_hash
 - env->tb_jmp_cache[tb_jmp_cache_hash_func(pc)] = tb;

地址翻译

addr 即 tb->pc

- exec-all.h:389 get_page_addr_code(*env1, addr)
 - page_index = (addr >> PAGEBITS) & (CPU_TLB_SIZE 1)
 - mmu_idx = cpu_mmu_index(env1)
 - if(unlikely(env1->tlb_table[mmu_idx][page_index].addr_code != (addr & PAGE_MASK))
 - Idub_code(addr)
 - p = addr + env1->tlb_table[mmu_idx][page_index].addend;
 - return qemu_ram_addr_from_host_nofail(p);

p = tb->pc + addend

地址翻译: TLB组织

```
    target-i386/cpu.h:616

                          struct CPUX86State {
  • CPU COMMON
• cpu-defs.h:155
                          #define CPU COMMON
  • CPU COMMON TLB
• cpu-defs.h:111
                          #define CPU COMMON TLB

    CPUTLBEntry tlb_table[ NB_MMU_MODES ][ CPU_TLB_SIZE ];

• cpu-defs.h:89 struct CPUTLBEntry {
  target_ulong addr_read;
  target_ulong addr_write;
  target_ulong addr_code;
  • unsigned long addend; // add to VA to get host address
```

地址翻译

addr 即 tb->pc

- exec-all.h:389 get_page_addr_code(*env1, addr)
 - page_index = (addr >> PAGEBITS) & (CPU_TLB_SIZE 1)
 - mmu_idx = cpu_mmu_index(env1)
 - if(unlikely(env1->tlb_table[mmu_idx][page_index].addr_code != (addr & PAGE_MASK))
 - Idub_code(addr)
 - p = addr + env1->tlb_table[mmu_idx][page_index].addend;
 - return qemu_ram_addr_from_host_nofail(p);

p = tb->pc + addend, 就是 HVA!

ram addr t

???

```
qemu_ram_addr_from_host( *ptr, *ram_addr )
exec.c:3357

    RAMBlock

                  *block;
  uint8_t
                  *host = ptr;

    QLIST_FOREACH( block, &ram_list.blocks, next)

     if ( host - block->host < block->length )
        *ram_addr = block->offset + ( host - block->host )
• cpu-all.h:870
                 struct RAMBlock {
                  *host;
   • uint8 t
                                           RAMBlock是啥
  ram_addr_t
                  offset;
```

length;

```
    ./qemu -L pc-bios -m 32 ~/dos.img

int main( argc, argv, envp ) {
                                                    // vl.c:1987

    QEMUMachine *machine;

   machine = find_default_machine();
                                                    // 遍历全局变量 first machine 链表

    machine->init(ram_size, boot_devices,

                   kernel_filename, kernel_cmdline,
                   initrd_filename, cpu_model);
struct QEMUMachine {
                                                    // hw/boards.h:15

    QEMUMachineInitFunc

                                *init:
void pc_init_pci( ram_size, ... )
                                                    // hw/pc_piix.c:189
```

```
    static void pc_init_pci( ram_size, ..... )

                                                     // hw/pc_piix.c:189
   • pc_init1( ramsize, .....)
static void pc_init1( ram_size, ..... )
                                                     // hw/pc_piix.c:63
   pc_memory_init( ram_size, ... )
void pc_memory_init( ram_size, ..... )
                                                     // hw/pc.c:959
   ram_addr = qemu_ram_alloc( ...
   cpu_register_physical_memory(...

    ram_addr_t qemu_ram_alloc(...)

                                                     // define in cpu-common.h:51
```

qemu_ram_alloc_from_ptr(*dev, *name, size, *host) // exec.c:3189
 RAMBlock *new_block, *block;
 new_block = qemu_mallocz(sizeof(*new_block))
 new_block->host = qemu_vmalloc(size);
 qemu_madvise(new_block->host, size, ...);
 new_block->offset = find_ram_offset(size);

return new_block->offset;

new_block->length = size;

```
void *qemu_vmalloc( size )
                                               // oslib-posix.c:64
  • qemu_memalign( PAGESIZE, size )

    void *qemu_memalign( alignment, size )

                                              // oslib-posix.c:43
  ret = posix_memalign(&ptr, alignment, size)
  trace_qemu_memalign( alignment, size, ptr );
  return ptr;


    posix_memalign( **memptr, alignment, size )

                                                     // stdlib
  · 是 stdlib 里的一个基本函数,申请动态内存
  • 申请的内存的地址存放在 memptr 中返回
```

• RAMBlock->host 是这块内存空间的起始地址,即 HVA

RAMBlock 的组织

QEMU virtual address space (host virtual address)



RAMLIST地址空间: 所有 RAMBlock 组成的地址空间为 [0, SUM - 1]

用来查找 TB 的 phys_pc 到底是什么

*ram_addr = block->offset + (host - block->host) host = pc + addendphys_pc ram_list RAMBlock 1 RAMBlock 2 RAMBlock 3 offset offset offset = len1 + len2= 0= len1

RAMLIST地址空间: 所有 RAMBlock 组成的地址空间为 [0, SUM - 1]


用来查找 TB 的 phys_pc 到底是什么

*ram_addr = block->offset + (host - block->host)



phys_pc 是 GVA 映射到RAMLIST地址空间中的地址,仅用来当作 TB 哈希表的索引。

host = pc + addend



ram_list

RAMBlock 1

Offset

= 0

RAMBlock 2

RAMBlock 2

Offset

= len1

RAMBlock 3

RAMLIST地址空间: 所有 RAMBlock 组成的地址空间为 [0, SUM - 1]

总结

• TB 查找中的地址转换

- tb_find_fast 根据 pc (GVA) 索引 TB 缓存
- tb_find_slow 根据 phys_pc (RAMLIST 地址空间) 索引 TB 哈希表
- get_page_addr_code 仅在此处使用,意味着 RAMLIST 地址空间仅仅是用来作为 TB 哈希表索引的地址空间,而不是使用真正的 HVA 来索引

• 后续工作

- tlb_table 中的 addend 直接完成 GVA->GPA->HVA 的转换,是如何做到的
- tlb_table 是如何维护的? 何时更新表项?
- · 继续调试 QEMU

完整性补充

• machine的由来: 只是为了确认 init 函数指针

从遥远的 main 函数讲起

machine的由来

```
static QEMUMachine pc_machine = {
                                                // hw/pc_piix.c:215
   • .name = "pc-0.14"
   .init = pc_init_pci
static void pc_machine_init( void ){
                                                // hw/pc_piix.c:379

    qemu_register_machine(&pc_machine);

    static QEMUMachine *first machine;

                                                // vl.c:1112
int qemu_register_machine(*m)
                                                // vl.c:1115
   • pm = &first_machine;
   while(*pm!= NULL) pm = &(*pm)->next;
   • *pm = m;
machine_init( pc_machine_init );
                                                // hw/pc_piix.c:389
   • 这是个宏!
```

machine的由来

```
    #define machine_init(function)  // module.h:32
    module_init(function, MODULE_INIT_MACHINE)
    #define module_init(function, type)  // module.h:18
    static void __attribute__((constructor)) do_qemu_init_ ## function() { \ register_module_init(function, type);}
```

- static void do_qemu_init_pc_machine_init()
 - 作为 constructor 这个函数会在 main 之前执行!

machine的由来

```
    static ModuleTypeList init_type_list[ MAX ];

                                                        // module.c:27

    void register_module_init( void (*fn)(void), type )

                                                        // module.c:57

    ModuleEntry

                        *e;

    ModuleTypeList *I;

   e->init = fn; // fn 即 pc_machine_init
   • I = find_type( type ); // 从全局变量 init_type_list 中寻找

    QTAILQ_INSERT_TAIL( I, e, node );

                                      // 插入到链表中
                                           // 从而可以通过全局变量
                                           // init_type_list 来访问
```

machine的由来: 总结

- constructor 在 main 之前执行, 初始化 init_tyoe_list
- int main(argc, argv, envp) // vl.c:1987
 module_call_init(MODULE_INIT_MACHINE); // vl.c:2151
 machine = find_default_machine(); // 全局变量 first_machine 链表
 void module_call_init(type)
- - I = find_type(type); // 全局变量 init_type_list
 - QTAILQ_FOREACH(e, I, node)
 - e->init(); // 即 pc_machine_init// 从而将静态变量 QEMUMachine pc_machine// 加入到全局链表 first_machine