

## Il Set di Istruzioni RISC-V Seconda parte

#### Controllo di flusso

Una struttura di controllo è un costrutto sintattico di un linguaggio di programmazione che serve a specificare se, quando, in quale ordine e quante volte devono essere eseguite le istruzioni del codice sorgente.





istruzioni

Falso

condizione

## Controllo del flusso del programma: salti incondizionati

Se devo implementare del codice come:

```
if (b!=c)
    a=b+c;
else
    a=b-c;

    beq s4, s5, Lab1
    add s3, s4, s5
    beq x0, x0, Lab2
    Lab1: sub s3, s4, s5
    Lab2: ...
```

- · Normalmente si usa la condizione opposta
  - Di solito ci si aspetta che il test sia vero, anche per motivi di prestazioni
- L'istruzione beq x0, x0, Lab2 realizza un salto incondizionato, dato che la condizione x0==x0 e' ovviamente sempre vera
- I compilatori contengono molte più etichette rispetto a quelle strettamente necessarie dato il programma sorgente

#### Etichette

```
Z14sommaduenumeriii:
LFB1522:
      .cfi_startproc
      endbr64
      pushq %rbp
      .cfi_def_cfa_offset 16
      .cfi_offset 6, -16
      movq %rsp, %rbp
      .cfi_def_cfa_register 6
      movl %edi, -4(%rbp) # a, a
      movl %esi, -8(%rbp) # b, b
      movl -4(%rbp), %edx # a, tmp84
      movl -8(%rbp), %eax # b, tmp85
      addl %edx, %eax # tmp84, _3
           %rbp #
      popq
      .cfi_def_cfa 7, 8
      ret
      .cfi_endproc
```

```
#include <iostream>
int sommaduenumeri(int a, int b){
        return a+b;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
   int a = 4, b, c;
   b = 5;
   //c = a+b;
   c = sommaduenumeri(a,b);
   std::cout << "Hello World! "<< c << "\n";
   exit(0);
}</pre>
```

```
dago@workstation:~$ nm hellofun | grep sommadue
000000000000129d t _GLOBAL__sub_I__Z14sommaduenumeriii
0000000000011c9 T _Z14sommaduenumeriii
```

## Controllo del flusso di programma

## In generale abbiamo sei istruzioni di salto

- beq e bne già viste
- blt (branch if less than) x1, x2, label, salto se x1 < x2
- bge (branch if greater than or equal to), salto se x1 >= x2 (notare l'=)
- bltu and bgeu trattano x1 e x2 come numeri unsigned

#### Pseudoistruzioni utili

- slt, sltu rd r1 r2 rd = 1 se r1 < r2, oppure rd = 0 (unsigned)
- slti, sltiu rd r1 cost rd = 1 se r1 < cost, oppure rd = 0</li>

## Esempio

• Tradurre in assembler l'istruzione if (i == j) f=g+h; else f=g-h; con f-i in x19-x23

## Esempio

• Tradurre in assembler l'istruzione if (i == j) f=g+h; else f=g-h; con f-j in  $\times 19-\times 23$ 


bne x22, x23 Else

add x19, x20, x21

beq x0, x0, End

Else: sub x19, x20, x21

Esci:



## Ciclo While

while (salva[i] == k) i++;

Con i in x22, k in x24 e salva in x25, double salva[]

addi x22 zero zero

add to, x25, x22 ld t1, 0(t0) while: BNE t1, x24, end add t0, t0, 8 addi x22 x22 1 beq z, z, while

#### Ciclo While


Esci:

```
while (salva[i] == k) i++;
Con i in x22, k in x24 e salva in x25, double salva[]
```

```
Ciclo: slli, x10, x22, 3 //i*8
add x10, x10, x25 //salva+i
ld x9, 0(x10)
bne x9, x24, Esci
addi x22, x22, 1
beq x0, x0, Ciclo
```

Come avevamo fatto in precedenza per A[k]?

## Cicli FOR, WHILE, DO.. WHILE



#### Case/Switch

#### **High-Level Code**

```
switch (button) {
 case 1: amt = 20; break;
 case 2: amt = 50; break;
 case 3: amt = 100; break;
 default: amt = 0:
// equivalent function using
// if/else statements
if (button == 1) amt = 20;
else if (button == 2) amt = 50;
else if (button == 3) amt = 100;
else
                      amt = 0;
```

#### **RISC-V Assembly Code**

```
\# s0 = button, s1 = amt
case1:
```

done:

#### Case/Switch

#### **High-Level Code**

```
switch (button) {
 case 1: amt = 20: break:
 case 2: amt = 50; break;
 case 3: amt = 100; break;
 default: amt = 0:
// equivalent function using
// if/else statements
if (button == 1) amt = 20;
else if (button == 2) amt = 50:
else if (button == 3) amt = 100:
else
                      amt = 0:
```

#### **RISC-V Assembly Code**

```
\# s0 = button. s1 = amt
case1:
 addi t0, zero, 1 \# t0 = 1
 bne s0, t0, case2 \# button == 1?
 addi s1, zero, 20 \# if yes, amt = 20
      done
                      # break out of case
case2:
 addi t0, zero, 2 \# t0 = 2
 bne s0, t0, case3 \# button == 2?
 addi s1, zero, 50 \# if yes, amt = 50
                       # break out of case
       done
case3:
 addi t0, zero, 3 \# t0 = 3
 bne s0, t0, default \# button == 3?
 addi s1, zero, 100 # if yes, amt = 100
                      # break out of case
      done
default:
      s1, zero, zero # amt=0
 add
done:
```


#### Case/Switch

- Potremmo memorizzare in una tabella gli indirizzi dell'inizio dei vari frammenti di codice
  - · La tabella si chiama branch address table (tabella di salto), etichette-indirizzo
- · Metto l'indirizzo in un registro e lo uso per il salto
- Dal momento che è un'opzione usata per la gestione delle procedure, è stata introdotta un'istruzione di salto indiretto
  - · JALR jump and link register
  - · Abbiamo anche la JAL, che «salta» senza usare un registro
- · (UJ) JAL rd, const rd=PC+4, PC=const(bit 0 aggiunto)
- · (I) JALR rd, rs1, offset rd=PC+4, PC=offset(rs1)
- · Saranno più chiare in seguito

31		20	19	15	14 12	11		7 6		0	
	imm[11:0]		rs1		funct3		$^{\mathrm{rd}}$		opcode		
12			5		3		5		7		
offset[11:0]			base	0			$\operatorname{dest}$		JALR	Ser	rd == x0 non ritorno
31	30	21	20	19	12	2 11		7 6		0	
imm[20]	imm[10:1]		imm[11]	imı	m[19:12]		$_{\mathrm{rd}}$		opcode		
1	10		1		8		5		7		
offset[20:1]							dest		$_{ m JAL}$		

## Branch address / Jump Tables

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef void (*Handler)(void); /* A pointer to a handler f
/* The functions */
void func3 (void) { printf( "3\n" ); }
void func2 (void) { printf( "2\n" ); }
void func1 (void) { printf( "1\n" ); }
void func0 (void) { printf( "0\n" ); }
Handler jump table[4] = {func0, func1, func2, func3};
int main (int argo, char **argv) {
    int value;
    /* Convert first argument to 0-3 integer (modulus) */
    value = atoi(argv[1]) % 4;
    /* Call appropriate function (func0 thru func3) */
    jump table[value]();
    return 0;
```



## Costanti piccole e grandi

- · Con i formati I ed S posso inserire costanti PICCOLE
  - · La costante piccola è un numero da -2048 a 2047 (intero con segno su 12 bit)
- · Con i formati U e UJ ho costanti da 20 bit
  - Lui + ori = la, carico costanti da 32 bit, [-2 GiB, 2 GiB)
- · Le istruzioni di salto condizionato utilizzano il formato SB con 13 bit
  - · Ma il LSB è sempre 0 e notate la posizione di 11 e 12

Commenti
ruzioni aritmetiche
ruzioni di caricamento dalla memoria e tmetica con costanti
ruzioni di trasferimento alla memoria (store)

		Gan	Commenti						
7 bit 5 bit		5 bit	3 bit	5 bit	7 bit				
funz7	rs2	rs1	funz3	rd	codop	Istruzioni aritmetiche			
Immediato[11:0]		rs1	funz3	rd	codop	Istruzioni di caricamento dalla memoria e aritmetica con costanti			
immed[11:5]	rs2	rs1	funz3	immed[4:0]	codop	Istruzioni di trasferimento alla memoria (store)			
immed[12, 10:5]	rs2	rs1	funz3	immed[4:1,11]	codop	Istruzioni di salto condizionato			
immediato	, 11, 19:12	2]	rd	codop	Istruzioni di salto incondizionato				
imn	1:12]		rd	codop	Formato caricamento stringhe di bit più significativi				
	funz7 Immediato[17 immed[11:5] immed[12, 10:5] immediato	funz7 rs2 Immediato[11:0]  immed[11:5] rs2 immed[12, 10:5] rs2 immediato[20, 10:1	7 bit         5 bit         5 bit           funz7         rs2         rs1           lmmediato[11:0]         rs1           immed[11:5]         rs2         rs1           immed[12, 10:5]         rs2         rs1	funz7         rs2         rs1         funz3           Immediato[11:0]         rs1         funz3           immed[11:5]         rs2         rs1         funz3           immed[12, 10:5]         rs2         rs1         funz3           immediato[20, 10:1, 11, 19:12]	7 bit         5 bit         5 bit         3 bit         5 bit           funz7         rs2         rs1         funz3         rd           lmmediato[11:0]         rs1         funz3         rd           immed[11:5]         rs2         rs1         funz3         immed[4:0]           immed[12, 10:5]         rs2         rs1         funz3         immed[4:1,11]           immediato[20, 10:1, 11, 19:12]         rd	7 bit         5 bit         5 bit         3 bit         5 bit         7 bit           funz7         rs2         rs1         funz3         rd         codop           lmmediato[11:0]         rs1         funz3         rd         codop           immed[11:5]         rs2         rs1         funz3         immed[4:0]         codop           immed[12, 10:5]         rs2         rs1         funz3         immed[4:1,11]         codop           immediato[20, 10:1, 11, 19:12]         rd         codop			


Figura 2.19 Formati delle istruzioni RISC-V.

#### Da <a href="https://inst.eecs.berkeley.edu//~cs61c/resources/su18\_lec/Lecture7.pdf">https://inst.eecs.berkeley.edu//~cs61c/resources/su18\_lec/Lecture7.pdf</a>

- How to encode label, i.e., where to branch to?
- Use the immediate field as a two's complement offset to PC
  - Can specify ± 2<sup>11</sup> addresses from the PC
- Instructions are on 32 bits and "word-aligned": Address is always a multiple of 4 (in bytes)
  - Let immediate specify #words instead of #bytes
  - we will now specify  $\pm 2^{11}$  words =  $\pm 2^{13}$  byte addresses around PC
- If we don't take the branch: PC = PC+4 = next instruction
- If we do take the branch: PC = PC + (immediate\*4)

#### BUT

- Extensions to RISC-V base ISA support 16-bit compressed instructions and also variable-length instructions that are multiples of 16-bits in length
- So immediate values address HALF WORDS in terms of bytes
  - RISC-V conditional branches can only reach  $\pm$  2<sup>10</sup> × 32-bit instructions either side of PC
  - immediate represents values  $-2^{12}$  to  $+2^{12}-2$  in 2-byte increments
  - LSB is always 0



## Dalle specifiche ufficiali

imm[11:5]	rs2	rsl	funct3	imm[4:0]	opcode	S-type
imm[12]   imm[10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1] imm[11]	opcode	B-type
	imm[31:12]			rd	opcode	U-type
imm[20] imm[10	0:1]   imm[11]	imm[1	9:12]	rd	opcode	

Figure 2.3: RISC-V base instruction formats showing immediate variants.


The only difference between the S and B formats is that the 12-bit immediate field is used to encode branch offsets in multiples of 2 in the B format. Instead of shifting all bits in the instruction-encoded immediate left by one in hardware as is conventionally done, the middle bits (imm[10:1]) and sign bit stay in fixed positions, while the lowest bit in S format (inst[7]) encodes a high-order bit in B format.

Quindi i bit da 1 a 10 sono nella stessa identica posizione sia per le store che per i branch. Anche il bit di segno è nella stessa posizione, solo che è il bit 11 per 5 ed il 12 per B.

A questo punto dove metto il bit 11 di B? Nell'unica posizione rimanente, la 0 di 5, perché tanto lo 0 di B è sempre 0.



#### Tabella riassuntiva modi indirizzamento del RISC-V:



## Esercizio 1

#### **High-Level Code**

```
// determines the power
// of x such that 2<sup>x</sup> = 128
int pow = 1;
int x = 0;

while (pow != 128) {
  pow = pow * 2;
  x = x + 1;
}
```

#### **RISC-V Assembly Code**

done:

```
# s0 = pow, s1 = x
```

#### Soluzione

#### **High-Level Code**

```
// determines the power
// of x such that 2<sup>x</sup> = 128
int pow = 1;
int x = 0;

while (pow != 128) {
  pow = pow * 2;
  x = x + 1;
}
```

#### **RISC-V Assembly Code**

```
# s0 = pow, s1 = x

addi s0, zero, 1 # pow = 1

add s1, zero, zero # x = 0

addi t0, zero, 128 # t0 = 128

while: beq s0, t0, done # pow = 128?

s11i s0, s0, 1 # pow = pow * 2

addi s1, s1, 1 # x = x + 1

j while # repeat loop

done:
```

## Esercizio 2

#### **High-Level Code**

```
int i;
int scores[200];
for (i = 0; i < 200; i = i + 1)
scores[i] = scores[i] + 10;</pre>
```

## **RISC-V Assembly Code**

```
\# s0 = scores base address, s1 = i
```

done:

#### Esercizio 2

#### **High-Level Code**

```
int i;
int scores[200];
for (i = 0; i < 200; i = i + 1)
scores[i] = scores[i] + 10;</pre>
```

#### **RISC-V Assembly Code**

```
\# s0 = scores base address, s1 = i
 addi s1. zero. 0 \# i = 0
 addi t2, zcro, 200 \# t2 = 200
for:
 bge s1, t2, done \# if i >= 200 then done
 slli t0, s1, 2 \# t0 = i * 4
 add t0, t0, s0 # address of scores[i]
 lw t1. O(t0) # t1 = scores[i]
 addit1, t1, 10 \# t1 = scores[i] + 10
 sw t1, 0(t0) # scores[i] = t1
 addi s1, s1, 1 \# i = i + 1
 j for #repeat
done:
```

## Le stringhe

- Sono array di caratteri: cn la codifica ASCII 1 carattere = 1 byte
- Mi serve un terminatore, \0 (ovvero 0)
- La stringa Hello! (0x48 65 6C 6C 6F 21 00)
   memorizzata da 0x1522FFF0 a 0x1522FFF6

```
// high-level code
// chararray[10] was declared and initialized earlier
int i;
for (i = 0; i < 10; i = i + 1)
   chararray[i] = chararray[i] - 32;</pre>
```

# 1522FFF4 00 21 6F 1522FFF0 6C 6C 65 48 MSB LSB

Data

Memory

Word Address

#### **Solution**

```
# RISC-V assembly code
\# s0 = base address of chararray (initialized earlier), s1 = i
     addi s1. zero. 0
     addi t3, zero, 10 # t3 = 10
bge s1, t3, done # i >= 10?
for:
     add t4, s0, s1
                        # t4 = address of chararray[i]
         t5. O(t4) # t5 = chararray[i]
     addi t5, t5, -32 # t5 = chararray[i] - 32
                         # chararray[i] = t5
     sb t5.0(t4)
     addi s1, s1, 1
                           \# i = i + 1
           for
                            # repeat loop
done:
```