
### **TAREA DAW04**


### 1 - Instalar un servidor FTP: ProFTPD (proftpd)

Nos identificamos como usuario "root" mediante *sudo su* y actualizamos el repositorio mediante *apt-get update* y *apt-get upgrade* 




Buscamos el paquete a instalar mediante *apt search proftpd* e instalamos ProFTPD tecleando *apt-get install proftpd-basic* 


En configuración de paquetes nos muestra dos opciones: inetd e independiente. Si se reciben pocas conexiones diarias se recomienda seleccionar "inetd" para evitar consumir recursos; por el contrario, si se reciben muchas conexiones, seleccionamos "independiente" para evitar crear un nuevo proceso en cada conexión entrante.



Una vez instalado, arrancamos el servidor tecleando service proftpd start y comprobamos el estado del servidor mediante el comando service proftpd status




En la instalación se crearán los usuarios **proftpd** y **ftp** con grupo **nogroup** y sin posibilidad de acceso a una consola del sistema. Lo comprobamos en *etc/passwd* 



El usuario proftpd tiene la carpeta por defecto en /run/proftpd y el usuario ftp la tiene en /srv/ftp

Comprobamos los ficheros creados durante la instalación. Para ello utilizamos el comando ls /etc/proftpd



Opcionalmente, se puede crear una copia de seguridad antes de realizar modificaciones en el archivo proftpd.conf mediante el comando cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf.copia


Opcionalmente, se pueden eliminar del archivo *proftpd.conf* las lineas que contengan espacios en blanco o que comiencen por "#", para que sea más fácil trabajar con el código; para ello, tecleamos *vi /etc/proftpd/proftpd.conf* y editamos el archivo, tecleando:

:g/^\S\*#/d + Enter


:g/^\$/d + Enter

Guardamos el archivo (:w) y salimos (:q)

Comprobamos el fichero que contiene la lista de usuarios que no tienen permiso de acceso por ftp tecleando *cat /etc/ftpusers* 



Probamos a conectarnos al servidor. Para ello, comprobamos cual es nuestra dirección IP tecleando *ifconfig* (inet) y nos conectamos al servidor tecleando *ftp* (direccion\_ip) Nos solicitará nombre(del usuario del sistema) y contraseña.



Para conocer el contenido de nuestra carpeta de usuario tecleamos *ls* y para saber en qué carpeta estamos tecleamos *pwd* 

#### 2 - Configurar el servidor ProFTPD con:

### 2.1 - El usuario virtual: dirección con permisos de escritura.

Creamos el directorio al que deseamos acceder a través de ftp mediante los comandos:

mkdir /srv/direccion (directorio del usuario virtual direccion)
mkdir /srv/direccion/todo-empresa-tarea-daw04 (directorio al que queremos acceder)


Para crear el usuario virtual, comprobamos el número de identificación del usuario del sistema ftp mediante el comando *id ftp* 

El número resultante es el que usaremos para la creación del usuario virtual, mediante:

ftpasswd –passwd –name direccion –file /etc/passwd.usuarios.virtuales –uid 130 –home /srv/direccion/todo.empresa-tarea-daw04 –shell /bin/false


Mediante el comando *ftpasswd* creamos el usuario virtual con el nombre(name) direccion, sobre el que pedirá una contraseña almacenada en /etc/passwd.usuarios.virtuales. El usuario tendrá el número de identificación 130, su carpeta principal será /srv/direccion/todo-empresa-tarea-daw04 y no tendrá acceso al shell del sistema. Las carpetas recién creadas tendrán que ser propiedad del usuario del sistema *ftp*. Para ello usamos el comando chown, para cambiar el propietario de la carpeta y de todas las subcarpetas:






# 2.2- Un virtualhost basado en IP que permita el acceso, mediante ftp, al directorio del servidor ftp: todo-empresa-tarea-daw04

Activamos y configuramos el servidor ftp para usuarios anónimos añadiendo las siguiente líneas en el archivo **proftpd.conf**; y descomentamos la línea que que hace referencia a la inclusión del fichero que nos permite configurar los virtualhosts *Include /etc/proftpd/virtuals.conf* 




Y recargamos la nueva configuración, para que los cambios tengan efecto, mediante el comando /etc/init.d/proftpd restart

Comprobamos la IP de nuestro servidor ftp mediante el comando ifconfig




Esta IP es la que utilizaremos para crear el virtualhost basado en IP. Editamos el fichero **virtuals.conf** 




Recargamos la configuración del servidor mediante /etc/init.d/proftpd restart

# 2.3- El cifrado TLS Explícito para asegurar la comunicación con empresa-tarea-daw04


Para ello tenemos que descomentar la linea *Include /etc/proftd/tls.conf* en el fichero **proftpd.conf** y la linea *LoadModule mod\_tls.c* en el archivo */etc/proftpd/modules.conf* Creamos las claves públicas y privadas.Existen dos métodos para realizarlo: descargando OpenSSLy ejecutándolo (validez de un año) o mediante el comando *proftpd-gencert*(validez de 10 años).



Posteriormente modificamos los permisos de los ficheros de certificados creados y su ubicación como se muestra en la imagen, y proporcionamos los permisos correspondientes a cada fichero mediante el comando *chmod* 




Editamos el fichero /etc/proftpd/tls.conf descomentando las siguientes líneas y TLSRequired on:



### 3 - Instalar el cliente FTP gráfico FileZilla (filezilla)


Comprobamos que existe el paquete filezilla mediante apt-get search filezilla y lo instalamos mediante apt-get install filezilla




### 4 - Configurar el servidor ProFTPD con:

4.1- Una plantilla en el Gestor de Sitios de nombre EMPRESA que contenga la configuración pedida en el enunciado.


Una vez abierto Filezilla, pulsamos sobre *Archivo/Gestor de Sitios* y pulsamos sobre *Nuevo sitio*. Indicamos el nombre del sitio, dirección IP, en el puerto no es necesario poner nada ya que por defecto será el 21, utilizamos FTP como protocolo de transferencia y cifrado explícito sobre TLS. Ponemos el usuario *direccion* y le damos a *Aceptar*.



Cada vez que queramos usar la planilla, pulsamos en *Archivo/Gestor de sitios*, seleccionamos la plantilla que queramos usar y pulsamos en *Conectar*. Entonces nos solicita la contraseña:



Al pulsar *Aceptar* nos sale el siguiente mensaje de advertencia:



## 4.2- Para la solución de la tarea simular un archivo de subida de gran tamaño mediante un archivo de texto

Creamos un archivo de texto tecleando desde la consola *nano* /home/carla/Documentos/subir.txt

En Filezilla, seleccionamos este archivo y le damos a subir. En transferencias satisfactorias, el servidor nos informa que la transferencia se realizó con éxito.

