Linux 下的流量监控统计工具 - vnstat|nload

vircloud.net/linux/netmo-vnstat.html

- 欢迎访问本站,联系我: 邮件 电报。
- 评论回复请关注本页更新,无邮件推送。
- 本站服务更新中,可能出现短暂中断的情况。
- 当前页面托管于 CloudFlare IPv4 节点。
- 欢迎访问本站,联系我: 邮件 电报。
- 评论回复请关注本页更新,无邮件推送。
- 本站服务更新中,可能出现短暂中断的情况。
- 当前页面托管于 CloudFlare IPv4 节点。

<u>欧文斯 2017/05/26 系统</u> 评论(<u>0</u>) 浏览(8455) 点赞(<u>5</u>) 字数(656) <u>简阅</u>

一、背景

最近在研究如何统计网络流量的问题,发现了 Vnstat 这款小软件,它的特点是简单实用,配置方便,另外,它还自带了 vnstati 命令,通过它可以直接可以输出流量统计图。

vnStat 是一个用于 Linux 和 BSD 的命令行网络流量监控器,用于记录指定接口的网络流量日志,它使用由内核提供的网络接口统计信息作为信息源,这就意味着vnStat 不会嗅探任何流量,并且占用的系统资源极小。

二、安装

项目主页: <u>vnstat</u>

1、CentOS

yum install vnstat -y

Sh

Copy

2. Ubuntu

apt-get install vnstat vnstati -y

Sh

Copy

三、用法

1、初始化

指定统计网卡 etho,具体哪个可通过 ifconfig 查看:

vnstat -i eth0 -u

Sh

Copy

2、后台监控

一般都不需要修改,个别客制系统需要:

```
# vim /etc/vnstat.conf
```

. . .

Interface "eth0" #设置默认网络接口

. . .

DaemonUser "root" #指定后台运行的用户和组,如果发现无法自动更新流量统计,可以尝试将默认的 vnstat 用户及组改为 root

DaemonGroup "root"

vnstatd -d #启动后台监控

Sh

Copy

3、查看方法

按小时、天、周、月

```
# vnstat -h
```

vnstat -d

vnstat -w

vnstat -m

Sh


Copy

不加参数则默认显示月、天

vnstat

Sh

Copy




4、图形输出

如:将本月流量统计信息输出到 vnstat.png:

vnstati -m -o vnstat.png

Sh

Copy



四、问题

执行 vnstat 时提示 eth0: Not enough data available yet.

出现此问题的原因主要有三个,一个是没有初始化,初始化:

vnstat

No database found, nothing to do. Use --help for help.

A new database can be created with the following command: vnstat --create -i eth0

Replace 'eth0' with the interface that should be monitored.

The following interfaces are currently available:

lo eth0 (10000 Mbit)

vnstat -i eth0 -u

vnstatd -d

vnstat -u

Sh

Copy

另一个就是调整了内核,后一种情况必须先运行一次下面这条命令:

vnstat --testkernel

Sh

Copy

还有就是没有启动后台监控:

vnstatd -d

Sh

Copy

五、附:nload

nload 是一个实时监控网络流量和带宽使用的控制台应用程序,使用两个图表可视化地展示接收和发送的流量,并提供诸如数据交换总量、最小/最大网络带宽使用量等附加信息。

nolad 与 vnstat 区别在于, nload 可以显示实时网速, vnstat 显示的则是平均网速。

1、安装

I、CentOS

yum install nload

Sh

Copy

| ======================================= |
|--|
| |
| Curr: 44.77 kBit/s Avg: 65.45 kBit/s Min: 7.31 kBit/s Max: 816.14 kBit/s Ttl: 8.15 GByte |
| Curr: 125.04 kBit/s Avg: 163.53 kBit/s Min: 11.85 kBit/s Max: 1.93 MBit/s Ttl: 14.61 GByte |
| |
| |
| |
| |

nload -t 500

更新间隔

Sh

Copy

默认每 100 毫秒刷新一次显示数值,上面的例子将时间间隔设置成 500 毫秒。

显示单位

nload -u h|H|b|B|k|K|m|M|g|G
nload -U h|H|b|B|k|K|m|M|g|G

Sh

Copy

小写选项 -u: h 意为自动格式化为人类易读的单位,b 意为 Bit/s,k 意为 kBit/s,m 意为 MBit/s,g 意为 GBit/s。大写字母意为使用 Byte 替代 Bit。默认为 k。 大写选项 -U 与小写选项 -u 非常相似,不同之处在于它展示的是数据量,比如 Bit, kByte, GBit 等等。(没有 "/s")。默认值是 M。

快捷键

nload 命令一旦执行就会开始监控网络设备,你可以使用下列快捷键操控 nload 应用程序:

- 按键盘上的 ← → 或者 Enter/Tab 键在设备间切换
- 按 F2 显示选项窗口
- 按 F5 将当前设置保存到用户配置文件
- 按 F6 从配置文件重新加载设置
- 按q或者 Ctrl+C 退出 nload

<u>梦</u>您的赞赏是对我最大的鼓励!

ArmxMod for Typecho

个性化、自适应、功能强大的响应式主题

推广

分享给好友:

继续浏览关于 vnstat流量监控流量统计统计流量 的文章

本文最后更新于 2019/06/17 11:20:53,可能因经年累月而与现状有所差异。

引用转载请注明: VirCloud's Blog > 系统 > Linux 下的流量监控统计工具 - vnstat|nload

跨屏阅读



微信扫一扫

- 上一篇
- 下一篇

发表评论

<u>发表</u>

VIRCLOUD

POWERED BY TYPECHO & VULTR & CLOUDCONE,

THEME BY ARMX & VIRCLOUD.

• =>

● 浏览总量:1750976次

• 友情链接:30个

• 网站运行:1344 天

• 上次在线:昨天15:42

• 最后更新:10月28日

● 加载耗时: 0.13 s

• 使用内存: 4.54 MB

• 当前在线:10人

添加好友/加入微信群



微信扫一扫