Q





在Windows上安装L4D2服务器



鄙哥(关注)

2017.01.01 17:22:59 字数 1,588 阅读 7,598

好吧,其实我是为了重构L4D2服务器,更新SourceMod和整理所需的插件,顺便做个记录。 其他的steam上的游戏的独立服务器制作方法同理。为什么不用Linux做服务器呢?因为Linux服 务器卡死很难受,而且求生服务器崩溃率比windows上高,最重要的是有些插件对Linux有问 题!

教程所需部分文件见最后的附件



使用SteamCMD安装Left 4 Dead 2 Dedicated Server

SteamCMD的wiki: https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD:zh-cn 我现在才知道原来有中文界面...

下载Windows系统专用的SteamCMD:

https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd.zip

解压到C:\SteamCMD里

当然也可以放到其他路径

到下面的网页寻找所需游戏的服务器

https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dedicated_Servers_List

如I4d2的就是 222860

写下你的评论..

中四本田幹/空港吧女型



总资产1 (约0.09元) L4D2 服务器搭建 (Linux) 阅读 4,725 Chrome 83 恢复WWW和HTTPS前缀 显示 阅读 185 推荐阅读

【猴年马月看欧锦之⑤】

生物实验室建设方案 阅读 1,189

阅读岛5: 《怦然心动的人生整理魔 法1》


阅读 93

阅读 48



首页

下载APP





작...



```
force_install_dir C:\Users\Administrator\Desktop\14d2server\
        app_update 222860 validate
开始安装
运行以下命令
        cd c:\steamcmd\
        steamcmd +runscript 14d2.txt
接下来steamcmd会自动更新自身并且下载安装游戏
   pdate state
                                downloading, progress:
                                downloading,
downloading,
    pdate state
                                                   progress:
                                                                                            8080179507
    pdate state
                                                                                            80801795
                                                   progress:
                                                                     . 29
. 30
                                                                           (23497280
(24279342
   pdate state
pdate state
                                downloading,
downloading,
                                                   progress:
                                                                                            8080179507
                                                                                            8080179
                               downloading, downloading,
                                                   progress:
   lpdate state
lpdate state
                      (0x61
                                                   progress:
                                                                                            8080179
  Update state
                                                                                            8080179
                      (0x61
                                                   progress:
                                                   progress:
                                                                                            80801
                                                   progress:
                                                   progress:
                                                   progress:
                                                   progress:
                                                   progress:
                                                   progress:
                                                   progress:
                      (ผ×61
                                                   progress:
                                                   progress:
                       0x61
                      (0x61
                                                   progress:
                                downloading,
downloading,
                       0x61
                                                   progress:
                                                   progress:
                                downloading,
downloading,
downloading,
                                                                                              80801
80801
                      (0x61
                                                   progress:
                                                   progress:
                               downloading,
downloading,
   pdate state
                                                   progress
   lpdate state
                                                   progress
下载中断
如服务器网络不稳定程序会自动中断下载, 重新输入安装命令就行
Wiki里也有些简单粗暴的脚本:
condenser
condenser 是一个用于下载,配置和启动Steam专用服务器应用的引导程序。
SteamCMD AutoUpdater
安装和自动更新任何游戏服务端
GitHub: https://github.com/C0nw0nk/SteamCMD-AutoUpdate-Any-Gameserver
SteamCMD GUI
这个工具可以使用户在Windows系统上不通过命令行或批处理文件来使用SteamCMD。
```

写下你的评论..

评论1

简书

首页

下载APP

搜索



작근



在这里查看并下载: http://pastebin.com/BRUbsGQh

到现在正版纯净的|4d2服务器已经安装完毕了

Success! App '222860' fully installed. Steam> _

当然我们还没结束, 我们还要装插件

下载SourceMod、Metamod、L4DToolZ

SourceMod官网: http://www.sourcemod.net/

SourceMod下载: http://www.sourcemod.net/downloads.php?branch=stable

SourceMod的GitHub: https://github.com/alliedmodders/sourcemod

我就下载最新的稳定版~

Metamod官网: https://www.sourcemm.net/

当然不要忘记生成对应游戏的VDF文件: https://www.sourcemm.net/vdf L4DToolZ: https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=93600

L4DToolZ的GitHub: https://github.com/ivailosp/l4dtoolz/

L4D2的是下1.0.0.9h版本

总共是4份文件

安装插件平台

安装Metamod

将 mmsource-1.10.6-windows.zip 的addons解压出来与 .\left4dead2\addons\\ 合并

再将之前生成的 metamod.vdf 覆盖addons里的 metamod.vdf

这个文件其实就是个路径设置

SourceMod

同理将 sourcemod-1.8.0-git5967-windows.zip

里的addons和cfg与 .\left4dead2\addons\\

和 .\left4dead2\cfg\\ 合并

L4DToolZ

将 l4dtoolz(L4D2)-1.0.0.9h.zip

里的两个文件夹 14dtoolz

和 metamod 放到 .\left4dead2\addons\\ 里。

其实安装顺序是无所谓的

检查插件平台是否安装成功

运行 srcds.exe

心器杠RCONI宓和 港口笙符曲配器直接 Chart Cover


写下你的评论..

评论1



首页

下载APP





종군





像这样就安装成功了

简单更改服务器最大人数

输入命令:

sm_cvar sv_maxplayers 16;sm_cvar sv_visiblemaxplayers 16

当然这些命令预先放到.\left4dead2\cfg\server.cfg 里服务器开始时就会自动运行。

简单设置权限

• 在.\left4dead2\addons\sourcemod\configs\admins_simple.ini 里的增加一行

```
1 | "STEAM_1:1:125637774" "99:z" "passwd"

←
```

第一个引号是steamID或者是Steam个人资料名(游戏里的名字)

第二个引号是权限大小

第三个引号是密码

具体说明文件里都有

• 然后到同一目录下的 core.cfg 里修改

"PassInfoVar" "_password"

• 想要成功该服务器的权限还要在进游戏前在游戏的控制台输入

setinfo _password passwd

当然可以放进你游戏目录里的 .\left4dead2\cfg\autoexec.cfg 里每次运行游戏时自动执行这条命令

写下你的评论..

评论1

简书

首页

下载APP

索



작근



SourceMod插件安装

一般到 http://www.sourcemod.net/plugins.php 搜索下载,按照作者说明来就行了推荐下载源码自己用 .\lad2\server\left4dead2\addons\sourcemod\scripting\compile.exe 编译这里用gettickrate插件演示

- 找到插件并下载源码 https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=649755
- 将tickrate.sp放入 .\14d2server\left4dead2\addons\sourcemod\scripting\\ 里
- 将tickrate.sp拖到compile.exe上,插件编译成功后会在 ...\compiled\\ 里生成tickrate.smx
- 将tickrate.smx放到 .\14d2server\left4dead2\addons\sourcemod\plugins\\ 里就算安装成功了
- 有些插件需要放data到指定文件夹(往往是为了同时兼容Windows/Linux服务器),自己认 真看作者的插件说明。
- 一般要服务器运行一次后自动生成该插件所需cfg文件到

.\14d2server\left4dead2\cfg\sourcemod\\ •

当然这个插件功能简单就没有生成~

服务器Tickrate修改

• 下载Tickrate_Enabler (已在附件)

GitHub: https://github.com/mvandorp/l4d2_tickrate_enabler

Windows平台自行编译1.4版本

- 将 tickrate_enabler.vdf 和 tickrate_enabler.dll 放入 .\14d2server\left4dead2\addons\\ 文件夹
- 运行 srcds.exe 时, 在最后加上参数 -tickrate 100

] sm_gettickrate The server tickrate is 29

] sm_gettickrate The server tickrate is 100

修改服务器名为中文名

• 方法1:

修改.\14d2server\platform\config\server.vdf

- ** 保存为UTF-8无BOM ** (Windows默认的UTF-8是有BOM的,推荐Notepad++或UltraEdit或Atom)
- 方法2:

用插件,下载见下面

之后直接在 \14d2server\left4dead2\addons\sourcemod\configs\hostname\hostname.txt


修改,保存为UTF-8,好像无所谓带不带BOM

附件

链接: http://pan.baidu.com/s/1qXOijZe 密码: je2c

写下你的评论..

评论1





首页

下载APP

Q 搜索



登录



写下你的评论...

全部评论 1 只看作者

按时间倒序 按时间正序



梦中人_6bd9

2楼 2018.06.30 03:31

您好! 我使用了您的tickrate_enabler插件。但是实际使用中我发现两个tick,上传和下 载,只有一个是100,另外一个是30默认。客户端的TICK上限已经调高了,在别的100T 服无此情况。请问有什么解决办法吗?

★ 學 回复

推荐阅读


自动化部署 vue

自用第一步, 把项目里 upload 文件夹复制到你项目根目录 第二步, 下载该js相关 依赖npm 或 cnpm ...



字少_e010 阅读 1,982 评论 0 赞 14

更多精彩内容 >



使用钉钉的内网穿透

首先看看钉钉的官方文档怎么写的: git clone https://github.com/open-dingta...

● 麦芽maiya 阅读 1,711 评论 2 赞 19



一款惊艳的Android脱壳工具

我的新书《Android App开发入门与实战》已于2020年8月由人民邮电出版社出版,欢迎购买。点击进入详情



国民程序员 阅读 337 评论 0 赞 4

在Windows上使用Nuitka将Python文件打包成exe文件

Nuitka是用于将Python文件打包成可执行文件的工具,类似于PyInstaller,但是 相较而言Nuitka...




Markey Dig 1,268 评论 0 赞 15



写下你的评论..

评论1



写下你的评论...