Fecha: 08-11-2024

Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



CLASIFICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Este documento es clasificado como "Uso Interno".

El presente documento es propiedad del grupo Keralty y está restringido a los colaboradores de la organización que cuenten con la autorización expresa para su consulta.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, así como su transmisión a terceros sin la autorización del responsable designado por el grupo Keralty.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento es de uso interno del grupo Keralty y su copia debe ser controlada y registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización. Su distribución se debe realizar de acuerdo con la lista definida en la tabla de distribución maestra SGSI.

Todo cambio realizado a este documento debe ser controlado, documentado de acuerdo con el procedimiento de control documental y registrados en la tabla de control de cambios del presente documento.

Fecha: 08-11-2024

Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.	3
2.	ALCANCE.	3
3.	DEFINICIONES	3
4.	CONTENIDO	3
5.	FLUJO DEL PROCEDIMIENTO	19
6.	DETALLE DEL PROCEDIMIENTO	19
7.	CONTROL DE CAMBIOS	20
8.	FLUJO DE APROBACIÓN	21

Fecha: 08-11-2024

Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN **TERCER NODO EN ALWAYS ON**



OBJETIVO. 1.

Documentar el procedimiento mediante el cual se habilita un tercer nodo en los servidores de motor SQL Server configurados en Always ON, el cual se utilizará como nodo de contingencia en la nube Azure. Estos pasos permitirán a los administradores servir de apoyo en el evento que se requieran ejecutar las actividades relacionadas.

2. ALCANCE.

Este documento detalla la configuración e instalación del tercer nodo de Always On en Azure, el cual se configura en modo asíncrono con Failover manual.

DEFINICIONES 3.

- Always ON: Es un grupo de disponibilidad con una característica avanzada para proporcionar soluciones de alta disponibilidad y recuperación de desastres
- Cluster de SQL Sever: Grupo de servidores independientes que funcionan conjuntamente para aumentar la disponibilidad de aplicaciones y servicios
- Nodo: Es un miembro del cluster

4. **CONTENIDO**

A continuación, se describen los pasos para habilitar el tercer nodo en una plataforma configurada en Always ON:

Test de puertos entre servidores:

Como primera medida, para el correcto funcionamiento del cluster y el servicio de Always ON, se debe asegurar las configuraciones mínimas como lo son:

- 1. Correcta configuración de zonas directa e inversa de los DNS
- 2. Acceso entre los siguientes puertos:
- 3343

Fecha: 08-11-2024

Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



- 445
- 135
- 5022

La ejecución de la validación consta de lanzar script de powershell, el cual valida que estos pre-requisitos estén correctamente configurados:

```
PS C:\Windows\system32> Test-NetConnection srvksqlaoprobd1 -Port 3343
Test-NetConnection srvksqlaoprobd1 -Port 135
Test-NetConnection srvksqlaoprobd2 -Port 3343
Test-NetConnection srvksqlaoprobd2 -Port 3343
Test-NetConnection srvksqlaoprobd2 -Port 3343
Test-NetConnection srvksqlaoprobd2 -Port 445

ComputerName : srvksqlaoprobd2 -Port 445

ComputerName : srvksqlaoprobd1 -Port 445

SourceAddress : 10.180.2.2 RemoteAddress : 10.32.53.4
TcpTestSucceeded : True

ComputerName : srvksqlaoprobd1 -Port 445

InterfaceAlias : Ethernet

ComputerName : srvksqlaoprobd1 -Port 445

InterfaceAlias : Ethernet

ComputerName : srvksqlaoprobd2 -Port 445

RemotePort : 445
InterfaceAlias : Ethernet

ComputerName : srvksqlaoprobd2 -Port 445

RemotePort : 3343
InterfaceAlias : Ethernet

SourceAddress : 10.160.2.3

RemotePort : 3343
InterfaceAlias : Ethernet

ComputerName : srvksqlaoprobd2 -Port 3343
InterfaceAlias : Ethernet

SourceAddress : 10.160.2.3


RemotePort : 3343
InterfaceAlias : Ethernet

SourceAddress : 10.25.53.4

TcpTestSucceeded : True
```

Instalación de SQL "SRVKSQLAOPROBD3"

Se usa los medios que se han descargado en el servidor:



Código: SIG-TI-CKE-PR023


PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se ejecuta la instalación stand alone




Se selecciona "database engine service" para la instalación




PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se realiza la instalación "Default Instance" acorde a los parámetros usados en las instalaciones de On-Premises




Se garantiza el uso del mismo collation que lo nodos que se encuentran en on-premise




PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se realiza instalación de servicio sin la cuenta de servicio ya que esto se ejecutará después de la instalación del producto.




Se configura la autenticación en modo mixto, con los grupos de acceso a la instancia




PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se conservan configuraciones de directorios de datos



Se conservan configuración de nodos On-Premises para las bases de TempDB




PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON




Maxdop

Se conservan configuraciones entregadas por el producto



Memoria RAM


Se personaliza RAM acorde a lo configurado para el Host




PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se evidencia instalación del producto






PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Habilitar Tercer Nodo


Código: SIG-TI-CKE-PR023

Configuración de puertos de servidor



Test de cluster


Se realiza test de puertos para garantizar los prerrequisitos para la configuración de Always-On



Código: SIG-TI-CKE-PR023


PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON





Configuración Quorum Witness


Se configura Qurorum Witness con file sharepath:




Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON





Se saca de la votación el servidor de Azure para evitar afectación del cluster por intermitencia de conectividad:




Configuración Always On


Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se anexa nodo de azure a Always On





Backup Preferences


Fecha: 08-11-2024

Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON




Se conserva configuraciones por default



Listener

Se conserva configuraciones por default




Read-Only Routing

Fecha: 08-11-2024 Código: SIG-TI-CKE-PR023


PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se conserva configuraciones por default




Evidencia de finalización de instalación




Código: SIG-TI-CKE-PR023

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON









Configuración Listener en Azure

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



Se configura Listener con el segmento de red de azure, configurada previamente en Azure






PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



5. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO



6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABL E	REGISTRO/EVI DENCIA
1	Aprovisionar el servidor y test de puertos	Habilitar el servidor y ejecutar con powerShell la validación de prerrequisitos	Administrador Azure y SO	Pág. 4 de este documento
2	Instalación de SQLServer en stand alone	Descargan los medios y se instala la instancia default, acorde a los parámetros usados en los servidores on premise	Administrador BD	Pág. 5 a 10 de este documento
3	Habilitar tercer nodo	Se habilita el tercer nodo y se configuran los parámetros para su correcto funcionamiento	Administrador BD	Pág. 11 a 13 de este documento
4	Configuración de always on	Se anexa el nodo de azure al always on y se conservan las configuraciones por defecto	Administrador BD	Pág.14 a 17 de este documento
5	Configuración de listener	Se configura el listener con el segmento de red de azure	Administrador BD	Pág. 18 de este documento

Tabla 1 Procedimiento habilitar tercer nodo

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



7. CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	САМВІО	VERSIÓN
28/10/224	Creación del documento	1.0

Tabla 2 Control de Cambios

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN TERCER NODO EN ALWAYS ON



8. FLUJO DE APROBACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Elizabeth Díaz	Nombre: Elizabeth Díaz Prada	Nombre: Javier Galván
Prada	Área/Proceso: Dirección Base	Área/Proceso: Gerencia
Área/Proceso: Dirección	de Datos	Corporativa de Tecnología
Base de Datos	Fecha: 30/10/2024	Fecha: 08/11/2024
Fecha: 28/10/2024		

Tabla 3 Flujo de Aprobación

Cualquier copia impresa de este documento se considera como **COPIA NO CONTROLADA**.