# Einführung in die Plasmaphysik

#### Gasentladungen

Wolfgang Suttrop, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching





Bild: A. C. M. de Quiroz, COPPE/UFRJ

http://www.coe.ufrj.br/~acmq/electrostatic.html

## Gasentladungen

Vakuumdiode:




Ladungsträger: Elektronen.

Erzeugung:

Thermische Emission aus der Kathode

Gasentladung:




Ladungsträger: Elektronen und Ionen.

Erzeugung:

- 1. Thermische Emission aus der Kathode (Elektronen)
- 2. Elektronenstoßionisation im Neutralgas
- 3. Sekundäremission von Elektronen aus der Kathode (durch auftreffende Ionen)
- 4. Ionisierende Strahlung


## Klassifizierung der Gasentladungen



#### Mit steigender Stromdichte:

- 1. **Unselbständige** ("Dunkel"-) **Entladung**: Elektronenstrom aus (heißer) Kathode bzw. Ionisation durch Strahlung, verstärkt durch Stoßionisation
- 2. **Glimmentladung**: Elektrischer **Durchbruch** = "unbegrenzte" Ladungsvervielfachung
- 3. Bogen: Kathodenheizung durch Ionenstrom unterhält thermionische Elektronen-Emission

## Unselbständige Entladungen (Dunkelentladung)



Ladungsträger werden durch ionisierende Strahlung erzeugt:

- Kosmische Strahlung
- Radioaktives Gestein
- Technische Strahlungsquellen

Max. Strom (Sättigungsstrom):

Alle erzeugten Ladungsträger werden durch die anliegende Spannung abgesaugt (=Rekombination unbedeutend)

$$I_S = \underbrace{A \cdot L}_{\text{Volumen}} \cdot e \cdot \underbrace{S}_{\text{Ionisations rate}}$$

Ionisationsrate:

$$S = \frac{\mathrm{d}n_e}{\mathrm{d}t} \approx 10^{14} \dots 10^{17} \mathrm{m}^{-3} \mathrm{s}^{-1}$$


Unterhalb  $I_s$  wird die Ladungsträgerdichte durch konkurrierende Rekombination reduziert.

# John Sealy Edward Townsend 1868 - 1957



# **Townsend-Regime**

Ladungsträger-Vervielfachung durch Elektronenstoß-Ionisation



Zahl der Ionisationsvorgänge pro Volumen und Zeiteinheit:

$$S_e = n_e n_0 < \sigma v >_{\text{ne}}$$


 $<\sigma v>_{\rm ne}$ : Ratenkoeffizient

#### **Elektronenstoß-Ionisation**

Beispiel: Neutrales Helium (He I)

Wirkungsquerschnitt für die

Elektronenstoßionisation Neutral Helium Total Ionization Cross-Section



Quelle: NIST, http://physics.nist.gov

**Erster Townsend-Koeffizient** α

Zahl der ionisierenden Stöße pro Weglänge und Elektron:

$$\alpha \propto \frac{1}{\lambda_{\text{ne}}} = \frac{\nu_{\text{ne}}}{\overline{\nu_{\text{e}}}} = \frac{n_0 < \sigma \nu >_{\text{ne}}}{\overline{\nu_{\text{e}}}}$$

 $\lambda_{ne}$ : Mittlere freie Weglänge für Elektronen zwischen ionisierenden Stößen mit Neutralen

ν<sub>ne</sub>: Stoßfrequenz

 $\overline{v_e}$ : Mittlere thermische Elektronengeschwindigkeit

#### **Townsend-Theorie**

Betrachte 1-dim. Gasentladungsröhre.

Sei  $\Gamma_e(x)$  der Elektronenfluss am Ort x

Erhöhung des Elektronenflusses im Orts-Intervall  $x \dots x + dx$ :

$$d\Gamma_e = \alpha \Gamma_e dx$$

Integrieren  $\rightarrow$  Gesamtfluss am Ort x:

$$\int_{\Gamma_{e0}}^{\Gamma_{e}} \frac{\mathrm{d}\Gamma_{e}}{\Gamma_{e}} = \int_{0}^{x} \alpha \mathrm{d}x'$$


Falls α räumlich konstant,

$$\ln \Gamma_e - \ln \Gamma_{e0} = \alpha x$$

ergibt sich ein räumlich exponentieller Anstieg:

$$\Gamma_e(x) = \Gamma_{e,0} \exp(\alpha x)$$

# Messung Räumliche Verteilung der Anregung (∞ Ionisation)



Quelle: U Belgrad, Institute of Physics, Centre for Non-equibrium processes

http://mail.ipb.ac.rs/~cep/ipb-cnp/Research/swarmexperiments.htm


#### N.B.: Bei hohem el. Feld/Neutralasdichte (E/N) erfolgt auch Ionenstoß-Ionisation

#### Korrektur für konkurrierende nicht-ionisierende Stöße

Ionisationslänge  $x_i >$  mittl. freie Weglänge  $\lambda$  (zusätzliche, nicht-ionisierende Streuprozesse)

Zahl der (Primär-) Elektronen, die die Ionisationslänge erreichen:

$$n(x_i) = n_{e,0} \exp\left(-\frac{x_i}{\lambda_e}\right)$$



Zahl Ionisations-Stöße pro Weg

- = Zahl I.-S. pro freie Weglänge
- × Zahl freier Weglängen pro Weg:

$$\alpha = \exp\left(-\frac{x_i}{\lambda_e}\right) \times \frac{1}{\lambda_e}$$

In elektrischer Feldstärke E durchläuft Elektron auf Distanz  $x_i$  das Potential:

$$V^* = x_i E$$

"effektives Ionisationspotential"

 $V^*$  ist grösser als die Ionisierungsenergie des Atoms bzw. Moleküls, da andere Streuprozesse (elastisch oder inelastisch) konkurrieren.

## Skalierung des 1. Townsend-Koeffizienten

Neutralgasdruck  $p \propto n_0$ :

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{n_0 < \sigma v >_{\text{ne}}}{\overline{v_e}} \equiv A(T_e, \dots) \times p$$

Konstante A hängt von der

Elektronentemperatur (wg.  $\overline{v}$ ) und von der Gasart ab.


**Damit** 

$$\alpha = A p \exp\left(-A p \frac{V^*}{E}\right)$$

Def.  $C \equiv A V^*$  (ebenfalls gasabhängige Konstante)

→ "Universelle" Form:

$$\frac{\alpha}{p} = A \exp\left(-\frac{C}{E/p}\right) = f\left(\frac{E}{p}\right)$$



#### **Stoletov-Punkt**

Bei welchem Druck ist die

Elektronenvervielfachung ( $\alpha$ ) maximal?


$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}p} = A \left[ 1 - \frac{C \, p}{E} \right] \exp\left( -\frac{C}{E/p} \right) = 0$$

$$\Rightarrow p_{\text{opt}} = \frac{E}{C}, \quad \alpha_{\text{opt}} = \frac{EA}{C} \exp(-1)$$

"Stoletov-Punkt"

(Aleksandr Stoletov, Moskau, 1839-1896)






Quelle: Wikipedia

# **Stoletov-Punkt einiger Gase**

Gas	A	$V^*$	$V_i$	$(E/p)_{\mathrm{opt}}$	$(\alpha/p)_{\mathrm{opt}}$
	1/Pa	[eV]	[eV]	$[V/(m \cdot Pa)]$	1/Pa
$H_2$	8.0	33	15.4	264	2.93
Luft	9.2	30		274	3.37
$N_2$	8.0	32	15.5	256	2.93
Не	1.37	28	24.5	38	0.50
Ne	3.0	25	21.5	75	1.10
Ar	9.0	16.7	15.7	150	3.32
Kr	10.9	15.2	14.0	165	3.99
Xe	16.7	14	12.1	233	6.14

Zitiert nach: J Reece Roth, Industrial Plasma Engineering, IoP 1995

# "Durchbruch" der Gasentladung



Sei  $\Gamma = j/q$  und:

 $\Gamma_{ek} = \Gamma_{e0} + \Gamma_{se}$ : Elektronenfluß an der Kathode

 $\Gamma_{e0}$ : Photoemission, therm. Emission etc.

(Kathode)

 $\Gamma_{se}$ : Sekundärelektronenemission an der Kathode durch auftreffende Ionen

 $\Gamma_{ea}$ : Elektronenfluß an der Anode

 $\Gamma_{ia/k}$ : Ionenfluß an der Anode/Kathode

Strombilanz: (Anode-Kathode)

$$\Gamma_{ea} - \Gamma_{ek} = \Gamma_{ik} - \underbrace{\Gamma_{ia}}_{=0} = \Gamma_{ik} = \frac{1}{\gamma} \Gamma_{se}$$

 $\gamma$ : Sekundäremissionskoeffizient ( $\gamma = \Gamma_{se}/\Gamma_{ik}$ ) Mit  $\Gamma_{ea} = \Gamma_{ek} e^{\alpha d}$ :

$$\gamma \Gamma_{ek}(e^{\alpha d}-1) = \Gamma_{se} = \Gamma_{ek}-\Gamma_{e0}$$

bzw.

$$\Gamma_{ek} = \frac{\Gamma_{e0}}{1 - \gamma(e^{\alpha d} - 1)}$$

Damit an der Anode:

$$\Gamma_{ea} = \frac{\Gamma_{e0}(e^{\alpha d})}{1 - \gamma(e^{\alpha d} - 1)}$$

Nenner  $\rightarrow 0 \Rightarrow \Gamma_{ea} \rightarrow \infty$ !

⇒ "Townsend-Kriterium" für Durchbruch

#### **Paschen-Kurve**

Elektrischer Durchbruch:

"Unendliche" Ladungsvervielfachung.

Townsend-Kriterium:  $\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1$ 


$$\Rightarrow \alpha d = \ln \left[ \frac{1}{\gamma} + 1 \right]$$

Vorherige Form für  $\alpha$  einsetzen;  $U_b \equiv E_b d$ :

$$U_b = \frac{Cpd}{\ln\left[Apd/\ln(1+\frac{1}{\gamma})\right]}$$

Für ein bestimmtes Gas hängt die Durchbruchspannung  $U_b$  nur vom Produkt  $p \cdot d$  ab!

Friedrich Paschen (1865-1947)
Ueber die zum Funkenübergang in Luft,
Wasserstoff und Kohlensäure bei verschiedenen
Drucken erforderliche Potentialdifferenz
Dissertation U Strassburg,
Annalen der Physik **273** (1889) 69



Quelle: Wikipedia

#### Dimensionslose Form der Paschen-Kurve

$$U_b = \frac{Cpd}{\ln\left[Apd/\ln(1+\frac{1}{\gamma})\right]}$$

Punkt kleinster Durchbruchspannung:

$$(pd)_{\min} = \frac{1}{A}\ln(1 + \frac{1}{\gamma})$$


$$U_{b,\min} = e\frac{C}{A}\ln(1+\frac{1}{\gamma})$$

Def.:

$$X = \frac{pd}{(pd)_{\min}}; \quad Y = \frac{U_b}{U_{b,\min}}$$

Universelle Form:

$$Y = \frac{X}{1 + \ln X}$$



# **Durchbruch-Parameter einiger Gase**

Gas	Kathoden-	$U_{ m b,min}$	$(p \cdot d)_{\min}$	Ref.
	material	[V]	[Pa·m]	
$H_2$	Pt	275	1.7	1
Luft		360	0.76	2
$N_2$	Fe	275	1.0	1
Не	Fe	150	3.3	1
Ar	Fe	265	2.0	1

Zitiert nach: J Reece Roth, Industrial Plasma Engineering, IoP 1995;


#### Referenzen:

— sowie umfangreiche weitere Literatur!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J D Cobine, Gaseous Conductors, Dover Publications (1958)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S C Brown, Introduction to Electrical Discharges in Gases, John Wiley (1966)

# Korona-Entladungen




Bei hohem Gasdruck findet Durchbruch nur in räumlich begrenzten Zonen statt.

Bsp. trockene Luft, 1 atm:

$$U_b = 3\text{MV/m} \times d + 1.35 \text{ kV}$$

Der Durchbruch beginnt in Regionen höchsten elektrischen Feldes, speziell nahe Oberflächen mit kleinem Krümmungsradius

## Feldüberhöhung an Leiterspitzen



Poisson-Gleichung:

$$abla \cdot ec{E} = -rac{
ho}{arepsilon_0}$$

Betrachte kugelsymmetrischen Aufbau.

Vor Durchbruch ( $\rho = 0$ ),

zwischen Elektroden (a < r < b):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left( r^2 E_r(r) \right) = 0$$

$$\Rightarrow$$
  $(r^2E_r(r)) = \text{const.}$ 

Kugelsymmetrie: Feldüberhöhung  $\propto r^2$ !

$$\underbrace{a^2 E_r(a)}_{\text{Anode}} = \underbrace{b^2 E_r(b)}_{\text{Kathode}}$$


Axisymmetrie (langer Draht):  $E \propto 1/r$ 

# Xerographie


1. Reinigen, Vorlage justieren 4. Dunkle Stellen geladen




7. Papier aufladen




2. Elektrostatisch aufladen




5. Toner aufbringen




8. Abdruck




3. Belichten





6. Dunkle Stellen sind mit Toner bedeckt




9. Fixieren









#### Elektrostatischer "Lifter"





Koronaentladung in Luft Abwärts strömende Ionen  $(O^+)$  reiben mit neutralen Molekülen


⇒ Auftrieb durch Luftströmung



## Zusammenfassung: Unselbständige Entladungen


Ladungsträger werden erzeugt durch:

(a) Ionisierende Strahlung (b) Thermische Emission aus der Kathode (c) Stoßionisation



- **A-B** Ein Teil der Ladungen rekombiniert im Volumen
- **B-C** Sättigungsbereich: Alle Ladungsträger werden abgesaugt
- **C-D** Townsend-Regime: *E* hoch genug zur Ladungsvervielfachung durch Stöße
- **D-E** Einsetzendes Korona-Regime: Elektrischer Durchbruch an Spitzen (Feldüberhöhung)


# Glimmentladung (Übersicht)



 $(p \cdot L) > (p \cdot d)_{\min} \text{ und } U > U_{b,\min}$ 

→ Glimmentladung

+ Ladungsträgervervielfachung auf begrenztem Raum nahe Kathode (Breite  $d_c$ ) Spannungsabfall  $U_b(p \cdot d_c)$ : "Kathodenfall"



 $\mathsf{d}_{\,\mathsf{c}}$ 

Positive Säule:

Ladungsträgerdichte  $(e^-, i^+)$  hoch, quasi-neutrales Plasma

- $\rightarrow$  Rekombination  $e^- + i^+ \rightarrow n$
- → Rekombinationsstrahlung (Licht)
- → Plasmadichte räumlich konstant

$$(p \cdot d_c) \approx (p \cdot d)_{\min}, \quad U_c \approx U_{b,\min} \quad \text{(stabil!)}$$

## **Glimmentladung (Details)**

# Aston'scher Dunkelraum:

Wenige Elektronen, zu langsam zur Anregung

**Glimmhaut**: Hohe Ionendichte, Elektronenenergie reicht zur *Anregung* (nicht Ionisation)

Hittorf'scher (Crook'scher) Dunkelraum: Elektronen werden weiter beschleunigt bis zur Ionisationsenergie

**Negative Säule (Glimmlicht)**: Ionisationsfront, Licht durch Rekombinationsstrahlung

#### Faraday'scher Dunkelraum:


Geringe Elektronenenergie als Folge inelastischer Stöße an der Ionisationsfront, freie Weglänge kurz, Feld klein und nicht zur Anregung ausreichend

#### **Positive Säule:**

Quasineutrales Plasma ( $Zn_i = n_e$ ), kleines elektrisches Feld, Spannungsabfall durch elektrischen Widerstand


Anodenfall: Negative Raumladung

(elektrostische Randschicht, s. gesonderte Vorlesung)



# Beispiel einer Glimmentladung

Kathode Anode





Quelle: http://w5jgv.com/rife

## Messung des elektrischen Feldes im Kathodenfall

Francis William Aston (1877-1945)


F W Aston, Proc. Roy. Soc. **A84** (1911) 526



Abb.: Wikipedia

#### Nobelpreis Chemie 1922

"for his discovery, by means of his mass spectrograph, of isotopes, in a large number of non-radioactive elements, and for his enunciation of the whole-number rule"



## Ladungsdichte im Kathodenfall

- Länge der Kathodenregion =  $d_c$  so, daß  $(p \cdot d_c) \approx (p \cdot d)_{\min}$
- $\Rightarrow$  Spannung am Kathodenfall:  $U_c \approx U_{b, \min}$
- Elektrisches Feld  $\approx$  räumlich linear (Messung Aston 1911)
- geringe Ionisationsrate, Ionendichte  $\approx$  konstant, Elektronendichte klein

$$E = C(d_c - x)$$


$$U(x) = \int_0^x E dx = C\left(xd_c - \frac{x^2}{2}\right)$$


Randbedingung:  $U(d_c) = U_c \implies C = 2U_c/d_c^2$ 

$$U(x) = \frac{U_c x}{d_c^2} (2d_c - x), \quad E(x) = \frac{2U_c}{d_c^2} (d_c - x), \quad \rho(x) = \frac{2\varepsilon_0 U_c}{d_c^2}$$

# Ähnliche Entladungen (bzgl. Kathodenfall)

Geometrisch ähnliche Entladungen:





Sei:  $L_1 = a \cdot L_2$ ,  $d_{c,1} = a \cdot d_{c,2}$ 

**Durchbruch**:  $(p \cdot d)_{\min} = \text{const.}$ 

$$\Rightarrow p_1 \cdot d_{c,1} = p_2 \cdot d_{c,2} \quad \Rightarrow p_1 = \frac{1}{a}p_2$$

**Townsend-Kriterium**:  $\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1$ 

$$\Rightarrow \alpha_1 \cdot d_{c,1} = \alpha_2 \cdot d_{c,2} \quad \Rightarrow \alpha_1 = \frac{1}{a}\alpha_2$$

Wegen

$$\frac{\alpha}{p} = A \exp\left(-\frac{C}{E/p}\right)$$

und  $\alpha_1/p_1 = \alpha_2/p_2$  ist

$$E_1/p_1 = E_2/p_2 \qquad \Rightarrow E_1 = \frac{1}{a}E_2$$

$$Da E = U/d \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_1 = U_2}$$

Stromdichte  $j \propto \rho$  und  $\rho \propto U_c/d_c^2$ 

Querschnittsfläche  $A \propto a^2$ 


$$\Rightarrow I = A \cdot j = \text{const.}$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2$$

# Zusammenfassung: Glimmentladungen


Ladungsträger werden vornehmlich erzeugt durch:

(a) Stoßionisation (b) Sekundäremission an der Kathode



- E Elektrischer Durchbruch: Ladungsträger "beliebig" vervielfacht
- F-G "Normaler Glimmbereich": Benetzte Fläche steigt mit Strom
- G-H "Abnormer Glimmbereich": el. Widerstand bestimmt Spannungsabfall


# Bogenentladungen




- Einschnüren der Entladung an den Elektroden (hoher Gasdruck)
- Kathode: Thermionische Emission, evtl. Feldemission (an scharfen Kanten)
- Hohe Plasmadichte bereits an den Elektroden, Ladungsträgervervielfachung in der Randschicht
- Kathodenfall verschwindet, niedriger Spannungsabfall in der dichten Säule
- Neutralgas-"JET" von der Kathode zur Anode
  - → thermische Belastung auch der Anode
- Wärmestrahlung aus thermischem Bogen (Energieverlust)

#### Plasma Torch

Anwendungen: Trennen von Werkstücken, Schweissen, Beschichten von Oberflächen (mit/ohne Schutzgas)








## Strom-Spannungs-Kennlinie von Bogenentladungen

Ladungsträger werden erzeugt durch:

(a) Thermische Emission aus der Kathode (b) Stoßionisation



- H- Thermische Emission aus der Kathode aufgrund hohen Stroms
- I-J "Nicht-thermalisierter" Bogen: Kathoden-Temperatur steigt mit Strom
- J-K "Thermalisierter Bogen": Kathoden-Temperatur sättigt

# Zusammenfassung

- In einer Gasentladung werden Ladungsträger vornehmlich durch Emission aus der Kathode (Elektronen), Stoßionisation im Volumen (Elektronen-Ionen-Paare) und Sekundäremission (Elektronen durch Auftreffen von Ionen auf der Kathode) erzeugt
- Wenn durch Elektronenstoßionisation die Entladung aufrecht erhalten werden kann, spricht man vom elektrischen "Durchbruch". Kriterien für den Durchbruch ergeben sich aus der Townsend-Beschreibung.
- Man unterscheidet:
  - "Unselbständige" Entladungen (Townsend-Regime): Strom durch Primärionisation und Ladungsvervielfachung begrenzt
  - "Korona"-Entladungen (bei hohem Gasdruck): Elektrischer Durchbruch bewirkt Ladungsvervieldfachung, aber Entladung bleibt auf Nähe der Elektroden begrenzt
  - Glimmentladungen: Elektrischer Durchbruch erzeugt "beliebig" viele Ladungsträger,
     Strom durch elektrische Leitfähigkeit in der "positiven Säule" begrenzt
  - Bögen: Hoher Strom wird durch thermische Emission aus Kathode aufrechterhalten (Kathode wird durch auftreffende Ionen geheizt).