





#### Strutture Iterative

- ☐Un programma è una sequenza di istruzioni
- ☐ Le istruzioni sono eseguite sequenzialmente in accordo all'ordine in cui sono scritte:
  - ☐ La CPU non ha una visione di insieme del programma: "vede" solo l'istruzione che deve eseguire e il contenuto dei registri
  - □ La CPU esegue una istruzione alla volta nell'ordine scritto in memoria (l'indirizzo è presente nel PC)
- ☐ Usando i salti è possibile variare (controllare) l'**ordine di esecuzione di un programma**



#### Strutture Iterative

- □ Le **istruzioni di salto** fanno proseguire l'elaborazione dall'istruzione residente in un indirizzo specificato (non necessariamente contiguo all'ultimo eseguito) □ L'istruzione, eseguita dopo un salto, è quella che si trova all'indirizzo specificato come destinazione dell'istruzione di salto
  - ☐Se il **salto è condizionato** e la condizione è falsa si prosegue normalmente con l'istruzione successiva
  - ☐Se il **salto è incondizionato** si prosegue all'indirizzo specificato senza valutare la verità di una condizione





- ☐ Si esegue una istruzione solo se una condizione (espressione) è vera
- ☐ In linguaggio ad alto livello è spesso presente il costrutto IF la condizione e poi l'esecuzione di una o più istruzioni incluse tra {...}

```
If (espressione) {istruzione}
```

Esempio linguaggio alto livello:

```
if (Batman>0) {
     Robin=Batman+2;
}
```



- In assembler un salto condizionale si concretizza con:
  - 1. Il codice per valutare l'espressione
  - 2. il salto condizionato per eseguire l'istruzione da dover elaborare
  - 3. Il salto incondizionato per evitare l'esecuzione dell'istruzione nel caso di condizione non verificata

```
If (espressione) {istruzione}
```



Definite due variabili intere, Batman e Robin, in memoria se Batman ha un valore maggiore di zero allora il valore di Robin diventa uguale al valore di Batman incrementato di due



```
If (Batman>0)
.text
                                                                 Robin=Batman+2
  .globl main
 main:
     lw $t0,Batman
                                # carica Batman
     lw $t1,Robin
                                # carica Robin
     bgtz $t0, ISTRUZIONE
                                # salto se condizione è vera
     j FINE_IF
                                # salto se condizione è falsa
  ISTRUZIONE:
                                # INIZIO ISTRUZIONE
                                # imposta Robin con Robin=Batman+2
     add $t1,$t0,2
                                # FINE ISTRUZIONE
  FINE IF
                                # salva $t1 in Robin
     sw $t1,Robin
                                                               .data
     li $v0,10
                                                               Batman: .word 5
     syscall
                                                               Robin: .word 0
```



- ☐ Si eseguono più istruzioni solo se una condizione (espressione) è vera
- ☐ In linguaggio ad alto livello si esplicita la condizione (dentro le parentesi tonde) dopo il costrutto IF e poi nel corpo dell'IF (dentro le parentesi graffe) si esplicitano le istruzioni

```
If (espressione) {istruzioni}
```

Esempio linguaggio alto livello:

```
if (Batman>0) {
     Batman=Batman+2;
     Robin=Robin·10;
}
```



- ☐ Si eseguono più istruzioni solo se una condizione (espressione) è vera
- ☐ In assembler un salto condizionale si concretizza con:
  - 1. il salto condizionato per eseguire il blocco di istruzioni del "ramo then"
  - 2. Le istruzioni da svolgere nel caso di condizione verificata
  - 3. il salto incondizionato per evitare l'esecuzione del "ramo then

If (espressione) {istruzioni}

```
b $t0,ramo_THEN  
j fine_IF  
ramo_THEN:  
addi $t1,$t2,2
fine IF:
```



Definite due variabili intere, Batman e Robin, in memoria. Se Batman ha un valore maggiore di zero allora il valore di Batman si incrementa di due e il valore di Robin si moltiplica per dieci



```
.globl main
main:
```

RAMO\_THEN:

```
lw $t0,Batman
lw $t1,Robin
bgtz $t0, RAMO_THEN
j FINE_IF
```

```
add $t0,$t0,2
mul $t1,$t1,10
```

```
sw $t0,Batman
sw $t1,Robin
li $v0,10
syscall
```

```
# carica Batman
# carica Robin
# va al RAMO THEN
# Esclude il blocco THEN dall'elaborazione
# INIZIO RAMO THEN
# Batman=Batman+2
# Robin=Robin*10
# FINE RAMO THEN
# salva $t0 in variabile Batman
# salva $t1 in variabile Robin
                              .data
```

Batman: .word 5
Robin: .word 0

#### FINE\_IF:



Ottimizzazione codice

```
If (Batman>0)
               Batman=Batman+2;
               Robin=Robin*10;
```

```
.text
.globl main
main:
```

```
lw $t0,Batman
lw $t1,Robin
blez $t0.FINE IF
add $t0,$t0,2
mul $t1,$t1,10
```

#### FINE IF:

sw \$t0.Batman sw \$t1,Robin li \$v0.10 syscall

```
# carica Batman
          # carica Robin
# Esclusione delle operazioni sottostanti se la condizione inversa è vera
# INIZIO RAMO THEN (prima istruzione)
# Blocco THEN (seconda istruzione)
# FINE RAMO THEN
# salva $t0 in variabile Batman
# salva $t1 in variabile Robin
```

.data

Batman: .word 5 Robin: .word 0



- Si esegue del codice solo se una condizione (espressione) è vera altrimenti si esegue un'altra serie di istruzioni (per poi proseguire con il codice sottostante)
- Nei linguaggi ad alto livello si usa il costrutto IF la condizione e delle istruzioni tra {} segue il costrutto ELSE e altre istruzioni racchiuse tra {}

If (espressione) {istruzioni} else{istruzioni}

Esempio linguaggio alto livello:

if (Batman>0){Batman=Batman+1;
 Robin=Batman+2;}
else {Batman=Batman-1;
 Robin=Batman-2;}



- Si esegue del codice solo se una condizione (espressione) è vera altrimenti si esegue altro codice
- In assembler un salto condizionale completo si concretizza con:
  - 1. Codice per valutare
  - 2. Salto condizionato per svolgere il "ramo then"
    - a. Alla fine del "ramo then" salto incondizionato oltre il "ramo else"
  - 3. Salto incondizionato per svolgere il "ramo else"

```
If (espressione) {istruzioni} else{istruzioni}
```

```
b $t0,ramo_THEN
j ramo_ELSE
```

```
ramo_THEN:
```

...

fine\_IF:



if (Batman>0){Batman=Batman+1; Robin=Batman+2;} else {Batman=Batman-1; Robin=Batman-2;}

```
.globl main
main:
```

```
lw $t0,Batman
lw $t1,Robin
bgtz $t0, RAMO_THEN
iRAMO ELSE
```

RAMO THEN

add \$t0,\$t0,1 add \$t1,\$t0,2 FINE IF

RAMO ELSÉ:

sub \$t0,\$t0,1 sub \$t1,\$t0,2

FINE IF:

sw \$t0,Batman sw \$t1,Robin li \$v0,10 syscall

```
# carica Batman
# carica Robin
# salto se condizione vera al BLOCCO IF
# salto incondizionato in caso condione falsa al BLOCCO ELSE
# INIZIO BLOCCO IF
# Batman=Batman+1
# Robin=Batman+2
# FINE BLOCCO IF
# INIZIO BLOCCO ELSE
#Batman=Batman-1
# Robin=Batman-2
# FINE BLOCCO IF
# salva $t1 in Batman
# salva $t1 in Robin
```

.data

Batman: .word 5 Robin: .word 0



(variante)

```
If (Batman>0){Batman=Batman+1;
                              Robin=Batman+2;}
                        else {Batman=Batman-1;
                            Robin=Batman-2;}
# carica Batman
# carica Robin
# salto se condizione opposta è vera al BLOCCO ELSE
# INIZIO RAMOTHEN
# BLOCCO THEN
# FINE RAMO THEN SALTO OLTRE IL BLOCCO ELSE
# INIZIO RAMO ELSE
\#x=x-1
\# y=x-2
# FINE BLOCCO IF
# salva $t1 in Batman
                                       .data
# salva $t1 in Robin
```

.text .globl main main:

```
Iw $t0,Batman
Iw $t1,Robin
blez $t0,RAMO_ELSE
add $t0,$t0,1
add $t1,$t0,2
j FINE_IF
```

RAMO ELSE:

sub \$t0,\$t0,1 sub \$t1,\$t0,2

FINE IF

sw \$t0,Batman sw \$t1,Robin li \$v0,10 syscall

Batman: .word 5 Robin: .word 0





- ☐ Si esegue più volte del codice finché una condizione (espressione) è vera. Non si sa se l'espressione è vera all'inizio (quindi va controllata prima di eseguire il codice)
- ☐ In un linguaggio ad alto livello si ha il costrutto WHILE nel quale si valuta la condizione. Se la condizione è vera si eseguono le istruzioni all'interno del corpo del while (cioè quello racchiuso tra parentesi graffe)

Esempio linguaggio alto livello:

while(Batman>0){
 Robin=Robin+Batman;
 Batman=Batman-1;
 }



- Si esegue più volte del codice finché una condizione (espressione) è vera. Non si sa se l'espressione è vera all'inizio (quindi va controllata prima di eseguire il codice)
- ☐ In assembler un ciclo condizionale si concretizza con:
  - 1. Il codice per valutare l'espressione
  - 2. Salto incondizionato per saltare il blocco delle istruzioni se la condizione è falsa
  - 3. Salto incondizionato al punto 1 per valutare la condizione

```
while (espressione) {
                    istruzione1
                    istruzione2
                    istruzionen
controllo WHILE:
          b $t0,blocco_WHILE •
          i fine WHILE
                               2
blocco WHILE:
          j controllo_WHILE
fine WHILE:
```



Si ripete l'incremento di Robin della quantità di Batman che va a diminuire di una unità ad ogni ciclo fino a quando il valore di Batman è maggiore di 0

```
while(Batman>0){
     Robin=Robin+Batman;
     Batman=Batman-1;
}
```



.text .globl main main:

> lw \$t0,Batman lw \$t1,Robin

CONTROLLO\_WHILE:

bgtz \$t0,BLOCCO\_WHILE i FINE WHILE

BLOCCO\_WHILE:

add \$t1,\$t1,\$t0 sub \$t0,\$t0,1 j CONTROLLO\_WHILE

FINE\_WHILE:

sw \$t0,Batman sw \$t1,Robin li \$v0,10 svscall # Carica Batman
# Carica Robin
# INIZIO WHILE
# CONTROLLO CONDIZIONE
# SALTO A FINE WHILE
# INIZIO BLOCCO WHILE
# Istruzione di somma
# Istruzione di sottrazione
# FINE BLOCCO WHILE e ritorno al controllo

# Salva risultato in Batman # Salva risultato in Robin

.data Batman: .word 5 Robin: .word 0



.text .globl main main:

WHILE:

END\_WHILE:

### Ciclo condizionale WHILE

(variante)

```
while(Batman>0){
    Robin=Robin+Batman;
    Batman=Batman-1;
}
```

Iw \$t0,Batman Iw \$t1,Robin

blez \$t0,END\_WHILE add \$t1,\$t1,\$t0 sub \$t0,\$t0,1 jWHILE


sw \$t0,Batman sw \$t1,Robin li \$v0,10 syscall # Carica Batman # Carica Robin

# Esce dal CICLO WHILE se condizione è falsa # INIZIO BLOCCO WHILE (somma) # BLOCCO WHILE (sottrazione) # FINE BLOCCO WHILE

> # Salva risultato in Batman # Salva risultato in Robin

> > .data

Batman: .word 5 Robin: .word 0





- ☐ Si vuole eseguire più volte del codice finché una condizione è vera. Si sa se che l'espressione è vera all'inizio (quindi si esegue il codice almeno una volta e poi si controlla l'espressione)
- In un linguaggio ad alto livello si usa il costrutto **DO** e si riporta il corpo delle istruzioni (tra parentesi graffe) alla fine si valuta una condizione, con il costrutto **WHILE**, che se non è vera prosegue il flusso dei dati altrimenti ripete le istruzioni nel corpo delle istruzioni

```
do {
                      istruzione1
                      istruzione2
                      istruzionen
           while (espressione)
Esempio linguaggio alto livello:
do
           Robin=Robin+Batman;
           Batman=Batman-1;
while (Batman>0)
```



DO:

- Si vuole eseguire più volte del codice finché una condizione è vera. Si sa se che l'espressione è vera all'inizio (quindi si esegue il codice almeno una volta e poi si controlla l'espressione)
- ☐ In assembler un ciclo condizionale si concretizza con:
  - 1. Etichetta prima del codice
  - 2. Codice da ripetere finché la condizione è vera
  - 3. Salto condizionato al punto 1 se la condizione è vera

```
do {
           istruzione1
           istruzione2
           istruzionen
while (espressione)
                       2
b $t0,DO 3
```



```
do {
    Robin=Robin+Batman;
    Batman=Batman-1;
    }
while (Batman>0)
```

```
.text
.globl main
main:
```

```
Iw $t0,Batman Iw $t1,Robin
```

#### **DOWHILE:**

```
add $t1,$t1 $t0
sub $t0,$t0,1
bgtz $t0,DOWHILE
sw $t0,Batman
sw $t1,Robin
```

li \$v0,10 syscall

```
# Carica Batman
# Carica Robin
# INIZIO IL BLOCCO DO
# Effettua somma
```

# Effettua sottrazione
# Controlla la condizione W

# Controlla la condizione WHILE: se è vera cicla altrimenti finisce

# Salva risultato di Batman # Salva risultato di Robin

.data

Batman: .word 5 Robin: .word 0





- ☐ Si vuole eseguire un blocco di istruzioni, un numero prestabilito di volte
- In un linguaggio ad alto livello si ha il costrutto **FOR** seguito dalla dichiarazione di un indice; una condizione di ripetizione; l'incremento dell'indice (non necessariamente unitario). Segue il corpo delle istruzioni che devono essere ripetuto un numero esatto di volte

### Ciclo iterativo FOR

```
for (inzializzazione, condizione, incremento){
           istruzione1
           istruzione 2
           istruzione n
Esempio linguaggio alto livello:
for(i=0;i<5;i=i+1)
           totale=totale+costo prodotto;
```



- Si vuole eseguire un blocco di istruzioni, un numero prestabilito di volte
- In assembler un ciclo iterativo si concretizza con:
  - 1. Inizializzare i registri che mi servono prima di iniziare il ciclo (compreso l'indice)
  - 2. Valutazione della condizione
  - 3. Codice da ripetere il numero stabilito di volte
  - 4. Incremento il registro usato come indice
  - 5. Salto condizionato al punto 2 se la condizione è vera

## Ciclo iterativo FOR

```
for (inzializzazione, condizione, incremento){
           istruzione1
           istruzione 2
           istruzione n
           li $t0,0
                                   #indice
           li $t1, valore terminazione
FOR:
           b $t0,$t1, blocco_FOR
           i fine FOR
blocco FOR:
           add $t0,$t0,1
           FOR
fine FOR:
```



### Ciclo iterativo FOR

```
Somma 5 volte il valore 15 e memorizza il risultato in una variabile totale

for(i=0;i<5;i++)
{
totale=totale+15;
```



li \$t9,0

**j FOR** 

sw \$t1,totale

li \$v0,10 svscall

#### .text .globl main main:

FOR:

FINE:

```
li $t0.15
                                  # lettura del valore da sommare
                                             #Valore della somma che andrà nella variabile totale
           li $t1.0
           blt $t9,5,BLOCCOFOR
                                             # CONTROLLO CONDIZIONE FOR (cioè i<5)
           i FINE
                                             # TERMINAZIONE FOR
BLOCCOFOR:
                                             # INIZIO BLOCCO FOR
                                             # Operazione (somma della spesa)
           add $t1,$t1,$t0
                                             # INCREMENTO INDICE FOR
           addi $t9,$t9,1
```

# INIZIALIZZAZIONE INDICE i

# Salva risultato in totale

**# SALTO AL NUOVO CONTROLLO FOR** 

Ciclo iterativo FOR

totale=totale+valore 15;

.data

totale: .word 0

for(i=0;i<5;i=i+1)



#### .text .globl main

```
main:
          li $t9,0
          li $t0,15
          li $t1,0
FOR:
          bgt $t9,4,FINE FOR
          add $t1,$t1,$t0
          addi $t9,$t9,1
           FOR
FINE FOR:
          sw $t1,totale
          li $v0,10
```

syscall

#### Ciclo iterativo FOR

(variante)

```
for(i=0;i<5;i=i+1)
{
totale=totale+valore_15;
}
```

```
# INIZIALIZZAZIONE INDICE i
```

# lettura del valore da sommare

#Valore della somma che andrà nella variabile totale

#

# CONTROLLO CONDIZIONE FOR

# INIZIO BLOCCO FOR # INCREMENTO INDICE

#CICLO

# Salva risultato in totale

.data

totale: .word 0





#### ESERCIZIO I

### La spesa.

Calcolare la spesa sommando il prezzo (valori interi) di sei prodotti immessi da tastiera

Per leggere un intero da tastiere bisogna usare le istruzioni

li \$v0,5 # Servizio di lettura intero syscall

# Chiamata del servizio

# il valore immesso da tastiera è in \$v0



#### **ESERCIZIO I**

La spesa.

Calcolare la spesa sommando il prezzo (valori interi) di sei prodotti immessi da tastiera

```
totale=0
for(i=0;i<6;i++)
{
          leggi x
          totale=totale+x;
}</pre>
```



#### **ESERCIZIO I**

text .globl main main:

> li \$t9,0 # Inizializza indice li \$t0,0 # inizializza il registro che ospiterà totale

FOR:

**FINE FOR:** 

sw \$t0,totale # Salva risultato in totale

li \$v0,10 syscall

.data

totale: .word 0



#### .text .globl main main:

#### **ESERCIZIO I**

(variante)

```
li $t9,0 # Inizializza indice
lw $t8, limite # indice limite
li $t0,0 # inizializza il registro che ospiterà totale
```

#### FOR:

#### FINE\_FOR:

```
sw $t0,totale # Salva risultato in totale li $v0,10
```

.data

totale: .word 0

syscall

limite: .word 6



#### **ESERCIZIO II**

#### Sommatoria.

Svolgere il totale di valori (interi) immessi da tastiera con terminazione quando il valore è zero

Per leggere un intero da tastiere bisogna usare le istruzioni

li \$v0,5 # Servizio di lettura intero syscall # Chiamata del servizio

# il valore immesso da tastiera è in \$v0



#### **ESERCIZIO II**

Sommatoria.

Svolgere il totale di valori (interi) immessi da tastiera con terminazione quando il valore è zero

```
totale=0
leggi x
while{x!=0)
{
     totale=totale+x;
     leggi x
}
```



#### .text .globl main main:

## ESERCIZIO II

```
li $t0,0
                        # inizializza il registro che ospiterà totale
                        # Servizio di lettura intero
li $v0.5
                        # Chiamata del servizio
syscall
move $t1,$v0
                        # spostamento del valore letto da tastiera
```

#### WHILE:

```
begz $t1,END WHILE
add $t0,$t0,$t1
li $v0.5
syscall
move $t1,$v0
i WHILE
```

END WHILE:

sw \$t0,totale li \$v0,10 syscall

.data

totale: .word 0

#Esce dal CICLO WHILE se condizione è falsa

# sommatoria

# Servizio di lettura intero # Chiamata del servizio

# spostamento del valore letto da tastiera

**# S'ALTO CICLO WHILE** 

# Salva risultato in totale

```
totale=0
leggi x
while(x!=0)
            totale=totale+x;
            leggi x
```



#### **ESERCIZIO II**

(variante per rendere il ciclo indipendente dal valore di terminazione)

```
.text
.globl main
main:
```

```
li $t0,0 # inizializza il registro che ospiterà totale
```

#### DOWHILE:

```
li $v0,5
syscall
move $t1,$v0
add $t0,$t0,$t1
bnez $t1,DOWHILE
sw $t0,totale
li $v0,10
syscall
```

```
# Servizio di lettura intero
# Chiamata del servizio
```

# spostamento del valore letto da tastiera

# sommatoria

# ripete ciclo se condizione è vera

# Salva risultato in totale

```
.data
```

totale: .word 0

```
totale=0
do{
    leggi x
    totale=totale+x;
} while{x!=0}
```

