# Методические указания к лабораторной работе

# «Обработчики прерываний»

Обработчики медленных прерываний делятся на две части: верхнюю (top) и нижнюю (bottom) половины (half).

В настоящее время нижные половины могут быть трех типов:

- Отложенные прерывания (softirg)
- Тасклеты (tasklets)
- Очереди работ (work queue).

Драйверы регистрируют обработчик аппаратного прерывания И разрешают определенную линию irq посредством функции:

<linux/interrupt.h>

Typedef irgreturn\_t(\*irg\_handler\_t)(int,void \*);

Int request\_irq(unsigned int irq, irq\_handler\_t handler, unsigned long flags, const char\* name, void \*dev);

Прототипы взяты из ядра 2.6.37.

Устаревший прототип. Как видно, из объявления handler убрана struct pt\_regs.

```
int request_irq(unsigned int irq, irqreturn_t(*handler)( int, void *,
            struct pt_regs *), unsigned long iraflags, const char *devname,
             void *dev_id);
```

где: irq – номер прерывания, \*handler – указатель на обработчик флаги, **ASCII** irqflags devname текст, прерывания, представляющий устройство, связанное с прерыванием, dev\_id используется прежде всего для разделения (shared) линии прерывания и struct pt\_regs \* - этот параметр в настоящее время исключен.

```
Man 6.2
extern int __must_check
request_threaded_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler,
                     irq_handler_t thread_fn,
                     unsigned long flags, const char *name, void *dev);
/**
* request_irq - Add a handler for an interrupt line
* @irq: The interrupt line to allocate
* @handler:
                  Function to be called when the IRQ occurs.
```

Primary handler for threaded interrupts If NULL, the default primary handler is installed

\* @flags: Handling flags

Name of the device generating this interrupt \* @name:

\* @dev: A cookie passed to the handler function

```
* This call allocates an interrupt and establishes a handler; see
* the documentation for request_threaded_irg() for details.
static inline int must check
request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags,
         const char *name, void *dev)
{
       return request_threaded_irq(irq, handler, NULL, flags, name, dev);
}
Флаги, определенные на прерываниях:
#define IRQF_SHARED
                               0х00000080 /*разрешает разделение irq
        несколькими устройствами*/
#define IRQF_PROBE_SHARED
                                      0x00000100
                                                     /*устанавливается
        абонентами,
                      если
                                         проблемы
                                                     при
                                                           совместном
                             возможны
        использовании irq*/
#define IRQF_TIMER
                           0х00000200 /*флаг,
                                                 маскирующий данное
        прерывание как прерывание от таймера*/
                            0х0000400 /*прерывание, закрепленное за
#define IRQF_PERCPU
        определенным процессором*/
#define IRQF_NOBALANCING
                                    0х0000800 /*флаг, запрещающий
        использование данного прерывания для балансировки irq*/
                            0х00001000 /*прерывание используется для
#define IRQF_IRQPOLL
        опроса*/.
#define IRQF_ONESHOT
                         0x00002000
#define IRQF_NO_SUSPEND
                             0x00004000
#define IRQF_FORCE_RESUME
                                0x00008000
#define IRQF_NO_THREAD
                           0x00010000
#define IRQF_EARLY_RESUME
                                0x00020000
#define IRQF_COND_SUSPEND
                                0x00040000
Флаги были изменены радикально после версии ядра 2.6.19.
```

# extern void free\_irq(unsigned int irq, void \*dev);

Данные по указателю dev требуются для удаления только конкретного устройства. Указатель void позволяет передавать все, что требуется, например указатель на handler. В результате **free\_irq**() освободит линию **irq** от указанного обработчика.

#### Тасклеты

Тасклеты — это механизм обработки нижних половин, построенный на основе механизма отложенных прерываний. Тасклеты представлены двумя типами отложенных прерываний: HI\_SOFTIRQ и TASKLET\_SOFTIRQ.

Единственная разница между ними в том, что тасклеты типа HI\_SOF TIRQ выполняются всегда раньше тасклетов типа TASKLET\_SOFTIRQ.

#### В man 6.2.1 написано следующее:

/\*

Тасклеты --- многопоточный аналог BHs.

Этот API устарел. Пожалуйста, рассмотрите возможность использования потоковых IRQзапросов вместо этого:

https://lore.kernel.org/lkml/20200716081538.2sivhkj4hcyrusem@linutronix.de

Основная особенность, отличающая их от обычных softirqs: тасклет выполняется только на одном процессоре одновременно.

Основная особенность, отличающая их от BHs: разные тасклеты могут запускаться одновременно на разных процессорах.

#### Свойства:

- \* Если вызывается функция tasklet\_schedule(), то после этого tasklet гарантированно будет выполнен на каком-либо процессоре хотя бы один раз.
- \* Если тасклет уже запланирован, но его выполнение все еще не запущено, он будет выполнен только один раз.
- \* Если этот тасклет уже запущен на другом процессоре (или *schedule* вызывается из самого тасклета), оно переносится на более поздний срок.
- \* Тасклет строго сериализован по отношению к самому себе, но не по отношению к другим тасклетам. Если клиенту нужна некоторая межзадачная синхронизация, он делает это с помощью spinlocks.

# В ядре 6.2.1 определена структура:

```
struct tasklet_struct
       struct tasklet struct *next;
       unsigned long state;
       atomic_t count;
       bool use_callback;
       union {
               void (*func)(unsigned long data);
               void (*callback)(struct tasklet struct *t);
       };
       unsigned long data;
};
Устаревшая структура:
struct tasklet struct
  struct tasklet_struct *next; /* указатель на следующий тасклет в списке
  unsigned long state;
                         /* состояние тасклета */
                        /* счетчик ссылок */
  atomic_t count;
  void (*func) (unsigned long); /* функция-обработчик тасклета*/
  unsigned long data; /* аргумент функции-обработчика тасклета */
);
```

Тасклеты в отличие от softirq могут быть зарегистрированы как статически, так и динамически.

```
Статически тасклеты создаются с помощью двух макросов (man 6.2.1):
#define DECLARE_TASKLET(name, _callback)
struct tasklet struct name = {
      .count = ATOMIC_INIT(0),
      .callback = callback,
      .use_callback = true,
#define DECLARE_TASKLET_DISABLED(name, _callback) \
struct tasklet_struct name = {
      .count = ATOMIC_INIT(1),
      .callback = _callback,
      .use_callback = true,
}
DECLARE_TASKLET(name, func, data)
DECLARE TASKLET DISABLED(name, func, data);
Оба макроса статически создают экземпляр структуры struct
tasklet_struct с указанным именем (name).
Например.
DECLARE TASKLET(my tasklet, tasklet handler);
Эта строка эквивалентна следующему объявлению:
      struct tasklet_struct rny_tasklet = {NULL, 0, ATOMIC_INIT(0),
                                  tasklet_handler};
```

В данном примере создается тасклет с именем my\_tasklet, который разрешен для выполнения. Функция tasklet\_handler будет обработчиком этого тасклета.

Поле dev отсутствует в текущих ядрах. Значение параметра dev передается в функцию-обработчик при вызове данной функции.

## В текущих ядрах определены:

```
При динамическом создании тасклета объявляется указатель на структуру
struct tasklet_struct *t, а затем для инициализации вызывается функция
(man):
extern void tasklet_init(struct tasklet_struct *t, void (*func)(unsigned long),
unsigned long data);
Пример:
tasklet_init(t, tasklet_handler, data);
     Тасклеты
                  должны
                              быть
                                      зарегестрированы
                                                            ДЛЯ
                                                                   выполнения.
Тасклеты могут быть запланированы на выполнение функциями:
tasklet schedule(struct tasklet struct *t);
tasklet_hi_sheduler(struct tasklet_struct *t);
void tasklet hi schedule first(struct tasklet struct *t); /* вне очереди */
man 6.2.1.
extern void __tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t);
static inline void tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t)
        if (!test_and_set_bit(TASKLET_STATE_SCHED, &t->state))
                tasklet schedule(t);
extern void __tasklet_hi_schedule(struct tasklet_struct *t);
static inline void tasklet_hi_schedule(struct tasklet_struct *t)
        if (!test_and_set_bit(TASKLET_STATE_SCHED, &t->state))
                __tasklet_hi_schedule(t);
}
     Эти
           функции очень похожи и отличие состоит в том, что одна
функция
              использует
                              отложенное
                                                прерывание
                                                                 c
                                                                       номером
TASKLET SOFTIRQ, а другая — с номером HI SOFTIRQ.
Когда tasklet запланирован, ему выставляется состояние
TASKLET_STATE_SCHED, и тон добавляется в очередь. Пока он
находится в этом состоянии, запланировать его еще раз не получится, т.е. в
этом случае просто ничего не произойдет. Tasklet не может находиться
сразу в нескольких местах очереди на планирование, которая организуется
через поле next структуры tasklet struct.
После того, как тасклет был запланирован, он выполниться только один раз.
Man 6.2.1
extern void tasklet_kill(struct tasklet_struct *t);
extern void tasklet_init(struct tasklet_struct *t, void (*func)(unsigned long), unsigned long data);
extern void tasklet_setup(struct tasklet_struct *t, void (*callback)(struct tasklet_struct *));
```

```
Пример объявления и планирования тасклета.
/* Declare a Tasklet (the Bottom-Half) */
void tasklet function( unsigned long data );
DECLARE TASKLET(tasklet example, tasklet function, tasklet data);
. . .
/* Schedule the Bottom-Half */
tasklet schedule( &tasklet example );
Пример с обработчиком прерывания:
Следует обратить внимание на современный мануал по аппаратным
прерываниям:
extern int __must_check
request_threaded_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler,
                  irq_handler_t thread_fn,
                  unsigned long flags, const char *name, void *dev);
/**
* request irg - Add a handler for an interrupt line
* @irq: The interrupt line to allocate
* @handler: Function to be called when the IRQ occurs.
              Primary handler for threaded interrupts
              If NULL, the default primary handler is installed
* @flags:
             Handling flags
               Name of the device generating this interrupt
* @name:
* @dev: A cookie passed to the handler function
* This call allocates an interrupt and establishes a handler; see
* the documentation for request_threaded_irq() for details.
static inline int must check
request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags,
          const char *name, void *dev)
{
        return request_threaded_irq(irq, handler, NULL, flags, name, dev);
}
irgreturn_t irg_handler(int irg, void *dev, struct pt_regs *regs)
  if(irq==define_irq)
      tasklet schedule(&my tasklet);
```

return IRQ\_HANDLED;// прерывание обработано

### Tasklet можно активировать и деактивировать функциями:

void tasklet\_disable\_nosync(struct tasklet\_struct \*t); /\* деактивация \*/
tasklet\_disable(struct tasklet\_struct \*t); /\* с ожиданием завершения работы tasklet'a \*/
tasklet enable(struct tasklet struct \*t); /\* активация \*/

# Не использовать в новом коде. Отключение тасклетов из атомарных контекстов чревато ошибками, и его следует избегать.

```
static inline void tasklet_disable_in_atomic(struct tasklet_struct *t)
{
          tasklet_disable_nosync(t);
          tasklet_unlock_spin_wait(t);
          smp_mb();
}
static inline void tasklet_disable(struct tasklet_struct *t)
{
          tasklet_disable_nosync(t);
          tasklet_unlock_wait(t);
          smp_mb();
}
static inline void tasklet_enable(struct tasklet_struct *t)
{
          smp_mb_before_atomic();
          atomic_dec(&t->count);
}
```

Если tasklet деактивирован, его по-прежнему можно добавить в очередь на планирование, но исполняться на процессоре он не будет до тех пор, пока не будет вновь активирован. Причем, если tasklet был деактивирован несколько раз, то он должен быть ровно столько же раз активирован, поле count в структуре как раз для этого.

tasklet\_trylock() выставляет tasklet'у состояние **TASKLET\_STATE\_RUN** и тем самым блокирует tasklet, что предотвращает исполнение одного и того же tasklet'а на разных CPU.

tasklet\_kill (struct tasklet\_struct \*t) – ждет завершения тасклета и удаляет тасклет из очереди на выполнение только в контексте процесса. tasklet\_kill\_immediate (struct tasklet\_struct \*t, unsigned int cpu) – удаляет тасклет в любом случае.

Причем, убит он будет только после того, как tasklet исполнится, если он уже запланирован.

Простой пример тасклета в контексте модуля ядра *без обработичка прерывания*:

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
#include linux/interrupt.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
char my_tasklet_data[]="my_tasklet_function was called";
/* Bottom Half Function */
void my_tasklet_function( unsigned long data )
 printk( "%s\n", (char *)data );
 return;
DECLARE_TASKLET( my_tasklet, my_tasklet_function,
         (unsigned long) &my_tasklet_data );
int init module(void)
 /* Schedule the Bottom Half */
 tasklet schedule(&my tasklet);
 return 0;
void cleanup_module( void )
```

```
/* Stop the tasklet before we exit */
tasklet_kill( &my_tasklet );
return;
```

#### Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF SHARED.
- Инициализировать тасклет.
- В обработчике прерывания (обязательно) запланировать тасклет на выполнение.
- Вывести информацию о тасклете используя, или printk(), или seq\_file interface linux/seq\_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

# Очереди работ

Основные понятия CMWQ (Concurrency Managed Workqueue) Несколько объектов, связанных с очередью работ (workqueue), представлены в ядре соответствующими структурами:

- 1) Работа (work);
- 2) Очередь работ (workqueue) коллекция work. Workqueue и work относятся как один-ко-многим;
- 3) Рабочий (worker). Worker соответствует потоку ядра worker\_thread;
- 4) Пул рабочих потоков (worker\_pool) это набор рабочих (worker). Worker\_pool и worker относятся как «один ко многим»;
- 5) Pwd (pool\_workqueue) это посредник, который отвечает за отношение workqueue и worker\_pool: workqueue и pwd является отношением один-ко-многим, а pwd и worker\_pool отношение один-к-одному.

Очередь работ создается функцией (см. приложение 1): int alloc\_workqueue( char \*name, unsigned int flags, int max\_active);

- name имя очереди (workqueue), но в отличие от старых реализаций потоков с этим именем не создается
- flags флаги определяют как очередь работ будет выполняться
- max\_active ограничивает число задач (work) из некоторой очереди, которые могут выполняться на одном CPU.

<sup>/\*\*</sup> \* alloc\_workqueue - allocate a workqueue

```
* @fmt: printf format for the name of the workqueue
 * @flags: WQ_* flags
* @max_active: max in-flight work items, 0 for default
 * remaining args: args for @fmt
 * Allocate a workqueue with the specified parameters. For detailed
 * information on WQ_* flags, please refer to
 * Documentation/core-api/workqueue.rst.
 * RETURNS:
 * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure.
 printf(1, 4) struct workqueue struct *
alloc workqueue(const char *fmt, unsigned int flags, int max active, ...);
     Флаги
     enum
       WQ_UNBOUND =1<<1,/*not bound to any cpu*/
WQ_FREEZABLE =1<<2,/*freez during suspend*/
       WQ_MEM_RECLAIM =1<<3,/*may be used for memory reclaim*/
       WQ_HIGHPRI
                          =1 << 4,/*high priority*/
       WQ_CPU_INTENSIVE =1<<5,/*cpu intensive workqueue*/
                               =1<<6,/*visible in sysfs, see
       WQ_SYSFS
                                      wq_sysfs_register()*/
       WO POWER EFFICIENT =1<<7 ...
       WQ_MAX_ACTIVE =512
      ...
     Man 6.2.2
 * Workqueue flags and constants. For details, please refer to
* Documentation/core-api/workqueue.rst.
*/
enum {
       WQ FREEZABLE
                           = 1 << 1, /* not bound to any cpu */
                           = 1 << 2, /* freeze during suspend */
       WQ MEM RECLAIM
                           = 1 << 3, /* may be used for memory reclaim
*/
       workqueue_sysfs_register() */
        * Per-cpu workqueues are generally preferred because they tend to
        * show better performance thanks to cache locality. Per-cpu
        * workqueues exclude the scheduler from choosing the CPU to
        * execute the worker threads, which has an unfortunate side effect
        * of increasing power consumption.
```

```
* The scheduler considers a CPU idle if it doesn't have any task
        * to execute and tries to keep idle cores idle to conserve power;
        * however, for example, a per-cpu work item scheduled from an
        * interrupt handler on an idle CPU will force the scheduler to
        * execute the work item on that CPU breaking the idleness, which in
        * turn may lead to more scheduling choices which are sub-optimal
        * in terms of power consumption.
        * Workqueues marked with WO POWER EFFICIENT are per-cpu by default
        * but become unbound if workqueue.power_efficient kernel param is
        * specified. Per-cpu workqueues which are identified to
        * contribute significantly to power-consumption are identified and
        * marked with this flag and enabling the power efficient mode
        * leads to noticeable power saving at the cost of small
        * performance disadvantage.
        * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1480396
       WQ POWER EFFICIENT
                            = 1 << 7,
                        = 1 << 15, /* internal: workqueue is
        WQ DESTROYING
destroying */
        WQ DRAINING
                            = 1 << 16, /* internal: workqueue is draining
         WQ ORDERED
                             = 1 << 17, /* internal: workqueue is ordered
*/
                     = 1 << 18, /* internal: create*_workqueue()
         WQ LEGACY
         WQ ORDERED EXPLICIT = 1 << 19, /* internal:
alloc ordered workqueue() */
                            = 512, /* I like 512, better ideas? */
       WQ MAX ACTIVE
       WQ MAX UNBOUND PER CPU = 4,
                                      /* 4 * #cpus for unbound wg */
                             = WQ MAX ACTIVE / 2,
       WO DFL ACTIVE
};
/* unbound wq's aren't per-cpu, scale max_active according to #cpus */
#define WQ UNBOUND MAX ACTIVE \
       max t(int, WQ MAX ACTIVE, num possible cpus() *
WQ MAX UNBOUND PER CPU)
 * System-wide workqueues which are always present.
 * system wg is the one used by schedule[ delayed] work[ on]().
 * Multi-CPU multi-threaded. There are users which expect relatively
 * short queue flush time. Don't queue works which can run for too
 * Long.
 * system highpri wg is similar to system_wg but for work items which
 * require WQ HIGHPRI.
 * system long wg is similar to system wg but may host long running
 * works. Queue flushing might take relatively long.
```

```
* system_unbound_wq is unbound workqueue. Workers are not bound to
* any specific CPU, not concurrency managed, and all queued works are
* executed immediately as long as max_active limit is not reached and
* resources are available.

* system_freezable_wq is equivalent to system_wq except that it's
* freezable.

* *_power_efficient_wq are inclined towards saving power and converted
* into WQ_UNBOUND variants if 'wq_power_efficient' is enabled; otherwise,
* they are same as their non-power-efficient counterparts - e.g.
* system_power_efficient_wq is identical to system_wq if
* 'wq_power_efficient' is disabled. See WQ_POWER_EFFICIENT for more info.
*/
```

\_\_\_\_\_

- **WQ UNBOUND**: По наличию этого флага очереди (workqueue) делятся на привязанные (normal) и непривязанные (unbound). В привязанных очередях work'и при добавлении привязываются к текущему CPU, то есть в таких очередях work'и исполняются на том ядре, которое его планирует (на котором выполнялся обработчик прерывания). В этом плане привязанные очереди напоминают tasklet'ы. Привязанные очереди работ исключают выбор планировщиком процессора для выполнения рабочего потока, что имеет неприятный побочный энергопотребления. Привязанные увеличения очереди, как правило, предпочтительнее из-за лучших показателей локализации кеша. Данный флаг отключает это поведение, позволяя отправлять заданные рабочие очереди на любой процессор. В непривязанных очередях work'и могут исполняться на любом ядре. Флаг предназначен для ситуаций, когда задачи могут выполняться в течение длительного времени, причем так долго, разрешить планировщику управлять своим местоположением. В настоящее время единственным пользователем является обработки объектов в подсистеме FS-Cache.
- **WQ\_FREEZEABLE**: работа будет заморожена, когда система будет приостановлена. Очевидно, что рабочие задания, которые могут запускать задачи как часть процесса приостановки / возобновления, не должны устанавливать этот флаг.
- **WQ\_RESCUER**: код workqueue отвечает за гарантированное наличие потока для запуска worker'а в очереди. Он используется, например, в коде драйвера ATA, который всегда должен иметь возможность запускать свои процедуры завершения ввода-вывода.
- **WQ\_HIGHPRI**: задания, представленные в такой workqueue, будут поставлены в начало очереди и будут выполняться (почти) немедленно. В отличие от обычных задач, высокоприоритетные задачи не ждут появления ЦП; они будут запущены сразу. Это

означает, что несколько задач, отправляемых в очередь с высоким приоритетом, могут конкурировать друг с другом за процессор.

WQ CPU INTENSIVE: имеет смысл только для привязанных очередей. Этот флаг— отказ от участия в дополнительной организации параллельного исполнения. Задачи в такой workqueue могут использовать много процессорного времени. Интенсивно использующие процессорное время worker'ы будут задерживаться.

Также может использоваться вызов create workqueue:

```
#define create_workqueue(name)
 alloc workqueue("%s", WO LEGACY | WO MEM RECLAIM, 1, (name))
Например:
static int init synthesizer init(void)
  printk(KERN INFO "Init synth.");
 // регистрация обработчика прерывания
 int res = request irg(irg, irg handler, IRQF SHARED, synth.name, &synth);
  if (res == 0)
   printk(KERN INFO "Keyboard irg handler was registered successfully.");
   // создание workqueue
   synth.wg = alloc workqueue("sound player", WQ UNBOUND, 0);
   if (synth.wq)
     printk(KERN INFO "Workqueue was allocated successfully");
  }
  else
   {
    free irg(synth.keyboard irg, &synth);
    printk(KERN ERR "Workqueue allocation failed");
    return - ENOMEM;
}
   * Очередь отложенных действий, связанная с процессором:
  struct cpu_workqueue_struct
    spinlock_t lock; /* Очередь для защиты данной структуры */
    long remove_sequence; /* последний добавленный элемент
    (следующий для запуска) */
```

```
long insert_sequence; /* следующий элемент для добавления */
struct list_head worklist; /* список действий */
wait_queue_head_t more_work;
wait_queue_head_t work_done;
struct workqueue_struct *wq; /* соответствующая структура
workqueue_struct */
task_t *thread; /* соответствующий поток */
int run_depth; /* глубина рекурсии функции run_workqueue() */
};
```

Заметим, что каждый *тип* рабочих потоков имеет одну, связанную с этим типом структуру workqueue\_struct. Внутри этой структуры имеется по одному экземпляру структуры сри\_workqueue\_struct для каждого рабочего потока и, следовательно, для каждого процессора в системе, так как существует только один рабочий поток каждого типа на каждом процессоре.

work item (или просто work) — это структура, описывающая функцию (например, обработчик нижней половины), которую надо запланировать. Её можно воспринимать как аналог структуры tasklet.

Для того, чтобы поместить задачу в очередь работ надо заполнить (инициализировать) структуру:

```
struct work_struct {
    atomic_long_t data;
    struct list_head entry;
    work_func_t func;
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
};
```

Структура work\_struct представляет задачу (обработчик нижней половины) в очереди работ.

Поместить задачу в очередь работ можно во время компиляции (статически):

```
DECLARE_WORK( name, void (*func)(void *));
```

где: name – имя структуры work\_struct, func – функция, которая вызывается из workqueue – обработчик нижней половины.

```
#define DECLARE WORK(n, f)
struct work struct n = WORK INITIALIZER(n, f)

#define DECLARE DELAYED WORK(n, f)
struct delayed work n = DELAYED WORK INITIALIZER(n, f, 0)
```

Если требуется задать структуру work\_struct динамически, то необходимо использовать следующие два макроса: INIT\_WORK(sruct work\_struct \*work, void (\*func)(void), void \*data);

```
#define INIT WORK(_work, _func)
\
__INIT WORK((_work), (_func), 0)
```

PREPARE\_WORK(sruct work\_struct \*work, void (\*func)(void),void \*data);

После того, как будет инициализирована структура для объекта work, следующим шагом будет помещение этой структуры в очередь работ. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, просто добавить работу (объект work) в очередь работ с помощью функции queue\_work (которая назначает работу текущему процессору). Можно с помощью функции queue\_work\_on указать процессор, на котором будет выполняться обработчик.

int queue\_work( struct workqueue\_struct \*wq, struct work\_struct \*work );
int queue\_work\_on( int cpu, struct workqueue\_struct \*wq, struct work\_struct
\*work );

Две дополнительные функции обеспечивают те же функции для отложенной работы (в которой инкапсулирована структура work\_struct и таймер, определяющий задержку).

int queue\_delayed\_work\_on( int cpu, struct workqueue\_struct \*wq, struct delayed\_work \*dwork, unsigned long delay );

Кроме того, можно использовать глобальное ядро - глобальную очередь работ с четырьмя функциями, которые работают с этой очередью работ. Эти функции имитируют предыдущие функции, за исключением лишь того, что вам не нужно определять структуру очереди работ.

Есть также целый ряд вспомогательных функций, которые можно использовать, чтобы принудительно завершить (flush) или отменить работу

из очереди работ. Для того, чтобы принудительно завершить конкретный элемент work и блокировать прочую обработку прежде, чем работа будет закончена, вы можете использовать функцию flush\_work. Все работы в данной очереди работ могут быть принудительно завершены с помощью функции flush\_workqueue. В обоих случаях вызывающий блок блокируется до тех пор, пока операция не будет завершена. Для того, чтобы принудительно завершить глобальную очередь работ ядра, вызовите функцию flush\_scheduled\_work.

```
int flush_work( struct work_struct *work );
int flush_workqueue( struct workqueue_struct *wq );
void flush_scheduled_work( void );
```

Можно отменить работу, если она еще не выполнена обработчиком. Обращение к функции cancel\_work\_sync завершит работу в очереди, либо возникнет блокировка до тех пор, пока не будет завершен обратный вызов (если работа уже выполняется обработчиком). Если работа отложена, вы можете использовать вызов функции cancel\_delayed\_work\_sync.

```
int cancel_work_sync( struct work_struct *work );
int cancel_delayed_work_sync( struct delayed_work *dwork );
```

Наконец, можно выяснить приостановлен ли элемент work (еще не обработан обработчиком) с помощью обращения к функции work\_pending илиdelayed\_work\_pending.

```
work_pending( work );
```

delayed work pending (work);

work pending(&(w)->work)

```
/**
 * delayed_work_pending - Find out whether a delayable work item is
currently
 * pending
 * @w: The work item in question
 */
#define delayed work pending(w) \
```

Пример, в котором создаются две работы для одной очереди работ.

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/module/h>
#include linux/workqueue.h>
MODULE LICENSE("GPL");
static struct workqueue_struct *my_wq; //очередь работ
typedef struct
 struct work_struct my_work;
 int x:
} my_work_t;
my work t *work1, *work2;
static void my_wq_function(struct work_struct *work) // вызываемая функция
 my_work_t *my_work = (my_work_t *)work;
 printk("my work.x %d\n", my work->x);
 kfree((void*)work);
 return:
int init_module(void)
 int ret:
 my wq = create workqueue("my queue");//создание очереди работ
 if(my_wq)
    Work1 = (my_work_t *)kmalloc(sizeof( my_work_t),GFP_KERNEL);
    if (work1)
      {
        /* задача (item 1)*/
        INIT_WORK((struct work_struct)work, my_wq_function);
        work 1 - > x = 1;
       ret = queue_work(my_wq, (struct work_struct *)work1);
     work2 = (my_work_t *)kmalloc(sizeof( my_work_t),GFP_KERNEL);
    if (work2)
      {
        /* задача (item 2)*/
        INIT WORK((struct work struct)work, my wg function);
        work->x=1;
       ret = queue_work(my_wq, (struct work_struct *)work2);
  return 0;
```

#### Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором регистрируется обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF\_SHARED.
- Инициализировать очередь работ.
- В обработчике прерывания запланировать очередь работ на выполнение.
- Вывести информацию об очереди работ используя, или printk(), или seq\_file interface linux/seq\_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

#### Приложение 1

```
* The externally visible workqueue. It relays the issued work items to
* the appropriate worker_pool through its pool_workqueues.
struct workqueue_struct {
                                           /* WR: all pwqs of this wq */
       struct list head
                             pwqs;
                                            /* PR: list of all workqueues
       struct list_head
                             list;
*/
                                            /* protects this wq */
       struct mutex
                             mutex;
                                           /* WQ: current work color */
                             work color;
       int
                             flush_color; /* WQ: current flush color */
       int
                             nr_pwqs_to_flush; /* flush in progress */
       atomic_t
       struct wq_flusher
                             *first_flusher;/* WQ: first flusher */
                              flusher_queue; /* WQ: flush waiters */
       struct list head
                              flusher overflow; /* WQ: flush overflow list
       struct list head
       struct list_head
                             maydays;
                                            /* MD: pwqs requesting rescue
       struct worker
                                           /* MD: rescue worker */
                              *rescuer;
       int
                              nr drainers;
                                            /* WQ: drain in progress */
                              saved_max_active; /* WQ: saved pwq max_active
       int
       struct workqueue attrs *unbound attrs; /* PW: only for unbound wqs */
       struct pool_workqueue *dfl_pwq; /* PW: only for unbound wqs */
#ifdef CONFIG SYSFS
                                           /* I: for sysfs interface */
       struct wq device
                             *wq dev;
#endif
#ifdef CONFIG LOCKDEP
                              *lock_name;
       struct lock_class_key key;
       struct lockdep_map
                              lockdep_map;
```

```
#endif
                               name[WQ NAME LEN]; /* I: workqueue name */
       char
        * Destruction of workqueue_struct is RCU protected to allow walking
        * the workqueues list without grabbing wg_pool_mutex.
        * This is used to dump all workqueues from sysrq.
       struct rcu_head
                               rcu;
       /* hot fields used during command issue, aligned to cacheline */
                              flags ____cacheline_aligned; /* WQ: WQ *
       unsigned int
flags */
       struct pool_workqueue __percpu *cpu_pwqs; /* I: per-cpu pwqs */
       struct pool_workqueue __rcu *numa_pwq_tbl[]; /* PWR: unbound pwqs
indexed by node */
};
struct work_struct {
       atomic_long_t data;
       struct list_head entry;
       work_func_t func;
#ifdef CONFIG LOCKDEP
       struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
};
#ifdef CONFIG LOCKDEP
#define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)
       do {
               static struct lock_class_key __key;
               __init_work((_work), _onstack);
               (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();
               lockdep_init_map(&(_work)->lockdep_map,
"(work_completion)"#_work, &__key, 0); \
               INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);
               ( work)->func = ( func);
       } while (0)
#else
#define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)
       do {
               __init_work((_work), _onstack);
        \
               (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();
               INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);
               (_work)->func = (_func);
       } while (0)
#endif
#define INIT WORK( work, func)
        __INIT_WORK((_work), (_func), 0)
```

```
#define INIT_WORK_ONSTACK(_work, _func)
        INIT WORK(( work), ( func), 1)
#define __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, _tflags)
       do {
               INIT WORK(&( work)->work, ( func));
               init timer(&( work)->timer,
                           delayed_work_timer_fn,
                           (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);
       } while (0)
#define INIT DELAYED WORK ONSTACK( work, func, tflags)
       do {
               INIT WORK ONSTACK(&( work)->work, ( func));
               __init_timer_on_stack(&(_work)->timer,
                                    delayed_work_timer_fn,
                                    ( tflags) | TIMER IRQSAFE);
       } while (0)
#define INIT DELAYED WORK( work, func)
       INIT DELAYED WORK( work, func, 0)
#define INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func)
       __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, 0)
#define INIT DEFERRABLE WORK( work, func)
       __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
#define INIT_DEFERRABLE_WORK_ONSTACK(_work, _func)
       __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
#define INIT_RCU_WORK(_work, _func)
       INIT_WORK(&(_work)->work, (_func))
#define INIT_RCU_WORK_ONSTACK(_work, _func)
       INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func))
/* Возвращает:
* указатель на выделенный workqueue при успешном выполнении, %NULL при
сбое.
* /
struct workqueue_struct * alloc_workqueue ( const  char *fmt,
                                       unsigned int flags,
                                       int max_active, ...);
#define create_workqueue(name)
       alloc_workqueue("%s", __WQ_LEGACY | WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
```

```
extern void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
extern void flush workqueue(struct workqueue struct *wq);
/* This puts a job in the kernel-global workqueue if it was not already
* queued and leaves it in the same position on the kernel-global
 * workqueue otherwise.
static inline bool schedule work(struct work struct *work)
       return queue_work(system_wq, work);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue.
*/
static inline bool schedule delayed work(struct delayed work *dwork,
                                       unsigned long delay)
{
       return queue delayed work(system wq, dwork, delay);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue on the specified CPU.
static inline bool schedule_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work
*dwork,
                                          unsigned long delay)
{
       return queue delayed work on(cpu, system wq, dwork, delay);
}
/* In most situations flushing the entire workqueue is overkill; you merely
* need to know that a particular work item isn't queued and isn't running.
* In such cases you should use cancel_delayed_work_sync() or
* cancel_work_sync() instead.
static inline void flush_scheduled_work(void)
{
       flush_workqueue(system_wq);
}
/* struct worker is defined in workqueue internal.h */
struct worker_pool {
                                            /* the pool lock */
       raw_spinlock_t
                              lock;
                                            /* I: the associated cpu */
       int
                              cpu;
       int
                              node;
                                            /* I: the associated node ID
*/
                                            /* I: pool ID */
       int
                              id;
                                            /* X: flags */
       unsigned int
                              flags;
       unsigned long
                              watchdog ts; /* L: watchdog timestamp */
```

```
* The counter is incremented in a process context on the associated
CPU
        * w/ preemption disabled, and decremented or reset in the same
context
        * but w/ pool->lock held. The readers grab pool->lock and are
        * quaranteed to see if the counter reached zero.
       int
                              nr running;
       struct list_head
                                            /* L: list of pending works */
                              worklist;
                                            /* L: total number of workers
       int
                              nr workers;
*/
                              nr idle;
                                             /* L: currently idle workers
       int
       struct list_head
                              idle_list;
                                            /* L: list of idle workers */
                              idle_timer;
                                            /* L: worker idle timeout */
       struct timer_list
       struct timer list
                              mayday_timer; /* L: SOS timer for workers */
       /* a workers is either on busy_hash or idle_list, or the manager */
       DECLARE_HASHTABLE(busy_hash, BUSY_WORKER_HASH_ORDER);
                                             /* L: hash of busy workers */
       struct worker
                              *manager;
                                             /* L: purely informational */
       struct list head
                              workers;
                                             /* A: attached workers */
       struct completion
                              *detach_completion; /* all workers detached
*/
       struct ida
                              worker ida;
                                            /* worker IDs for task name */
       struct workqueue_attrs *attrs;
                                            /* I: worker attributes */
                                            /* PL: unbound_pool hash node
       struct hlist node
                              hash node;
*/
                                            /* PL: refcnt for unbound
                              refcnt;
       int
pools */
        * Destruction of pool is RCU protected to allow dereferences
        * from get_work_pool().
       struct rcu_head
                         rcu;
};
```

# Приложение 2

Иллюстрации к soft irq NET\_RX\_\_SOFTIRQ





