# Содержание

L	Руб	ежный контроль 3	3
	1.1	Сформулировать определения случайной величины и функции распределения веро-	
		ятностей случайной величины. Записать основные свойства функции распределения.	3
	1.2	Сформулировать определение дискретной случайной величины; понятие ряда рас-	
		пределения. Сформулировать определение непрерывной случайной величины и функ-	
		ции плотности распределения вероятностей	3
	1.3	Сформулировать определение непрерывной случайной величины. Записать основ-	
		ные свойства функции плотности распределения вероятностей непрерывной слу-	
		чайной величины	4
	1.4	Сформулировать определения случайного вектора и его функции распределения	
		вероятностей. Записать свойства функции распределения двумерного случайного	
		вектора	4
	1.5	Сформулировать определение дискретного случайного вектора; понятие таблицы	
		распределения двумерного случайного вектора. Сформулировать определения непре-	
		рывного случайного вектора и его функции плотности распределения вероятностей.	5
	1.6	Сформулировать определения непрерывного случайного вектора и его функции	
		плотности распределения вероятностей. Записать основные свойства функции плот-	
		ности распределения двумерных случайных векторов	5
	1.7	Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать	
		свойства независимых случайных величин. Сформулировать определение попарно	
		независимых случайных величин и случайных величин, независимых в совокупности.	5
	1.8	Понятие условного распределения. Доказать формулу для вычисления условного	
		ряда распределения одной компоненты двумерного дискретного случайного векто-	
		ра при условии, что другая компонента приняла определенное значение. Записать	
		формулу для вычисления условной плотности распределения одной компоненты	
		двумерного непрерывного случайного вектора при условии, что другая компонента	
		приняла определенное значение	6
	1.9	Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать	
		критерий независимости двух случайных величин в терминах условных распреде-	
		лений	6
	1.10	Понятие функции случайной величины. Указать способ построения ряда распреде-	
		ления функции дискретной случайной величины. Сформулировать теорему о плот-	
		ности распределения функции от непрерывной случайной величины	6

1.11	Понятие скалярной функции случайного векторного аргумента. Доказать формулу	
	для нахождения значения функции распределения случайной величины ${\rm Y}$ , функ-	
	ционально зависящей от случайных величин X1 и X2	7
1.12	Сформулировать и доказать теорему о формуле свертки	7
1.13	Сформулировать определение математического ожидания случайной величины (дис-	
	кретный и непрерывный случаи). Записать формулы для вычисления математиче-	
	ского ожидания функции от случайной величины. Сформулировать свойства ма-	
	тематического ожидания. Механический смысл математического ожидания	7
1.14	Сформулировать определение дисперсии случайной величины. Записать формулы	
	для вычисления дисперсии в дискретном и непрерывном случае. Сформулировать	
	свойства дисперсии. Механический смысл дисперсии.	7
1.15	Сформулировать определения начального и центрального моментов случайной ве-	
	личины. Математическое ожидание и дисперсия как моменты. Сформулировать	
	определение квантили и медианы случайной величины	8
1.16	Сформулировать определение ковариации случайных величин. Записать формулы	
	для вычисления ковариации в дискретном и непрерывном случаях. Сформулиро-	
	вать свойства ковариании	۶

# 1 Рубежный контроль 3

1.1 Сформулировать определения случайной величины и функции распределения вероятностей случайной величины. Записать основные свойства функции распределения.

Случайной величиной естественно называть числовую величину, значение которой зависит от того, какой именно элементарный исход произошел в результате эксперимента со случайным исходом. Множество всех значений, которые случайная величина может принимать, называют множеством возможных значений этой случайной величины.

# Определение

Пусть  $(\Omega, \beta, P)$  — вероятностное пространство.

Случайной величиной называется функция  $X:\Omega \to R$  Такая, что  $\forall x \in \Re$  множество  $(\omega:X(\omega)< x) \in \beta.$ 

## Определение

Функцией распределения вероятностной случайной величины X называется отображение  $F_X: R \to R$ , определяется правилом  $F_X(x) = P\{X < x\}$ 

#### Свойства

- 1.  $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1;$
- 2.  $0 \le F(x) \le 1$ ;
- 3.  $F(x_1) \leq F(x_2)$ , при  $x_1 < x_2$  ( $F_x$  не убывающая функция);
- 4.  $P{a \le X < b} = F_X(b) F_X(a)$ ;
- 5.  $\lim_{x \to x_0} F_x(x) = F_X(x_0)$  функция распределения непрерывна слева в каждой точке  $x_0$ .
  - 1.2 Сформулировать определение дискретной случайной величины; понятие ряда распределения. Сформулировать определение непрерывной случайной величины и функции плотности распределения вероятностей.

#### Определение: Дискретная

Случайная величина называется дискретной, если множество ее возможных значений конечно или счетно.

Если множество значений дискретной случайной величины конечно, то закон ее распределения можно задать с использованием таблицы.

# Определения

Таблицу 1 называется рядом распределения дискретной случайной величины.

Таблица 1 – Все воможные значения СВ X  $p_i = P\{X = x_i\}, i = 1, n$ 

X	$x_1$	$x_2$	 $x_n$
Р	$p_1$	$p_2$	 $p_n$

## Определение

Случайной величиной X называется непрерывной, если  $\exists f: \Re \to \Re: \forall x \in \Re$  значение  $F_X(x)$  можно представить в виде:  $F_X(x) = \int_{\infty}^{\infty} f_X(t) dt$  При этом f называется функцией плотностью распределения случайной величины X.

1.3 Сформулировать определение непрерывной случайной величины. Записать основные свойства функции плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины.

#### Свойства

- 1.  $f(x) < 0, x \in \Re;$
- 2.  $P\{x_1 \le X < x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx;$
- 3.  $\int_{\infty} f(x)dx = 1$  условие нормировки;
- 4.  $P\{x_0 \le X < x_0 + \Delta x\} = f(x_0)\Delta x$ , где  $\Delta x$  мало, а f непрерывна а точке  $x_0$ ;
- 5. Если X— непрерывна CB, то для  $\forall$  наперед заданной точке  $x_0P\{X=x_0\}=0$ .
  - 1.4 Сформулировать определения случайного вектора и его функции распределения вероятностей. Записать свойства функции распределения двумерного случайного вектора.

## Определение

n - мерным случайным вектором называется кортеж  $(X_1,\cdot,X_n)$ , где  $x_i,i=1,n$  — CB, заданные на одном вероятностном пространстве.

# Определение

Функцией распределения случайная вектора

 $X^{ o}=(x_1,\cdot x_n)$  называется отображение  $F:\Re^n\to\Re$ , определенной правилом  $F(x_1,\cdot,x_n)=P\{X_1\leq x_1\cdot,X_n< x_n\}$ 

## Свойства

- 1.  $0 \le F(x_1, x_2) \le 1$
- 2. при фиксированном  $x_2$  функция  $F(x_1, x_2)$ , как функция переменная  $x_1$  является неубывающей
  - аналогично  $x_1$

```
3. \lim_{x_1 \to -\infty} F_x(x_1, x_2) = 0, \lim_{x_2 \to -\infty} F_x(x_1, x_2) = 0;
4. \lim_{x_2 \to +\infty, x_1 \to +\infty} F(x_1, x_2) = 1
5. \lim_{x_2 \to +\infty, x_1 = const} F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1), \lim_{x_1 \to +\infty, x_2 = const} F(x_1, x_2) = F_{X_2}(x_2)
```

4. 
$$\lim_{x_2 \to +\infty, x_1 \to +\infty} F(x_1, x_2) = 1$$

5. 
$$\lim_{x_2 \to +\infty, x_1 = const} F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1), \lim_{x_1 \to +\infty, x_2 = const} F(x_1, x_2) = F_{X_2}(x_2)$$

- 6.  $P\{a_1 \le X_1 < b_1, a_2 \le X_2 < b_2\} = F(a_1, a_2) + F(b_1, b_2) F(a_1, b_2) F(b_1, a_2)$
- 7. При фиксированном  $x_2$  функция  $F(x_1, x_2)$  как функция переменной  $x_1$  является непрерываной слева во векторе. Аналогично  $x_1$ 
  - Сформулировать определение дискретного случайного вектора; понятие таблицы распределения двумерного случайного вектора. Сформулировать определения непрерывного случайного вектора и его функции плотности распределения вероятностей.
- Двумерный случайный вектор (X,У) называют дискретным, если каждая из случайных величин Х и У является дискретной. Таблицей распределения двумерного СВектор называют таблицу следующего вида: в верхней строке перечислены все возможные значения СВ У; в левом столбце – значения СВ Х; на пересечении столбца уј и строки хі находится вероятность

совместного осуществления событий \*+ . Также обычно добавляют строку Ру и столбец Рх: на пересечении Рх и хі записывается число ; на пересечении Ру и уј записывается • СВектор (Х1,...Хн) называют непрерывным, если его совместную функцию распределения () можно представить в виде сходящегося несобственного интеграла (

Функцию () называют совместной двумерной плотностью распределения CB X1...Xn, либо плотностью распределения СВектора (X1,...Xn); ()

( )

- Сформулировать определения непрерывного случайного вектора и 1.6 его функции плотности распределения вероятностей. Записать основные свойства функции плотности распределения двумерных случайных векторов.
- Свойства функции плотности двумерных СВекторов: 1) ( ) 2) \* ( )

- 1.7 Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать свойства независимых случайных величин. Сформулировать определение попарно независимых случайных величин и случайных величин, независимых в совокупности.
- СВ X и У называют независимыми, если совместная функция распределения ( ) является произведением одномерных функций распределения: ( ) ( ) ( ) СВ X1...Xn, заданные на одном вероятностном пространстве, называются независимыми в совокупности, если ( ) ( ) ( ).
  - 1.8 Понятие условного распределения. Доказать формулу для вычисления условного ряда распределения одной компоненты двумерного дискретного случайного вектора при условии, что другая компонента приняла определенное значение. Записать формулу для вычисления условной плотности распределения одной компоненты двумерного непрерывного случайного вектора при условии, что другая компонента приняла определенное значение.
- Пусть дан двумерный СВектор (X,У) и известно, что СВ У принимает значение у. Пусть (X,У) дискретный СВектор; \* + \* + ( ) ( )
  - . Пусть для некоторого j
- . Условной вероятностью того, что CB X примет значение хі при условии что У принимает значение уj, называется число
- ; набор вероятностей называется условным распределением СВ X. Пусть (XУ) непрерывный СВектор. Условной функцией распределения СВ X при условии называется отображение ( | ) \* | + Условной плотностью распределения СВ X при условии Y=y называется функция ( | ) ( ) ( ) , где f(x,y) совместная плотность распределения СВектора.
  - 1.9 Сформулировать определение независимых случайных величин. Сформулировать критерий независимости двух случайных величин в терминах условных распределений.
  - Пусть (X,У) двумерный случайный вектор. Тогда:

- 1.10 Понятие функции случайной величины. Указать способ построения ряда распределения функции дискретной случайной величины. Сформулировать теорему о плотности распределения функции от непрерывной случайной величины.
- СВ У, которая каждому значению СВ X ставит в соответствие число ( ), называют скалярной функцией скалярной СВ X. При этом сама У также является случайной величиной: если  $X \mathcal{L}CB$ , то У также  $\mathcal{L}CB$ ; если  $X \mathcal{L}CB$ , то У может быть  $\mathcal{L}CB$  или СВ смешаного типа. Если  $\mathcal{L}CB$ , то ряд распределения У строится следующим образом в первой строке записываются значения ( ), а во вторую строку переписываются значения
- . Теорема: если X HCB с плотностью распределения ( ), монотонная и непрерывно диффернцируемая скалярная функция, а обратная к ), то для CB ( ) функция распределения ( ) ( ( ))| ( )|.
  - 1.11 Понятие скалярной функции случайного векторного аргумента. Доказать формулу для нахождения значения функции распределения случайной величины Y , функционально зависящей от случайных величин X1 и X2 .
- Пусть (X1, X2) СВектор, скалярная функция. СВ ( ) называют скалярной функией случайного вектора. Теорема: Пусть (X1,X2) НСВектор и ( ). Тогда
  - 1.12 Сформулировать и доказать теорему о формуле свертки.

Теорема: пусть (X,У) – СВектор, непрерывный и независимый, а

1.13 Сформулировать определение математического ожидания случайной величины (дискретный и непрерывный случаи). Записать формулы для вычисления математического ожидания функции от случайной величины. Сформулировать свойства математического ожидания. Механический смысл математического ожидания.

для НСВ. • Механический смысл мат.ожидания: пусть есть стержень, обладающий «вероятностной массой» и в хі лежит еè рі часть. Тогда математическое ожидание задаèт х0 — центр тяжести для этого стержня. В случае НСВ, f(x) можно интерпретировать как «плотность» бесконечного стержня. Свойства МО: 1) Если X принимает значение х0 с вероятностью 1 (т.е. не является СВ), то MX=x0.2), -, -3), -4) Если X и У независимые, то , -

- 1.14 Сформулировать определение дисперсии случайной величины. Записать формулы для вычисления дисперсии в дискретном и непрерывном случае. Сформулировать свойства дисперсии. Механический смысл дисперсии.
- ullet Дисперсией СВ X называют математическое ожидание квадрата отклонения СВ X от еè среднего значения: , , -

Механический смысл. Дисперсия представляет собой второй момент центрированной СВ X: //коментарий автора: это не икс в нулевой, это икс с кружочком сверху  $\bullet$  Свойства дисперсии: 1) Если СВ X принимает всего одно значени C с вероятностью 1, то  $DC=0\ 2)$ , -

- 3), () 4), , если X и Y независимые CB
- 1.15 Сформулировать определения начального и центрального моментов случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия как моменты. Сформулировать определение квантили и медианы случайной величины.
- ullet Начальным моментом K-го порядка CB X называют математическое ожидание K-й степени этой CB: ,
- . Математическое ожидание CB X совпадает с моментом первого порядка. Дисперсия совпадает с центральным моментом 2-го порядка. Квантилью CB X уровня а называется число , определяемое соотношением \* + \* + . Медианой CB X называется еè квантиль уровня 0.5.
  - 1.16 Сформулировать определение ковариации случайных величин. Записать формулы для вычисления ковариации в дискретном и непрерывном случаях. Сформулировать свойства ковариации.
  - $\bullet$  Коварацией СВ X и У называется число ( ) ,( )( )- где m1=MX, m2=MY.