# **Bloque III:**

#### Tema 4. Termodinámica: fundamentos

- 4.1. Sistemas termodinámicos. Clasificación
- 4.2. Coordenadas termodinámicas: variables, funciones y ecuaciones de estado
- 4.3. Equilibrio térmico y temperatura. Principio cero
- 4.4. Termometría. Propiedades termométricas. Escalas de temperatura

#### Tema 5. Termodinámica: primer principio

- 5.1. Concepto de calor. Capacidad calorífica y calor latente
- 5.2. Trabajo termodinámico. Procesos cuasiestáticos
- 5.3. Primer principio de la termodinámica. Energía interna
- 5.4. Gases ideales. Ecuación de estado. Procesos fundamentales con un gas ideal
- 5.5. Entalpía

#### Tema 6. Termodinámica: segundo principio

- 6.1. Motor térmico. Rendimiento. Enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio.
- 6.2. Máquina frigorífica. Eficiencia. Enunciado de Clausius del segundo principio.
- 6.3. Procesos reversibles e irreversibles
- 6.4. Ciclo de Carnot. Teorema de Carnot. Temperatura absoluta. Tercer principio

#### Tema 7. Entropía

- 7.1. Concepto de entropía. Entropía de un gas ideal
- 7.2. Cambios de entropía en diferentes procesos
- 7.3. Entropía y probabilidad
- Física Universitaria, Vol. 1; SEARS, F. F., ZEMANSKY, M. W., YOUNG, H. D y FREEDMAN, R. A. Capítulo 20.
- Física para Ciencias e Ingeniería, Vol. 1; SERWAY, R. A. y JEWET, J. W. Capítulo 22.
- Física para la Ciencia y la Tecnología, Vol.1; TIPLER, P. A. Y MOSCA, G. Capítulo 19.



# TEMA 7. Entropía

Cuando estalla fuegos pirotécnicos ¿el proceso energético es recuperable? ¿el sistema final está más o menos ordenado que el sistema original?




#### Procesos irreversibles. Aumento del desorden

#### Segundo principio de la termodinámica


- → enunciados cualitativos
- → planteamiento de una imposibilidad
- → ¿relación cuantitativa?



entropía



# Los procesos termodinámicos naturales suceden en la dirección de aumento del desorden



# Entropía

La **entropía** es una **función de estado** que mide el desorden de un sistema: mide la probabilidad de encontrar un estado debido a su multiplicidad.


• Como ocurre con la energía interna, lo importante son las variaciones de entropía

Variación de entropía 
$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

 $Q_{rev}$  calor que debe transferirse al sistema en un proceso reversible para llevarlo del estado inicial al estado final

Si calor se extrae del sistema  $\delta Q_{rev} < 0 \rightarrow dS < 0$ 






Función de estado  $\rightarrow$  la variación de entropía depende solo de los estados inicial y final, sin depender del proceso

# **Entropía**

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$



#### Sentido físico:

- la entropía siempre crece en los procesos irreversibles
- la entropía está ligada a la irreversibilidad de los procesos
- los fenómenos naturales siempre tienen tendencia a producirse hacia estados de mayor desorden
- la entropía es una medida del desorden molecular existente en el sistema
- la entropía no se conserva y se relaciona con la cantidad de energía útil disponible

#### Entropía en un gas ideal

Proceso cuasiestático reversible donde un gas ideal absorbe  $\delta Q_{rev}$ 

Por el primer principio:  $dU = \delta Q_{rev} - \delta W = \delta Q_{rev} - pdV$ 

$$C_{v}dT = \delta Q_{rev} - nRT\frac{dV}{V}$$

no se puede integrar sin  $conocer\ T = f(V)$ 

dividir entre T:

$$C_v \frac{dT}{T} = \frac{\delta Q_{rev}}{T} - nR \frac{dV}{V}$$

 $C_v \frac{dT}{T} = \frac{\delta Q_{rev}}{T} - nR \frac{dV}{V}$   $C_v \text{ es constante o sólo } C_V = f(T)$  para un gas ideal

$$\frac{\delta Q_{rev}}{T} = C_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

 $\frac{\delta Q_{rev}}{T} = C_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{T}$  diferencial exacta de una función  $\frac{\delta Q_{rev}}{T} = dS$ 

$$\frac{\delta Q_{rev}}{T} = dS$$

Se puede integrar:


$$TdS = dU + pdV \rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T}dV \rightarrow dS = nc'_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

Integrando: 
$$\Delta S = \int_{1}^{2} \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \int_{1}^{2} nc'_{V} \frac{dT}{T} + \int_{1}^{2} nR \frac{dV}{V} = nc'_{V} ln \frac{T_{2}}{T_{1}} + nR ln \frac{V_{2}}{V_{1}}$$


Variación de entropía del gas ideal en expansión o compresión reversible

#### **Entropía**

Sistema que va reversiblemente del punto 1 a 2 por el camino A o B y vuelve reversiblemente por C




Cuando un sistema y su entorno interactúan en un proceso irreversible, el aumento en entropía de uno es mayor que la disminución en entropía del otro



# Diagrama entrópico

Representa la temperatura en función de la entropía.

El área de un ciclo representa el calor absorbido o cedido en el ciclo.



#### Variación de entropía en procesos de un gas ideal

Proceso isotérmico 
$$T_2 = T_1$$
:

Proceso isotérmico 
$$T_2 = T_1$$
: 
$$\Delta S = \int_{1}^{2} nR \frac{dV}{V} = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$V_2 > V_1 \rightarrow \Delta S > 0$$

$$Q = W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$


$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

$$\Delta S_{foco} = \frac{-Q}{T}$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

$$\Delta S_{foco} = \frac{-Q}{T}$$


$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{neto} = \Delta S_{gas} + \Delta S_{foco} = 0$$



universo: sistema más el medio que le rodea

#### **Expansión libre**

recinto adiabático



$$U_{inicial} = U_{final} \rightarrow T_{inicial} = T_{final}$$

Proceso irreversible  $\rightarrow$  Q=0, W=0  $\rightarrow$   $\Delta S = \int_{1}^{\infty} \frac{\delta Q}{T}$  tados inicial y



Mismos estados inicial y

final que en proc. isotérmico

$$\Delta S_{gas} = \Delta S_{isotermico} = nR \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

No hay cambio de entropía en el medio

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{gas} = nR \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

En un proceso irreversible, la entropía del universo aumenta. En cualquier proceso, la entropía del universo nunca disminuye






## Variación de entropía en procesos de un gas ideal

Proceso isobárico  $\mathbf{p_1} = \mathbf{p_2}$   $\delta Q = C_p dT$  aprox. cuasiestática

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = C_p \frac{dT}{T} \Longrightarrow \Delta S = \int_{1}^{2} nc'_p \frac{dT}{T} = nc'_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$



Proceso adiabático 
$$\Delta S = \int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T} = 0$$




Proceso isocórico  $V_1 = V_2$   $\delta Q = C_V dT$ 

$$\delta Q = C_V dT$$

$$\Delta S = \int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1}^{2} nc'_{V} \frac{dT}{T} + \int_{1}^{2} nR \frac{dV}{V} = nc'_{V} ln \frac{T_{2}}{T_{1}} + nR ln \frac{V_{2}}{V}$$

$$= nc'_{V} ln \frac{T_{2}}{T_{1}}$$
0






### Variación de entropía en la conducción de calor de un foco a otro

$$\Delta S_{FC} = -rac{Q}{T_C}$$
 foco caliente pierde calor  $\Delta S_{FF} = rac{Q}{T_F}$  foco frío absorbe calor

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{FC} + \Delta S_{FF} = -\frac{Q}{T_C} + \frac{Q}{T_F} > 0$$




Q siempre fluye de  $T_c$  a  $T_F$ 

# Variación de entropía en un ciclo de Carnot

proceso reversible  $\Delta S_{universo} = 0$ 

Ciclo  $\Delta S_{focos} = 0$  S es función de estado

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{FC} + \Delta S_{FF} = -\frac{|Q_{ced}|}{T_C} + \frac{Q_{abs}}{T_F}$$



$$\frac{T_F}{T_C} = \frac{Q_{abs}}{|Q_{ced}|}$$




escala Kelvin de temperatura 
$$\frac{T_F}{T_C} = \frac{Q_{abs}}{|Q_{ced}|} \implies \Delta S_{universo} = \Delta S_{FC} + \Delta S_{FF} = -\frac{|Q_{ced}|}{T_C} + \frac{Q_{abs}}{T_F} = 0$$

Si hay trabajo realizado por fuerzas no conservativas, habrá un aumento adicional de entropía (sumado al asociado a Q)

### Variación de entropía en una colisión inelástica

proceso irreversible energía mecánica se transforma en energía térmica

Ej.: caída libre de una masa m



- no hay intercambio de calor
- $ightharpoonup^* v_{\text{OB}}$  el estado de m cambia porque cambia U o U + mgH
  - mismo cambio de estado que si se añade  $Q=m_{\mathcal{G}}H$  al sistema a T constante

considerando un proceso reversible en el que se añada  $Q_{rev}=mgH$  a T cte:

$$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T} = \frac{mgH}{T} = \Delta S_{universo} > 0$$



#### Entropía y probabilidad


Un proceso **probable** es aquel que puede ocurrir en diversas formas, mientras que uno **improbable** es el que solo puede suceder de una o muy pocas formas

estado de orden elevado → probabilidad pequeña estado de orden bajo → probabilidad alta

En un proceso irreversible, el universo se desplaza de un estado de baja probabilidad a otro de probabilidad elevada

Después de una expansión libre, ¿por qué no puede comprimirse el gas por sí mismo volviendo a su estado original? 

improbable





- probabilidad de que una molécula esté en la mitad izquierda ½
- probabilidad de que dos moléculas estén en la mitad izquierda (1/2)<sup>2</sup>=1/4
- probabilidad de que diez moléculas estén en la mitad izquierda  $(1/2)^{10}=1/1024$ Se podría esperar observar esta situación una vez cada 1024 s (17 min)


Probabilidad de que un gas se comprima a sí mismo espontáneamente hacia un volumen más pequeño:

$$P = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N$$

N, nº moléculas

## Entropía y probabilidad

Después de una expansión libre, ¿por qué no puede comprimirse el gas por sí mismo volviendo a su estado original? -> improbable (pero no imposible)



Probabilidad de que un gas se comprima a sí mismo espontáneamente hacia un volumen más pequeño:

$$P = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N$$

$$lnP=Nlnrac{V_2}{V_1}=nN_Alnrac{V_2}{V_1}$$
 n, no moles  $N_A$ , no Avogadro

Variación de entropía del gas 
$$\Delta S = nRln\frac{V_2}{V_1} = k_BlnP \qquad R = N_Ak_B$$
 
$$R = 8.314\frac{J}{molK} \quad \text{cte gases ideales}$$
 
$$N_A = 6.022x10^{23}molec./mol \quad \text{n$^\circ$} \text{ Avogadro}$$
 
$$k_B = 1.381x10^{-23}\frac{J}{K} \quad \text{cte Boltzmann}$$


Ej: Probabilidad de que en 1 mol todas las moléculas se encuentren a un lado del recipiente

$$P \approx 2^{-N_A} \approx 10^{-10^{22}} \approx 0$$

La probabilidad de que el resultado de un proceso sea la disminución de la entropía del universo es infinitamente pequeña

#### Entropía y probabilidad

Relación entre probabilidad y desorden



$$P = \frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

Ω, variable relacionada con el nº microestados compatibles con un estado termodinámico

entropía absoluta  $S = k_B ln\Omega$ 

la entropía es una medida del desorden del sistema


- cuando las N moléculas del gas se encuentran a la izquierda, sólo hay una forma de "colocarlas"
- cuando las moléculas pueden estar con la misma probabilidad en cualquiera de las dos partes recipiente, el número de formas de "colocarlas" es 2N

 $n^o$  microestados  $\Omega \rightarrow n^o$  formas diferentes de organizar un sistema

La entropía aumenta cuanto mayor sea el nº microestados accesibles al sistema, compatibles con un estado termodinámico

### Exergía. Energía utilizable y producción de entropía

Proceso irreversible → la energía se conserva, pero parte de ella se "desperdicia": no es útil para realizar trabajo



$$\Delta S = \frac{mgH}{T} > 0$$

- $\Delta S = \frac{mgH}{T} > 0$  en H, se podría haber usado  $E_p$  para realizar W
   después de la colisión inelástica,  $E_p$  se ha transformado en U desordenada de m y del medio

  Energía que ha dejado de ser útil  $T\Delta S_u = mgH$

En un proceso irreversible, una cantidad de energía igual a  $T\Delta S_u$  resulta inútil para la realización de trabajo, en donde T es la temperatura del foco más frío disponible

Trabajo perdido: energía que resulta inútil para producir trabajo

$$W_{perdido} = T\Delta S_u$$

Ej: expansión libre 
$$\Delta S_u = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$
  $\longrightarrow$   $W_{perdido} = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$  cantidad de trabajo que se podría haber realizado si la expansión hubiera sido

cuasiestática e isoterma

## Exergía. Energía utilizable y producción de entropía

Exergía: porción de energía que puede ser transformada en trabajo mecánico útil (no se emplea contra el entorno) → función de estado que depende de p y T

Máximo aprovechamiento de la energía: procesos cuasiestáticos y reversibles que no produzcan entropía del universo

$$\delta W_p = p dV = (p-p_0) dV + p_0 dV$$
 
$$\text{\'util} \qquad \text{desplazar el aire exterior} \xrightarrow{\raire} \text{no aprovechable; recuperable en un ciclo}$$

$$\delta W_T = \eta_{rev} \delta Q_{ced} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \delta Q_{ced} = -(T - T_0) dS$$
 útil  $\rightarrow$  máquina de Carnot

Trabajo total útil: 
$$\delta W_{\text{ú}til} = (p - p_0)dV - (T - T_0)dS - (dE_c + dE_p)$$

Energía total: 
$$dE = dE_c + dE_p + dU$$
 
$$dX = \delta W_{\text{\'u}til} = -dE - p_0 dV + T_0 dS$$
 
$$dU = TdS - pdV$$


Exergía 
$$X = U - U_0 + \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) + mg(z - z_0) + p_0(V - V_0) - T_0(S - S_0)$$

en función de la entalpía 
$$H=U+pV$$
  $X=H-H_0+\frac{1}{2}m(v^2-v_0^2)+mg(z-z_0)-V(p-p_0)-T_0(S-S_0)$ 



# Exergía. Energía utilizable y producción de entropía

relación entre el cambio de entropía en un sistema y el calor intercambiado en un proceso irreversible



$$dS_u \ge 0$$
 = reversible > irreversible

$$dU_R = dQ_{rev} - dW_R \qquad dU_I = dQ - dW_I$$

U y S funciones de estado  $\longrightarrow$   $dU_R = dU_I$ 

$$TdS - dQ = dW_R - dW_I = dW_{perdido} = TdS_u$$

El cambio de entropía de un proceso infinitesimal cumple la relación general:

$$dS \ge \frac{dQ}{T}$$

Para un proceso irreversible se puede escribir:  $dS = \frac{dQ}{T} + d\sigma$ 

 $d\sigma$  > 0, producción de entropía

Los procesos termodinámicos irreversibles (rozamiento, expansión libre de un gas) conllevan la producción de entropía en el sistema termodinámico

#### Ecuación fundamental de la termodinámica. Potenciales termodinámicos

combinación de los dos primeros principios de la termodinámica

$$dQ = dU + pdV$$

$$dS \ge \frac{dU}{T} + \frac{p}{T}dV$$
 representación entrópica del sistema

- relación entre dS y los cambios de las variables extensivas

   desigualdad → de un proceso irreversible entre estados de equilibrio

   Igualdad → proceso reversible

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T} dV$$
 Ecuación fundamental de la termodinámica

para U y V constantes, la entropía crece hasta el valor máximo compatible con los valores prefijados para las variables termodinámicas porque  $dS \geq 0$ 

como 
$$T > 0$$
:  $dU \le TdS - pdV \longrightarrow U = f(S, V)$  representación energética del sistema

para S y V constantes, la energía interna disminuye hasta un mínimo compatible con los valores de las variables extensivas termodinámicas ya que  $dU \leq 0$ 

#### Ecuación fundamental de la termodinámica. Potenciales termodinámicos

Potenciales termodinámicos: se hacen mínimos en el equilibrio

$$H = U + pV$$
 entalpía

$$F = U - TS$$
 energía libre o función de Helmholtz

$$G = H - TS$$
 energía libre o función de Gibbs


Condiciones de evolución del sistema hacia el equilibrio

$$dH = dU + pdV + Vdp \longrightarrow dH \le TdS + Vdp$$

$$dF = dU - TdS - SdT \longrightarrow dF \le -TdS - pdV$$
  $\longrightarrow dU \le TdS - pdV$ 

$$dG = dH - TdS - SdT \longrightarrow dG \le -SdT + Vdp$$

Ej.: reacciones químicas espontáneas a P y T se corresponden con un mínimo de G







J.W. Gibbs (1839-1903) físico estadounidense, estudió el cálculo vectorial y el diseño de engranajes, definió potencial químico, la entalpía, la mecánica estadística y la regla de las fases

$$dU \leq TdS - pdV$$

Ligaduras externas	Condición de equilibrio
S y V ctes	U mín
S y P ctes	H mín
T y V ctes	F mín
T y P ctes	G mín

