MODE D'EMPLOI · VERSION 0.2.0

Djåse

La dictée vocale en français qui reste sur votre PC. Vous parlez, le texte s'écrit, dans n'importe quel programme de Windows.

100 % local

Pas de compte, pas d'abonnement, pas de serveur. Votre voix ne quitte jamais votre ordinateur.

Un texte propre

Les « euh » disparaissent, la ponctuation se place, les accords sont vérifiés.

À la voix

« à la ligne », « efface », « en gras », « corrige Martin par Marten » : Djåse obéit.

Maintenez **Ctrl** + **Win**, parlez, relâchez. C'est tout.

Manuel Warland · édition du 7 novembre 2026

Logiciel libre, licence GNU GPL 3

POUR COMMENCER

Djåse en une minute

Djåse transforme votre voix en texte, là où se trouve votre curseur : un courriel, un message, un document, une conversation avec une IA. Tout se passe sur votre PC.

1 · Maintenez

Gardez Ctrl + Win enfoncées. Une petite pastille apparaît en bas de l'écran : Djåse écoute.

2 · Parlez

Naturellement, par phrases entières. Dites la ponctuation si vous voulez la choisir vous-même.

3 · Relâchez

Le texte, relu et nettoyé, s'écrit à l'endroit du curseur en quelques instants.

Sommaire

BIEN DÉMARRER

Installer Djåse 3

L'icône près de l'horloge 4

DICTER

Les quatre gestes et la pastille 5

Ponctuation et mise en page 6

Corriger et mettre en forme 7

LA FENÊTRE DE DJÅSE

Historique et dictionnaire 8

Textes rapides et style 9

Réglages et journal 10

AIDE

Vos données 11

Si quelque chose cloche 12

Fiche-mémo 13

BIEN DÉMARRER

Installer Djåse

L'installation ne demande pas de droits d'administrateur : Djåse s'installe pour votre compte Windows seulement.

1. **Lancez l'installateur**
   Double-cliquez sur `Djase-0.2.0-installation.exe`. L'installateur affiche la licence (GNU GPL 3), puis propose de **lancer Djåse au démarrage de Windows**. Laissez la case cochée si vous comptez dicter tous les jours.

2. **Premier lancement : les modèles**
   Djåse a besoin de ses modèles de reconnaissance de la voix et de relecture du texte : environ **4,3 Go**, téléchargés une seule fois depuis Hugging Face. Une fenêtre montre la progression. C'est la seule fois où Djåse utilise Internet.

3. **Le chargement**
   À chaque démarrage, Djåse charge ses modèles en mémoire : de quelques secondes à une minute selon le PC. Quand tout est prêt, l'info-bulle de l'icône près de l'horloge indique **Djåse · prêt**.

4. **Votre première dictée**
   Ouvrez le Bloc-notes, cliquez dans la page, maintenez Ctrl + Win et dites : **« Bonjour, ceci est ma première dictée point »**. Relâchez.

Bon à savoir

Téléchargement interrompu ? Coupure du réseau, bouton Annuler, PC éteint : rien n'est perdu. Relancez Djåse, le téléchargement reprend là où il s'était arrêté. Chaque fichier est contrôlé avant d'être utilisé.

Où va Djåse ? Le programme dans `%LOCALAPPDATA%\Programs\Djåse`, vos données et les modèles dans `%LOCALAPPDATA%\Djåse`.

Place disque. Prévoyez environ 4,5 Go libres sur le disque C: avant le premier lancement. Djåse vérifie la place disponible avant de télécharger.

Désinstaller. Menu Démarrer, **Désinstaller Djåse**. Vos réglages, votre historique et votre dictionnaire sont gardés : supprimez le dossier `%LOCALAPPDATA%\Djåse` pour tout effacer.

BIEN DÉMARRER

L'icône près de l'horloge

Djåse n'a pas de grande fenêtre ouverte en permanence. Il vit dans une petite icône, à droite de la barre des tâches, à côté de l'horloge.

Rendre l'icône toujours visible

Windows range souvent les nouvelles icônes derrière la petite flèche ^. Pour garder celle de Djåse en vue :

1. ouvrez les **Paramètres** de Windows (Win + I) ;
2. allez dans **Personnalisation**, puis **Barre des tâches** ;
3. dépliez **Autres icônes de la barre d'état système** ;
4. activez l'interrupteur en face de **Djåse**.

Le menu de l'icône

Un clic droit sur l'icône ouvre le menu. Un double-clic ouvre directement la fenêtre de Djåse.

ENTRÉE DU MENU	CE QU'ELLE FAIT
Première ligne (grisée)	L'état de Djåse et la mémoire qu'il occupe, par exemple *Djåse · prêt · Qwen prêt · 6,9 Go*.
Ouvrir Djåse	La fenêtre de Djåse : historique, dictionnaire, réglages…
Copier la dernière dictée	Met la dernière dictée dans le presse-papiers, pour la coller où vous voulez avec Ctrl + V.
Mettre en pause / Reprendre	En pause, Ctrl + Win ne dicte plus et Qwen libère sa mémoire. Pratique pour un jeu ou un logiciel gourmand.
Historique… à Réglages…	Ouvrent la fenêtre directement sur la bonne page.
Démarrer avec Windows	Coché : Djåse se lance tout seul à l'ouverture de votre session.
Ouvrir le dossier	Le dossier de vos données (`%LOCALAPPDATA%\Djåse`).
Quitter Djåse	Arrête Djåse et libère toute sa mémoire.

Survolez l'icône pour lire son état : *chargement*, *prêt* ou *en pause*. Son dessin change aussi pendant le chargement et en pause.

DICTER

Les quatre gestes

Tout passe par Ctrl + Win, les deux touches en bas à gauche du clavier. Djåse marche dans tout programme où vous pouvez taper du texte.

Ctrl + Win maintenues

Dicter

Parlez tant que vous gardez les touches enfoncées, relâchez pour écrire. Djåse écoute encore 0,3 seconde après le relâchement, pour ne pas couper votre dernier mot.

Ctrl + Win appui bref

Les mains libres

Un appui court, puis lâchez : Djåse écoute sans que vous teniez les touches. Appuyez de nouveau sur Ctrl + Win pour terminer, ou sur Échap pour tout annuler.

Ctrl + Win puis Maj

Recoller la dernière dictée

Gardez Ctrl + Win et appuyez sur Maj : la dernière dictée est écrite à nouveau, par exemple dans une autre fenêtre. Ça marche même après un redémarrage de Djåse.

Ctrl + Win + Alt

Le mode commande

Rien n'est écrit : Djåse attend un ordre, comme « **efface tout** » ou « **corrige Martin par Marten** », sans qu'il faille dire « Djåse » devant. Alt peut s'ajouter avant ou pendant la dictée.

Annuler une dictée en cours : appuyez sur n'importe quelle autre touche pendant que vous tenez Ctrl + Win. C'est voulu : Ctrl + Win + → et les autres raccourcis de Windows restent utilisables sans rien écrire.

La pastille

CE QU'ELLE MONTRE



Barres blanches : Djåse écoute, elles suivent votre voix.



Barres dorées : mode commande.

Effacé

Un court message après une commande, avec un petit son (réglable).

POUR BIEN DICTER

- Parlez **par phrases entières**, à votre rythme normal : Djåse comprend mieux le sens d'une phrase complète.
- Gardez le micro **à la même distance**, sans souffler dedans.
- Cliquez d'abord là où le texte doit aller : Djåse écrit **à l'endroit du curseur**.
- Djåse écoute le **micro par défaut** de Windows (Paramètres, Système, Son, Entrée).

DICTER

Ponctuation et mise en page

Djâse place seul la ponctuation courante. Pour la choisir vous-même, dites-la à sa place, comme si vous lisiez le texte à voix haute.

VOUS DITES	DJÂSE ÉCRIT
« **virgule** »	`,`
« **point** »	`.`
« **deux points** » ou « **double point** »	`:`
« **point-virgule** »	`;`
« **point d'interrogation** »	`?`
« **point d'exclamation** »	`!`
« **trois petits points** »	`...`
« **à la ligne** »	un retour à la ligne
« **point à la ligne** »	un point, puis à la ligne
« **nouveau paragraphe** »	une ligne vide

VOUS DITES	DJÂSE ÉCRIT
« **ouvrez les guillemets** » … « **fermez les guillemets** »	« … »
« **guillemets droits** »	"…"
« **ouvrez la parenthèse** » … « **fermez la parenthèse** »	(…)
de même : crochets, accolades, chevrons	`[ ]` `{ }` `< >`
« **espace** » (dit seul)	une espace
« **entrée** » ou « **envoie** » (dit seul)	la touche **Entrée**

Les listes

Dites « **début de liste** », puis chaque élément séparé par « **élément suivant** », et terminez par « **fin de liste** ». Djâse écrit une liste à tirets, sans point au bout des éléments.

Exemple dicté : « **Liste des courses deux points début de liste pain élément suivant lait élément suivant tomates fin de liste** »

```
Liste des courses :
- pain
- lait
- tomates
```

Une commande dite seule

Une dictée qui ne contient **que** « **virgule** », « **point** », « **à la ligne** » ou « **entrée** » est toujours comprise comme une commande, même pour un mot aussi court que « point ». Pratique pour ajouter un signe oublié juste après une dictée. Djâse écoute ces dictées très courtes avec plusieurs moteurs à la fois, pour ne pas les rater.

DICTER

Corriger et mettre en forme à la voix

Les commandes commencent par « Djåse », pour ne jamais être confondues avec une phrase. Avec Ctrl + Win + Alt (mode commande), dites-les sans « Djåse ».

VOUS DITES	CE QUI SE PASSE
« Djåse, efface »	efface le dernier mot écrit
« Djåse, efface tout »	efface toute la dernière dictée
« Djåse, efface vraiment »	retire le mot « vraiment » de la dernière dictée
« Djåse, corrige Martin par Marten »	remplace le mot dans la dernière dictée (ou dans les dictées écrites d'affilée)
« Djåse, corrige Martin par Marten et retiens »	pareil, et la correction est ajoutée au dictionnaire : la prochaine fois, Djåse écrira Marten tout seul

À la place de « efface », vous pouvez dire supprime, retire, annule ou enlève ; à la place de « corrige », remplace.

Pourquoi « rien effacé » ? Djåse ne corrige que le texte qu'il vient d'écrire, et seulement si vous n'avez rien tapé ni cliqué depuis : sinon, il ne sait plus où se trouve le curseur. Dans ce cas, **« Djåse, efface »** efface simplement le mot juste avant le curseur (Ctrl + Retour arrière).

Gras, italique, barré, citation

Dans la phrase. **« en gras ceci est important fin du gras »**. Même chose avec **en italique** … **fin de l'italique**, **en barré** … **fin du barré**, et **citation** … **fin de citation**.

Après coup, dit seul : **« en gras »** met le dernier mot en gras, **« tout en gras »** toute la dernière dictée. **« en citation »** fait de la dernière dictée une citation.

PROGRAMME	RÉSULTAT
WhatsApp	`*gras*` `_italique_` `~barré~`
Word, Outlook, Gmail, Excel, PowerPoint, Thunderbird	le texte sans marques ; la citation entre « »
Les autres (Discord, Obsidian, GitHub…)	`**gras**` `*italique*` `~~barré~~`

Ce que Djåse fait tout seul

Il nettoie

« euh », « bah », « ben » disparaissent. Une reprise comme « mardi, non, plutôt mercredi » devient « mercredi ».

Il relit

Grammalecte corrige les accords et les conjugaisons dont il est certain. Les heures s'écrivent 14h30.

Il suit l'appli


Chaque programme peut avoir son style (page Style). Deux dictées à la suite sont séparées par une espace.

Un raccourci dicté s'écrit comme on l'attend : **« contrôle plus maj plus S »** donne `Ctrl+Maj+S` .

LA FENÊTRE DE DJÂSE

Historique et dictionnaire

Double-cliquez sur l'icône près de l'horloge. En haut, l'état de Djâse : **PRÊT**, la mémoire utilisée, l'état de Qwen et de Canary.




La page Historique (exemple, données inventées).

Historique

- Vos dictées, **des plus récentes aux plus anciennes**, classées par jour. Le champ du haut cherche un mot.
- **Entendu** : ce que le moteur avait compris, quand le texte final est différent.
- **Grammaire** et **Corrigé à la voix** : les corrections faites.
- **Copier** remet le texte dans le presse-papiers ; **Écouter** rejoue le son, s'il est gardé.
- Gardé 1 an, le son 30 jours.

Dictionnaire

- **Mots** : toujours écrits ainsi. Les noms propres, les marques, les termes de métier (Marten, Chaudfontaine, LibreOffice).
- **Remplacements** : ce que Djâse entend de travers, à gauche, et ce qu'il doit écrire, à droite. Cliquez sur une ligne pour la modifier.
- **Pour** : laissé vide, le vocabulaire vaut partout. Avec un nom de programme (`winword.exe`) ou un mot du titre de la fenêtre (`whatsapp`), seulement là.
- Pris en compte **dès la dictée suivante**.



La page Dictionnaire.


LA FENÊTRE DE DJÅSE

Textes rapides et style


Textes rapides

Une formule dite, un texte écrit. **« insère mon adresse »** donne votre adresse complète, n'importe où dans une dictée.

- Choisissez une formule **que vous ne dites pas par hasard** : « insère mon adresse » plutôt que « mon adresse ».
- Dans le texte, `{date}` donne 12/03/2026, `{date_longue}` jeudi 12 mars 2026 et `{heure}` 16h42, calculés au moment de la dictée.
- Un texte rapide peut tenir sur plusieurs lignes, comme une signature.



La page Textes rapides.



La page Style.

Style

Quatre façons d'écrire, chacune montrée avec un exemple :


Formel	majuscules et ponctuation complète
Décontracté	majuscules, sans point final
Très décontracté	sans majuscules, sans virgules ni point final
Enthousiaste	le point final devient un point d'exclamation

Exceptions par application : WhatsApp en très décontracté, Word en formel… Un nom de programme ou un mot du titre suffit, « whatsapp » vaut pour l'appli comme pour l'onglet du navigateur. **Même style partout** ignore les exceptions.

LA FENÊTRE DE DJÅSE

Réglages et journal

Un réglage marqué d'une étoile prend effet au prochain lancement de Djåse (menu de l'icône, Quitter, puis relancer).



La page Réglages.

RÉGLAGE	POUR QUOI FAIRE
Nettoyage par Qwen *	retire hésitations et reprises. Coupé : Djåse est plus léger (environ 2,5 Go de mémoire au lieu de 7) et plus rapide, le texte un peu moins propre
Grammaire *	accords et conjugaisons (Grammalecte)
Canary pour les dictées courtes *	mieux comprendre les mots seuls (virgule, espace…) ; environ 1 Go de mémoire en plus
Oreilles pour les commandes ratées	réécoute le son d'une dictée courte pour rattraper « à la ligne », « efface »…
Voie du micro	pour une carte son à deux entrées : la 1, la 2, ou la plus forte
Écoute après le relâchement	à augmenter si votre dernier mot est coupé
Deux espaces après un point	l'habitude des machines à écrire
Son des messages	un petit son quand la pastille affiche un message
Garder l'historique, l'audio	la page Historique et le bouton Écouter
Démarrer avec Windows	le même que dans le menu de l'icône
Rechercher les mises à jour	une fois par jour, Djåse demande à GitHub le numéro de la dernière version. Décoché : aucune demande automatique

Journal

Tout ce que fait Djåse, ligne par ligne : chargement des modèles, dictées, commandes comprises ou non, erreurs. Utile pour comprendre un comportement inattendu. Le bouton **Copier tout** copie le journal, pour le joindre à un signalement de problème.

AIDE

Vos données

Djåse n'envoie aucune dictée sur Internet. Après le téléchargement des modèles, vous pouvez même couper la connexion : il dicte pareil.

CE QUI RESTE SUR VOTRE PC

Tout est rangé dans `%LOCALAPPDATA%\Djåse` (menu de l'icône, **Ouvrir le dossier**) :

`historique.jsonl`	vos dictées, gardées 1 an
`audio\`	le son de chaque dictée, gardé 30 jours
`dictionnaire.json`	vos mots et remplacements
`textes_rapides.json`	vos textes rapides
`reglages.json`	vos réglages
`journal.txt`	le journal
`modeles\`	les modèles téléchargés (4,3 Go)

Aucune dictée ne sort. La reconnaissance de la voix, la relecture par Qwen et la grammaire tournent sur votre processeur. Pas de compte, pas de statistiques d'utilisation. Une seule question part vers GitHub, une fois par jour : « quelle est la dernière version ? ». La case **Rechercher les mises à jour** des Réglages la coupe.

Garder moins longtemps, ou rien. Dans les Réglages, coupez **Garder l'audio** ou **Garder l'historique**. Le ménage des vieilles dictées et des vieux sons se fait à chaque lancement de Djåse.

Tout effacer. Quittez Djåse et supprimez le dossier `%LOCALAPPDATA%\Djåse`. Les modèles seront retéléchargés au prochain lancement.

Les seuls accès à Internet : le téléchargement des modèles, depuis Hugging Face, au premier lancement ou s'il en manque un, et la recherche d'une nouvelle version sur GitHub. Quand il y en a une, rien ne s'installe sans vous : la page **À propos** propose le bouton **Mettre à jour**, qui télécharge l'installateur, contrôle son empreinte, puis relance Djåse.

Logiciel libre

Djåse est publié sous licence GNU GPL 3 : vous pouvez l'utiliser, l'étudier, le modifier et le redistribuer, en laissant les mêmes libertés à ceux qui le reçoivent. Il est fourni sans aucune garantie. Il s'appuie sur les modèles Parakeet, Canary et FastConformer de NVIDIA (CC-BY 4.0), Qwen3 4B Instruct de l'équipe Qwen (Apache 2.0), llama.cpp (MIT) et Grammalecte (GPL 3). La liste complète est dans `MENTIONS.md`, à côté du programme, et sur la page **À propos** de la fenêtre.

AIDE

Si quelque chose cloche

La page **Journal** dit presque toujours ce qui s'est passé. Commencez par y jeter un œil.

CTRL+WIN NE FAIT RIEN

Djåse est-il lancé et prêt ? Survolez l'icône près de l'horloge. En pause, choisissez **Reprendre** dans son menu. Dans une fenêtre lancée en administrateur (Gestionnaire des tâches, par exemple), Windows empêche Djåse de voir le clavier : cliquez dans une autre fenêtre.

LE TEXTE NE S'ÉCRIT PAS

Cliquez d'abord dans la zone de texte : Djåse écrit à l'endroit du curseur. Si une appli refuse le texte, utilisez **Copier la dernière dictée** (menu de l'icône) puis Ctrl+V.

RIEN N'EST ENTENDU

Vérifiez le micro par défaut de Windows : Paramètres, Système, Son, Entrée. Avec une carte son à deux entrées, essayez la **Voie du micro** 1 ou 2 dans les Réglages.

LE DERNIER MOT EST COUPÉ

Augmentez **Écoute après le relâchement** dans les Réglages, par exemple à 0,5 seconde. Ou relâchez les touches une fraction de seconde plus tard.

UN MOT EST TOUJOURS MAL ÉCRIT

Ajoutez-le dans le **Dictionnaire** (Mots), ou un remplacement. Plus rapide : dites « Djåse, corrige X par Y et retiens » juste après la dictée.

« RIEN EFFACÉ (CURSEUR DÉPLACÉ) »

Vous avez tapé ou cliqué après la dictée : Djåse ne sait plus où est son texte. Corrigez au clavier, ou dictez à nouveau.

DJÅSE EST LENT OU PREND TROP DE MÉMOIRE

Coupez **Nettoyage par Qwen** dans les Réglages (environ 2,5 Go au lieu de 7), puis relancez Djåse. La pause, dans le menu de l'icône, libère aussi la mémoire de Qwen.

LA DICTÉE EST ANNULÉE TOUTE SEULE

Une autre touche a été pressée pendant que vous teniez Ctrl+Win. C'est voulu : les raccourcis de Windows comme Ctrl+Win+flèche ne doivent rien écrire.

LE TÉLÉCHARGEMENT S'EST ARRÊTÉ

Relancez Djåse : il reprend là où il s'était arrêté, sans tout recommencer. Vérifiez la place libre sur le disque C: (environ 4,5 Go).

« MOTEUR DE DICTÉE EN PANNE »

Un modèle n'a pas pu se charger. Quittez Djåse et relancez-le. Si ça se répète, copiez le Journal pour le joindre à un signalement de problème.

À GARDER SOUS LA MAIN

Fiche-mémo

Les gestes

Ctrl + Win maintenues	dicter, relâcher pour écrire
Ctrl + Win appui bref	mains libres, Ctrl + Win pour finir
Échap	annuler les mains libres
Ctrl + Win puis Maj	recoller la dernière dictée
Ctrl + Win + Alt	mode commande

Corriger

« Djâse, efface »	le dernier mot
« Djâse, efface tout »	la dernière dictée
« Djâse, efface X »	le mot X
« Djâse, corrige X par Y »	remplacer un mot
… « et retiens »	et l'ajouter au dictionnaire

Ponctuation

« virgule » « point »	, .
« deux points » « point-virgule »	: ;
« point d'interrogation »	?
« point d'exclamation »	!
« trois petits points »	…
« ouvrez / fermez les guillemets »	« »
« ouvrez / fermez la parenthèse »	( )

Mise en page

« à la ligne »	retour à la ligne
« point à la ligne »	point et retour
« nouveau paragraphe »	ligne vide
« début de liste »	liste à tirets
« élément suivant »	tiret suivant
« fin de liste »	fin de la liste
« entrée » ou « envoie »	touche Entrée

Mise en forme

« en gras … fin du gras »	dans la phrase
« en gras » / « tout en gras »	après coup
italique, barré	pareil
« citation … fin de citation »	une citation

Où trouver quoi

Double-clic sur l'icône	la fenêtre de Djâse
Clic droit sur l'icône	pause, copier, quitter
`%LOCALAPPDATA%\Djâse`	vos données
Page Journal	en cas de souci