NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL ESCENARIO DE EXAMEN 2025

Procedimiento para la configuración de la red

El escenario propuesto es bastante completo y, por lo tanto, exige ser metódicos a la hora de configurarlo. La forma correcta de implementar el escenario para ir solucionando errores sería la siguiente:

- **Subnetting IPv4**: Es recomendable utilizar las etiquetas de Packet Tracer para saber en todo momento las IPs que se tienen en cada subred/VLAN
- **Direccionamiento IPv4**: Todas las interfaces (físicas y virtuales en SW0) con la dirección IPv4 correcta para evitar duplicidades y direcciones erróneas
- NAT/PAT para salas de acceso de invitados (sólo en IPv4. No se emplea NAT/PAT en IPv6)
- Routing IPv4: Configurar routing estático y routing OSPF para tener conectividad total entre todos los equipos de la red, sin restricciones por las ACL en este punto
- Listas ACL IPv4: Una vez comprobada la conectividad entre todos los equipos (y no antes) se pueden aplicar las ACL para tener en cuenta las restricciones entre equipos y redes. Es recomendable ir haciéndolo paso a paso, comprobando que funciona correctamente.
- Subnetting IPv6: Idem que con IPv4
- **Direccionamiento IPv6**: Todas las interfaces con direcciones IPv6 (*global unicast* y *link-local*)
- **Routing IPv6**: Configurar routing estático IPv6 y routing OSPF para tener conectividad total entre todos los equipos de la red

Subnetting IPv4

Hay muchas formas de dividir la red 25.UO.120.0/22 en las subredes que se indican en el escenario. Cualquiera de ellas puede estar bien. Una forma más simple y sistemática es dividir la red /22 en cuatro redes /24, una para cada edificio. Después, estas redes /24 se pueden dividir en las subredes adecuadas para cada edificio. Por ejemplo, atendiendo al número de equipos de cada subred se podría hacer esta división de la red /22:

- 25.UO.120.0/24 Edificio A
- 25.UO.121.0/24 Edificio B
- 25.UO.122.0/24 Edificio C
- 25.UO.123.0/24 Edificio D y red de routers

Red de routers IPv4

Se puede utilizar el rango compartido con el Edificio D (25.UO.123.0/24). Para la red de routers hay que tener en cuenta que cada enlace punto a punto entre routers es una subred con dos IPs.

Subnetting IPv6

El subnetting IPv6 es más simple que en IPv4. En IPv6 la red 2025:CAFE:UO::/48 se divide en múltiples subredes ::/64, para cada una de las VLANs, redes locales y enlaces punto a punto de todo el escenario. Para facilitar la interpretación puede utilizarse (no obligatorio) la notación "AX" para las subredes del edificio A, "BX" para las subredes del edificio B, etc, y "EX" para el enlace X punto a punto entre dos routers . Por ejemplo:

- 2025:CAFE:UO:A0::/64 para VLAN de Dirección del edificio A
- 2025:CAFE:UO:A1::/64 para VLAN de Ingeniería del edificio A (IPs 2025:CAFE:UO:A1::1/64, 2025:CAFE:UO:A1::2/64, ...)
- ...
- 2025:CAFE:UO:B22::/64 para VLAN 22 de Dirección del edificio B
- ...
- 2025:CAFE:UO:C50::/64 para VLAN 50 de Dirección del edificio C
- ..
- 2025:CAFE:UO:E0::/64 para un enlace entre dos routers: 2025:CAFE:UO:E0::1/64 (FE80::1 link-local) para un router y 2025:CAFE:UO:E0::2/64 (FE80::2 link-local) para el otro router)

En todos los casos se puede reutilizar la dirección link-local: FE80::1 para el router, FE80::2 para equipo, etc.

Al disponer de direcciones suficientes en IPv6 no se emplea NAT/PAT para las salas de invitados.

SW0 en edificio A

En el edificio A hay un *switch layer 3* que hace las veces de router exterior del edificio. Para configurar la interfaz a la red de routers (la interfaz que conecta SWO con R1) se pueden utilizar dos opciones:

- Puerto enrutado (#no switchport), para que esta interfaz funcione como la de un router. La configuración sería (por ejemplo, suponiendo esa interfaz la G0/1):
 - SW0(Config)# interface G0/1
 - SW0(Config-if)# no switchport
 - SW0(Config-if)# ip address 25.UO.123.X 255.255.255.X
 - SW0(Config-if)# ipv6 address 2025:CAFE:UO:EX::1/64
 - SW0(Config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
 - SW0(Config-if)# no shutdown

Después ya se puede configurar el *routing* exactamente igual que en una interfaz de un router convencional.

No se recomienda esta opción en este escenario por las limitaciones para configurar ACLs en los puertos enrutados del switch.

- **SVI (Interfaz virtual del switch)**, para que la conmutación se haga de forma virtual a través de la SVI de la VLAN 1. La configuración sería:
 - SW0(Config)# interface vlan 1
 - SW0(Config-if)# ip address 25.UO.123.X 255.255.255.X
 - SW0(Config-if)# ipv6 address 2025:CAFE:UO:EX::1/64
 - SW0(Config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
 - SWO(Config-if)# no shutdown

Se recomienda esta última opción para facilitar la configuración de las listas de control de acceso que afecten al edificio A.

Se hace la misma consideración que en el edificio B para las salas de acceso de invitados de este edificio. Es necesario configurar NAT/PAT para el acceso a las redes externas. La configuración de NAT/PAT en SWO es igual que en un router convencional, pero

trabajando con las interfaces SVI (#interfaz vlan1, #interfaz vlan NUM, #interfaz vlan NUM).

IPv6 en SW0 de edificio A

Algunas versiones de Packet Tracer dan problemas al enrutar paquetes IPv6 en el modelo de *switch layer 3*. Por eso, en el escenario todas las interfaces de los equipos del edificio A tienen que ser duales (IPv4 e IPv6), aunque no se va a exigir que funcione el routing IPv6 desde los equipos del edificio A al resto de edificios. Sin embargo, la configuración de direccionamiento y routing IPv6 (routing estático y OSPF) tiene que ser la correcta en todos los equipos, aunque no pueda probarse debido al posible fallo del modelo.

Edificio B

El edificio B consta de una sola planta, por lo que los tres switches que se muestran están apilados y conectados por un enlace troncal, que comparte el tráfico de todas las VLAN del edificio. Los equipos de cada VLAN se conectan indistintamente a uno de los switches, por lo que es necesario configurar las tres VLAN en cada switch. Se utiliza *router on-a-stick* para el routing entre las VLAN.

Para la sala de acceso de invitados se utilizan direcciones IP privadas 192.168.UO.0/24. En el router se configura NAT/PAT (NAT dinámico con sobrecarga) para el acceso de los equipos de esta red con el exterior. La IP pública para NAT/PAT es la de la interfaz externa del router R2.

Edificios C y D

En estos edificios todos los equipos (PCs) van conectados a dos switches apilados y se añade un nuevo switch en C (SW13) para la sala de servidores común, con las conexiones que se indican. Se utiliza *router on-a-stick* para el routing entre las VLAN.

Se hace la misma consideración que en el edificio B para las salas de acceso de invitados de estos edificios.

Listas de control de acceso

Las ACL a veces pueden dar lugar a múltiples interpretaciones. Cualquiera de esas interpretaciones puede ser válida. Hay que hacer cumplir, como mínimo, las indicaciones del enunciado.

Si es necesario, en SWO las ACL se asignan a la SVI de la VLAN correspondiente (#interfaz vlan NUM; #ip access-group 100 in/out) si se utiliza la opción de routing por SVI.

Las listas de acceso se configurarán solamente para IPv4. Se utilizarán listas de acceso extendidas en todos los casos.