# Systemy operacyjne

Wykład 9: Zarządzanie pamięcią wirtualną

# Unix: wywołania systemowe (1)

sysconf(_SC_PAGESIZE)	Podaje rozmiar strony, to samo co getpagesize().
mmap(addr, length, prot, flags, fd, offset)	Odwzoruj <b>length</b> bajtów zasobu <b>fd</b> od pozycji <b>offset</b> lub pamięci anonimowej pod <b>addr</b> . Uprawnienia obszaru to <b>prot</b> .
munmap(addr, length)	Usuń fragment lub całość odwzorowania.
mprotect(addr, length, prot)	Zmień uprawnienia wybranego obszaru.
msync(addr, length, flags)	Synchronizuj odwzorowanie z obiektem. <b>flags</b> ∈ {MS_ASYNC, MS_SYNC, MS_INVALIDATE}

- **lenght** i **offset** podzielne przez rozmiar strony
- addr jest wskazówką dla mmap chyba, że MAP\_FIXED ∈ flags
- prot złożeniem flag PROT\_EXEC, PROT\_READ, PROT\_WRITE
- mapowanie może być prywatne (MAP\_SHARED) lub dzielone (MAP\_PRIVATE)
- pamięć anonimową przydzielamy flagą MAP\_ANONYMOUS
- obszar może automatycznie rosnąć w dół MAP\_GROWSDOWN (np. stos)
- MS\_INVALIDATE unieważnia zawartość pozostałych odwzorowań zasobu

# Unix: wywołania systemowe (2)

mlock(addr, length)	Przypnij strony do pamięci RAM.
munlock(addr, length)	Odepnij strony od pamięci RAM.
mincore(addr, length, vec)	Sprawdź czy strony są w <u>rdzeniu</u> (pradawne określenie RAM).
madvise(addr, length, advice)	Poinformuj system o zamiarach w stosunku do obszaru.  flags ∈ {MADV_NORMAL, MADV_RANDOM, MADV_SEQUENTIAL,  MADV_WILLNEED, MADV_DONTNEED}

- vec to adres miejsca na wektor bitów per strona
- przypięte strony → zabraniamy wymiany do pamięci drugorzędnej
- MADV\_SEQUENTIAL → strony będą sprowadzane sekwencyjne, możesz włączyć gorliwe sprowadzanie (ang. read-ahead)
- MADV\_WILLNEED → niedługo będę potrzebować,
   możesz asynchroniczne sprowadzić do pamięci RAM
- dużo flag *Linux-specific*, np. MADV\_MERGEABLE (przydatne dla monitorów maszyn wirtualnych)


# FreeBSD: Zarządzanie przestrzenią adresową

vmspace przechowuje tablicę stron
(pmap), statystyki, wskaźniki do
segmentów text, data, bss, oraz
listę opisów obszarów adresów
wirtualnych → vm\_map\_entry

vm\_object dostarcza stron vm\_page,
które widać w danym przedziale
adresów wirtualnych

Linuksowy opis przestrzeni adresowej: cat /proc/\$pid/maps

(start, end, prot, offset, dev, inode, path)



# FreeBSD: Obiekt i procedury stronicujące


Operation	Description		
pgo_init()	initialize pager	proc A:	file object
pgo_alloc()	allocate pager	vm_map_entry	
pgo_dealloc()	deallocate pager		
pgo_getpages()	read page(s) from backing store		
pgo_putpages()	write page(s) to backing store	D.	<b>→</b>
pgo_haspage()	check whether backing store has a page	proc B:	
pgo_pageunswapped()	remove a page from backing store (swap pager only)	vm_map_entry	

Z każdym obiektem skojarzona lista stron, procedury stronicujące, licznik referencji, itp. Obiekt może odpowiadać pamięci anonimowej, plikowi, urządzeniu. Można go też współdzielić między procesy!

swap pager → **getpages** zwraca wyzerowaną stronę anonimową vnode pager → **getpages** przydziela stronę i ładuje do niej kawałek pliku

# FreeBSD: Mapowanie prywatne plików

MAP\_PRIVATE dla pliku tworzy odwzorowanie z kopią przy zapisie. Zmiany nie są zapisywane do pliku i nie są widziane w pozostałych procesach, które mapują ten zasób.



Potrzebujemy obiektów przesłaniających


(ang. shadow object). Oryginalne strony są tylko do odczytu!
Kiedy zapisujemy → błąd strony! Przydzielamy stronę anonimową,
kopiujemy zawartość oryginału (ang. copy-on-write), podczepiamy
do obiektu przesłaniającego i wpisujemy do tablicy stron
(pmap\_enter) w miejsce oryginału.

## FreeBSD: Klonowanie przestrzeni adresowych

W momencie klonowania (**fork**) tworzymy rodzicowi i dziecku obiekty przesłaniające oryginalną zawartość przestrzeni adresowej, a oryginalne strony ustawiamy tylko do odczytu.

**Q:** Co jeśli proces **A** się zakończy? **A:** Zwalniamy obiekt 3 i jego stronę 1.
Zostaje nam ciąg obiektów cieni, które trzeba złożyć (ang. *collapse*).

Q: Co jeśli obiekt 1 zawiera stronę 1?
A: Składamy obiekty w kolejności 2 → 1,
i przenosimy do 2 tylko najświeższe kopie.



# FreeBSD: Obsługa błędu strony

Obsługujemy wyjątek CPU wstrzymując wątek procesu, odczytujemy rejestry sprzętowe, znajdujemy bieżącą przestrzeń adresową i wołamy:

```
int vm_fault(vm_map_t map, vm_offset_t vaddr, vm_prot_t type)
```

Uproszczona wersja bez optymalizacji i blokad (FreeBSD, §6.11):

- Przeszukaj listę w poszukiwaniu vm\_map\_entry, do którego przynależy vaddr. Nie → wyślij SIGSEGV (SEGV\_MAPERR)!
- Czy obszar posiada stronę, na której leży vaddr?
   Nie → zawołaj pgo\_getpages(object, page) i podczep stronę!
- 3. Uprawnienia się nie zgadzają?
  - a. shadow object → znajdź stronę głębiej, skopiuj i podczep!
  - b. pager → wyślij **SIGSEGV** (**SEGV\_ACCERR**)

## FreeBSD: Klasy stron w jądrze

Podejrzyjmy statystyki pamięci wirtualnej: vmstat -s

- WIRED strony przyczepione do pamięci operacyjnej, używane przez jądro lub przypięte wywołaniem mlock
- ACTIVE prawdopodobnie należą do zbiorów roboczych procesów, jądro bada użycie tych stron i przenosi do listy INACTIVE
- INACTIVE nieużywane i potencjalnie brudne, po wyczyszczeniu trafiają do listy CACHE, przy błędzie strony wracają do ACTIVE
- CACHE nieużywane i czyste, licznik referencji ustawiony na zero
- FREE strony gotowe do przydzielenia, być może wyzerowane

Demon stronicowania dąży do tego, by na liście FREE + CACHE oraz INACTIVE znajdowało się odpowiednia ilość (procentowo) pamięci.


#### FreeBSD: Buforowanie stron

System posiada osobne bufory dla stron anonimowych oraz stron należących do plików (w tym urządzeń blokowych). Strony i bloki dyskowe są traktowane tak samo → page cache.

Q: Jak wyznaczyć położenie strony należącej do pliku?
A: Potrzebujemy identyfikator niezależny od systemu plików (vnode) i pozycję strony w pliku.

bufhash kubełki adresowane
para (vnode, offset)

**LOCKED** → na zawartości wykonywane operacje wej.-wyj.



## Przełączanie przestrzeni adresowych

Zmieniamy wskaźnik na tablicę stron – to wszystko? NIE!

W **TLB** wpisy ze starej tablicy stron... Pod tymi adresami w innym procesie jest coś innego → opróżnić? **NIEDOBRZE!** 

Co z pamięcią podręczną? Tagowana adresami fizycznymi → ok! Tagowana wirtualnymi (często dla L1) → opróżnić cache? **BOLI!** 

Sprzęt oferuje pulę (2<sup>n</sup> gdzie n małe) **identyfikatorów przestrzeni adresowych** (**ASID**). Każdy wpis w TLB i cache ma pole ASID, które sprzęt porównuje z zawartością uprzywilejowanego rejestru.

## Mach3: Zarządzanie tablicą stron

Implementacja translacji adresów i tablicy stron mogą się znacząco różnić między architekturami (Intel vs. PowerPC vs. MIPS).

Potrzebujemy abstrakcyjnego interfejsu do zarządzania translacją adresów, uprawnieniami stron, bitami monitorowania dostępu, itp.

Moduł <u>pmap</u> (ang. *physical map*) zaprojektowany dla jądra <u>Mach</u>! Początek lat '90. Używany obiecnie w systemach BSD i MacOS X.


Zarządza pamięcią niezbędną do zbudowania struktur danych dla sprzętowego lub programowego przeglądania tablicy stron. Emuluje funkcje niedostępne w sprzęcie. Zna format wpisów tablicy stron. Zarządza sprzętowymi numerami przestrzeni adresowych (ASID). Unieważnia wpisy w TLB i pamięci podręcznej.

## pmap: relacja między ramkami, a stronami

**UWAGA!** vm\_page to opis ramki → nie ma adresu wirtualnego!

Jak znaleźć vmspace do których została podczepiona ramka?

```
md_page czyli część vm_page
zależna od architektury
sprzętowej przechowuje
głowę listy pv_entry
struct md_page {
    TAILQ_HEAD(, pv_entry) pv_list;
};
struct pv_entry {
    pmap_t pv_pmap;
    vm_offset_t pv_va;
    TAILQ_ENTRY(pv_entry) pv_link;
};
```



## pmap: podczepianie ramek i zmiana uprawnień

```
int pmap_enter(pmap_t, vm_addr_t va, vm_page_t pg, vm_prot_t, ...);
                 void pmap_zero_page(vm_page_t);
           void pmap_copy_page(vm_page_t, vm_page_t);
    void pmap_protect(pmap_t, vm_addr_t, vm_addr_t, vm_prot_t);
Możliwe uprawnienia: VM PROT {NONE, READ, WRITE, EXECUTE, COPY}
pmap_enter wprowadza mapowanie ramki pg pod adresem va
z odpowiednimi prawami dostępu, wołane przy błędzie strony
pmap_zero_page zanim udostępnimy anonimową stronę,
należy ją podpiąć do adresów wirtualnych jądra (KVA) i wyzerować
pmap_copy_page j.w, używane przy klonowaniu strony przy błędzie
strony spowodowanym działaniem mechanizmu copy-on-write
pmap_protect zmienia uprawnienia dostępu do przedziału stron
```

## pmap: odczepianie ramek

```
void pmap_remove(pmap_t, vm_addr_t, vm_addr_t);
     void pmap_remove_all(vm_page_t);
     void pmap_remove_write(vm_page_t);
```

pmap\_remove odczepia strony z podanego przedziału,
np. w wyniku wywołania systemowego munmap

pmap\_remove\_all przegląda listę pv\_entry związanych z daną ramką i odczepia je od odpowiednich przestrzeni wirtualnych, używane przez algorytm wymiany ramek

pmap\_remove\_write używane wewnętrznie przez podsystem pamięci wirtualnej do skonfigurowania ramki do użycia jako copy-on-write przy wywołaniu fork

## pmap: bity dostępu i programowa translacja adresu

```
boolean_t pmap_is_modified(vm_page_t);
void pmap_clear_modify(vm_page_t);
int pmap_ts_referenced(vm_page_t);
```

pmap\_is\_modified sprawdza bit modified dla danej ramki
pmap\_clear\_modified czyści bit modified dla danej ramki
pmap\_ts\_referenced zwraca wartość licznika dostępów (jeśli
sprzęt to udostępnia) dla danej ramki i czyści go

```
vm_paddr_t pmap_extract(pmap_t, vm_addr_t);
```

pmap\_extract tłumaczy podany adres wirtualny na fizyczny
według bieżącej zawartości sprzętowej tablicy stron

## pmap: przełączanie przestrzeni adresowych

```
void pmap_activate(thread_t *);
```

Wołane jeśli jądro chce coś skopiować do przestrzeni adresowej wątku lub przełączyć na jego kontekst.

Sprzęt oferuje identyfikatory przestrzeni adresowych?

Tak → jądro utrzymuje listę aktywnych procesów i przypisuje im dostępne ASID. Za dużo procesów? Któryś wypada ze zbioru i jest zastępowany! Czyścimy wpisy TLB i linie cache z ustalonym ASID.

Nie → czyścimy wszystko jak idzie.

Pytania?