instalacionConda.md 2025-03-20



🐍 Guía de Instalación de Miniconda en Ubuntu

📌 Índice

- 1. ¿Qué es Miniconda?
- 2. Descargar e instalar Miniconda
- 3. Configurar el entorno
- 4. Actualizar y verificar Conda
- 5. Crear y administrar entornos
- 6. Desinstalar Miniconda



📌 ¿Qué es Miniconda?

Miniconda es una versión ligera de Anaconda, que solo incluye:

- Python
- Conda (gestor de paquetes y entornos)
- Herramientas básicas para instalar otros paquetes.

Es ideal si no necesitas todas las librerías de Anaconda y prefieres instalar solo lo necesario.



📌 Descargar e instalar Miniconda

1 Abrir la terminal

Puedes usar Ctrl + Alt + T para abrir la terminal en Ubuntu.

2 Descargar Miniconda

Ejecuta el siguiente comando para descargar la última versión de Miniconda:

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -0 ~/miniconda.sh

3 Ejecutar el instalador

Ejecuta el siguiente comando:

bash ~/miniconda.sh



Para una instalación sin interacción, usa:

instalacionConda.md 2025-03-20

```
bash ~/miniconda.sh -b -p $HOME/miniconda3
```

4 Seguir las instrucciones

Si usaste la instalación normal:

- Presiona Enter para avanzar.
- Escribe yes y presiona Enter para aceptar los términos.
- Confirma la ruta de instalación (por defecto en ~/miniconda3).

5 Eliminar el instalador (opcional)

```
rm ~/miniconda.sh
```



📌 Configurar el entorno

1 Activar Conda manualmente

```
source ~/miniconda3/bin/activate
```

Para evitar escribir esto cada vez:

```
echo 'export PATH="$HOME/miniconda3/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

2 (Opcional) Configurar Conda en todas las terminales

```
conda init --all
```

Si no quieres que se active automáticamente, usa:

```
conda config --set auto_activate_base false
```



📌 Actualizar y verificar Conda

instalacionConda.md 2025-03-20

1 Verificar la instalación

conda --version

2 Actualizar Conda

conda update -n base -c defaults conda



rear y administrar entornos

1 Crear un entorno nuevo

conda create -n mi_entorno python=3.10

2 Activar el entorno

conda activate mi_entorno

3 Instalar paquetes

conda install numpy pandas

4 Ver entornos disponibles

conda env list

5 Eliminar un entorno

conda remove -n mi_entorno --all



📌 Desinstalar Miniconda

1 Eliminar la carpeta de instalación:

instalacionConda.md 2025-03-20

```
rm -rf ~/miniconda3
```

2 Eliminar configuraciones de Conda:

```
rm -rf ~/.condarc ~/.conda ~/.continuum
```

3 Eliminar Conda del . bashrc:

```
sed -i '/miniconda3/d' ~/.bashrc
```



Exportar y compartir entornos

1 Exportar un entorno limpio

Para guardar solo los paquetes que instalaste manualmente:

```
conda env export --from-history > environment.yml
```

Esto genera un archivo environment. yml sin dependencias innecesarias.

2 Compartir el entorno con otros

Para que otros usen el mismo entorno, solo necesitan ejecutar:

```
conda env create -f environment.yml
```

Y luego activarlo con:

```
conda activate mi_entorno
```

3 Actualizar un entorno existente con un archivo environment.yml

Si ya tienes un entorno y quieres actualizarlo según un environment . yml, usa:

```
conda env update --file environment.yml --prune
```

instalacionConda.md 2025-03-20

Mota: Si usaste pip install, los paquetes de pip no se exportan por defecto. Para incluirlos, usa:

```
pip freeze > requirements.txt
```

Y luego, instálalos con:

```
pip install -r requirements.txt
```