目录

| Q1. | 如何下载 Vmware 及 Linux 系统软件 | 2 |
|------|---|----|
| Q2. | 虚拟机中 Linux 系统如何选择? | 2 |
| Q3. | 虚拟机如何配置可以流畅运行 Debian 12.7.0 标准版? | 3 |
| Q4. | 桥接的网络模式是什么意思 | 3 |
| Q5. | Debian 安装时,在 Boot menu 界面如何选择? | 4 |
| Q6. | Debian 12.7.0 标准版安装后,需要安装哪些软件包 | 4 |
| Q7. | 系统安装 Debian 标准版后,没有 SSH? | 5 |
| Q8. | Debian 和 Ubuntu 配置网络环境所使用的命令和配置文件有哪些? | 5 |
| Q9. | TShark 和 Wireshark 什么关系? Debian 上如何安装? | 8 |
| Q10. | 如何使用 vs code 通过 SSH 远程登录到 Linux 系统进行 C 程序开发 | 8 |
| Q11. | VS code 调试程序遇到以下错误提示,我该怎么办? | 10 |
| Q12. | 防火墙如何开放接收 UDP 流量 | 11 |
| Q13. | UFW 防火墙有什么特点? | 12 |
| Q14. | 可以在系统中同时安装并使用 UFW 和 iptables? | 13 |
| Q15. | 如何在 Debian Ubuntu Linux 主机中访问虚拟机的共享文件夹? | 13 |
| Q16. | ubuntu(普通用户)登录后,设置 root 账户密码,及如何切换账户 | 14 |
| Q17. | 在 Ubuntu Server 查看网络接口和网络配置的命令 | 14 |
| Q18. | Debian 和 Ubuntu 如何配置双网口主机? | 14 |
| Q19. | 在 Ubuntu 主机上如何配置双网口 | 16 |
| O20. | 如何启用 IP 转发和配置防火墙(使用 iptables 或 nftables) | 17 |

Q1.如何下载 Vmware 及 Linux 系统软件

从 2024 年 5 月开始,知名虚拟机软件 VMware Workstation Pro 宣布免费供个人使用。这意味着我们可以在无需许可证密钥或任何持续费用的前提下,在 Windows 或 Linux 上下载并使用这款强大的虚拟机软件的全部功能。官网:

https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion

linux 系统的 ISO 文件下载,可使用清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror,网址:

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/#

Q2.虚拟机中 Linux 系统如何选择?

考虑资源消耗,通常选择不带桌面环境的系统,比较推荐 Ubuntu Server 或者 Debian Standard 。

以下是 Ubuntu Server 和 Debian Standard 之间的一些主要比较:

| 特性 | Ubuntu Server | Debian Standard |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 基础 | 基于 Debian Unstable | 自己的独立发行 |
| | 每两年 LTS(长期支持)版本,支持 5 年(可延长到 10 年) | 每两年一个稳定版本,支持3年 |
| 安装和 使用 | 安装和使用更简单,适合新手 | 安装和使用稍微复杂,适合有经验的 用户 |
| 社区和 支持 | 社区支持强大,有官方支持 | 社区支持强大,但没有官方支持 |
| 软件包 管理 | 使用 APT,与 Debian 类似 | 使用 APT,与 Ubuntu 类似 |
| 性能 | 性能较好,但资源占用较多 | 性能优良,适合资源有限的环境 |
| | LTS 版本每两年更新一次,标准版本每 6 个月更新一次 | 稳定版每两年更新一次,测试版和不 稳定版更新频率更高 |

总结

• Ubuntu Server: 适合新手和需要频繁更新的环境,有官方支持,社区活跃。

• Debian Standard: 适合有经验的用户,注重稳定性和安全性,适合生产环境。

考虑到虚拟机对物理主机的资源消耗,建议采用 Debian Standard。

Q3. 虚拟机如何配置可以流畅运行 Debian 12.7.0 标准版?

以下是推荐的配置:

虚拟机硬件配置

- 1. 处理器:
 - 配置 2 个虚拟处理器核(更高的性能可以选择 4 核)。
- 2. 内存:
 - 至少分配 2GB 内存(推荐 4GB)。
- 3. 硬盘空间:
 - 分配 20GB 硬盘空间 (根据需要可以调整)。
- 4. 网络适配器:
 - 使用"桥接模式"或"NAT模式"。
- 5. 显示设置:
 - 一般不用调整默认值,因为标准版没有图形界面。

Q4. 桥接的网络模式是什么意思


桥接模式(Bridged Networking)是一种将虚拟机的网络适配器直接连接到主机的物理网络的模式。这使得虚拟机可以像一台物理机一样,获得与宿主机相同的网络访问权限和 IP 地址范围。简单来说,虚拟机就像直接插入到物理网络中的一台独立设备。

主要特性

- 1. **独立 IP 地址**:虚拟机会获得一个与宿主机不同的 IP 地址,通常通过 DHCP 服务器分配。
- 2. **与其他设备通信**:虚拟机可以与网络中其他设备(包括宿主机)直接通信,就像它们是同一网络中的设备一样。
- 3. **适用于多种网络环境**:适用于需要虚拟机作为独立设备参与网络操作的场景, 例如测试网络应用、文件共享等。

在使用桥接模式时,确保网络配置正确,以避免 IP 冲突和其他网络问题。

Q5. Debian 安装时,在 Boot menu 界面如何选择?



如图所示,选择"Start installer"

注意,选择语言时,要选择英文,以避免终端窗口出现乱码。

Q6. Debian 12.7.0 标准版安装后,需要安装哪些软件包

安装基本工具

安装完成后,可以配置一些基本开发工具:

1. 更新包列表:

sudo apt update

2. 安装 GCC、GDB 和其他开发工具:

sudo apt install build-essential gdb

3. 安装常用编辑器:

sudo apt install vim nano

这样配置可以确保你顺畅地运行 Debian 并进行 C 编程调试。

Q7.系统安装 Debian 标准版后, 没有 SSH?

要在 Debian 上打开 SSH 服务器, 您可以按照以下步骤操作:

1. 安装 OpenSSH 服务器: 打开终端,运行以下命令来安装 OpenSSH 服务器:

sudo apt update

sudo apt install openssh-server

2. **启动 SSH 服务**: 安装完成后, 启动 SSH 服务:

sudo systemctl start ssh

3. 设置开机启动:确保 SSH 服务在系统启动时自动启动:

sudo systemctl enable ssh

4. 检查 SSH 服务状态: 可以通过以下命令检查 SSH 服务是否正常运行:

sudo systemctl status ssh

5. **配置防火墙**:如果您使用的是 UFW(Uncomplicated Firewall),可以允许 SSH 流量:

sudo ufw allow ssh

sudo ufw status

6. 连接到 SSH 服务器: 使用 SSH 客户端连接到服务器, 例如:

ssh username@server_ip

Q8. Debian 和 Ubuntu 配置网络环境所使用的命令和配置文件有哪些?

Ubuntu Server 和 Debian Standard 在配置系统环境时,虽然很多命令和工具是类似的,但也有一些差别:

包管理系统

Ubuntu Server:

- 使用 apt 进行包管理。
- 配置文件 /etc/apt/sources.list 中,官方源通常以 archive.ubuntu.com 开头。

Debian Standard:

- 也使用 apt 进行包管理。
- 配置文件 /etc/apt/sources.list 中,官方源通常以 deb.debian.org 开头。

网络配置

Ubuntu Server:

- 使用 netplan 进行网络配置。
- 配置文件位于 /etc/netplan/ 目录下, 文件通常名为 00-installer-config.yaml。

```
network:

version: 2

ethernets:

ens33:

dhcp4: true
```

Debian Standard:

• 传统上使用 /etc/network/interfaces 文件进行网络配置,不过也可以使用 netplan。

```
auto ens33 iface ens33 inet dhcp
```

激活新的网络接口和重启网络时使用的命令

Ubuntu Server

激活新的网络接口

```
sudo ip link set ens33 up
```

重启网络

1. 使用 netplan:

```
sudo netplan apply
```

2. 使用 systemd-networkd:

sudo systemctl restart systemd-networkd

3. 使用 NetworkManager:

```
sudo systemctl restart NetworkManager
```

Debian Standard

激活新的网络接口

```
sudo ip link set ens33 up
```

重启网络

1. 使用 ifupdown (传统方法):

sudo ifdown ens33 && sudo ifup ens33

2. 使用 systemd-networkd:

sudo systemctl restart systemd-networkd

3. 使用 NetworkManager:

sudo systemctl restart NetworkManager

服务管理

Ubuntu Server:

• 使用 systemd 进行服务管理。

```
sudo systemctl start <service>
sudo systemctl stop <service>
sudo systemctl enable <service>
```

Debian Standard:

• 也使用 systemd 进行服务管理,命令与 Ubuntu 相同。

用户和权限管理

Ubuntu Server:

• 默认启用 sudo,用户可以通过 sudo 获得超级用户权限。

```
sudo adduser <username>
sudo usermod -aG sudo <username>
```

Debian Standard:

• 也使用 sudo, 但初始安装时可能需要手动安装并配置。

```
sudo apt install sudo
sudo adduser <username>
sudo usermod -aG sudo <username>
```

默认软件包

Ubuntu Server:

通常会预装一些常用的服务和工具,例如 curl、wget 和 ssh。

Debian Standard:

• 通常只包含最基本的系统工具,用户需要手动安装额外的软件包。

Q9.TShark 和 Wireshark 什么关系? Debian 上如何安装?

Tshark 是一个命令行工具,用于网络数据包捕获和分析,它是 Wireshark 的命令行版本。Tshark 可以在多个操作系统上使用,包括 Linux、Windows 和 macOS。

在 Debian 上单独安装 Tshark:

1. 更新软件包列表:

sudo apt-get update

2. 安装 Tshark:

sudo apt-get install tshark

这样,Tshark 就会被安装到你的系统中,而无需安装 Wireshark。

运行以下命令确认安装成功:

tshark -v

注意, TShark 运行需要 Root 权限。

Q10. 如何使用 vs code 通过 SSH 远程登录到 Linux 系统进行 C 程序开发

让我们详细介绍如何使用 VS Code 通过 SSH 远程登录 Linux 系统进行 C 程序的编写、编译、运行及调试。以下是具体步骤:

1. 准备工作

- **安装 VS Code**: 确保你已经安装了 Visual Studio Code。
- **安装 Remote SSH 扩展**: 打开 VS Code, 点击左侧的扩展图标(或按 Ctrl+Shift+X), 搜索并安装 **Remote SSH** 扩展。

2. 配置 SSH 连接

- 1. **打开命令面板**:按 Ctrl+Shift+P,输入并选择"Remote-SSH: Connect to Host..."
- 2. 添加新的 SSH 主机: 输入 SSH 连接字符串, 例如: ssh user@hostname
- 3. **输入密码或使用 SSH 密钥认证**:根据提示完成连接。

3. 创建和编辑 C 程序

1. **创建文件**: 在远程连接的 Linux 文件系统中,创建一个新的文件,命名为 hello.c

2. 编写代码:编写一个简单的 Hello World 程序:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

4. 编译 C 程序

- 1. **打开终端**: 在 VS Code 中, 点击终端按钮 (或按`Ctrl+``)。
- 2. 编译代码: 使用 gcc 编译器编译程序:

```
gcc -g hello.c -o hello
```

5. 运行 C 程序

1. 运行程序: 在终端中运行编译后的可执行文件:

```
./hello
```

你应该会看到输出: Hello, World!

6. 配置调试

- 1. **添加调试配置**:点击左侧的调试图标,点击齿轮图标选择"C++ (GDB/LLDB)", 生成 launch.json 文件。
- 2. 编辑 launch.json:

```
"version": "0.2.0",
"configurations": [
   {
       "name": "GDB",
       "type": "cppdbg",
       "request": "launch",
       "program": "${workspaceFolder}/hello",
       "args": [],
       "stopAtEntry": false,
       "cwd": "${workspaceFolder}",
       "environment": [],
       "externalConsole": true,
       "MIMode": "gdb",
       "miDebuggerPath": "/usr/bin/gdb",
       "setupCommands": [
           {
```

7. 调试 C 程序


1. 编译程序: 确保你的程序已经编译:

```
gcc -g hello.c -o hello
```

2. **启动调试**: 在 VS Code 调试面板中选择"GDB", 然后点击"启动调试"。

通过这些步骤,你就可以成功在 VS Code 中通过 SSH 远程登录 Linux 系统,编写、编译、运行及调试 C 程序了。


Q11. VS code 调试程序遇到以下错误提示,我该怎么办?



请按照以下步骤操作

- 1. 打开一个文件夹,然后打开要调试的文件(scheduler.c)
- 2. 同时删除当前的 tasks.json 和 launch.json。
- 3. 你会看到右上方有一个调试按钮;

如果没有看到该按钮,可能需要进入设置并激活它:



- 4. 单击调试按钮后,您将看到一个调试配置列表,供您选择。 选择有 "PreLaunchTask: C/C++: gcc build active file" 的配置。
- 5. 调试应该能启动
- 6. 你会发现任务.json 已创建.

Q12. 防火墙如何开放接收 UDP 流量

防火墙阻止 UDP 流量是一种常见的网络安全措施。UDP(用户数据报协议)流量通常用于快速传输数据,但也可能被用于恶意软件和网络攻击。防火墙可以通过以下几种方式来阻止 UDP 流量:

- 1. **过滤规则**:设置防火墙规则,拒绝特定UDP端口的流量。
- 2. **应用屏蔽**: 使用应用屏蔽技术, 识别并阻止恶意的 UDP 流量。
- 3. **状态检查**: 启用状态检查,确保只允许已建立的连接的 UDP 流量。

防火墙开放接收 UDP 流量

要开放防火墙以接收 UDP 流量,可以按照以下步骤操作,具体取决于你所使用的防火墙管理工具。

使用 UFW (Uncomplicated Firewall)

1. **安装并启用 UFW**(如果未安装):

```
sudo apt update
sudo apt install ufw
```

2. **允许特定端口的 UDP 流量** (例如端口 1234):

sudo ufw allow 1234/udp

3. **检查 UFW 状态**:

sudo ufw status

使用 iptables

1. **允许特定端口的 UDP 流量** (例如端口 1234):

sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1234 -j ACCEPT

2. **保存 iptables 规则** (确保规则在重启后仍然有效):

sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save
sudo netfilter-persistent reload

这两种方法都可以帮助你开放防火墙以接收特定端口的 UDP 流量。

Q13. UFW 防火墙有什么特点?

UFW (Uncomplicated Firewall) 和 iptables 都是用于管理 Linux 系统防火墙的工具,但它们有一些关键区别:

UFW

- 简单易用: UFW 是 iptables 的一个简化接口,旨在使防火墙配置更加简单和直观。
- 高级用户友好:适合那些不太熟悉 iptables 命令的用户。
- 基于 iptables: UFW 实际上是在 iptables 之上构建的,所以它的功能是基于 iptables 的。

iptables

- **灵活性高**: iptables 提供了更多的灵活性和控制,适合需要更复杂配置的高级用户 1。
- **命令繁琐**: iptables 的命令语法相对复杂,需要更多的学习和维护 1。
- 功能强大: iptables 可以实现更复杂的网络策略和规则,包括 NAT、网络地址转换 (NAT)、数据包修改等 2。

总的来说,如果你是一个初学者或需要简单的防火墙配置,UFW 是一个不错的选择。如果你需要更高级的控制和灵活性,iptables 会更适合你。

Q14. 可以在系统中同时安装并使用 UFW 和 iptables?

其实,UFW 就是基于 iptables 的一个更简化的界面,所以两者是兼容的。

安装和使用步骤

1. 安装 UFW 和 iptables:

sudo apt update
sudo apt install ufw iptables

2. **启用 UFW**:

sudo ufw enable

- 3. 使用 UFW 管理简单规则:
 - 例如, 允许 SSH 连接:

sudo ufw allow ssh

- 4. 使用 iptables 管理复杂规则:
 - 例如,添加一条规则以阻止特定 IP 地址:

sudo iptables -A INPUT -s 192.168.0.1 -j DROP

这使得你可以利用 UFW 的简便性,同时也能使用 iptables 的强大功能。

Q15. 如何在 Debian Ubuntu Linux 主机中访问虚拟机的共享文件夹?

可以按照以下步骤进行:

- 1. **确保 VMware Tools 已安装**:在虚拟机中安装 VMware Tools,这是访问共享文件夹的基础。可以通过虚拟机的"帮助"菜单找到安装选项。
- 2. **设置共享文件夹**:在虚拟机中,进入"设置"->"共享文件夹",启用共享文件夹功能,并添加你想要共享的文件夹路径。
- 3. 在 Ubuntu 中挂载共享文件夹:
 - 打开终端,输入以下命令来挂载共享文件夹:

sudo vmhgfs-fuse .host://mnt/hgfs -o allow_other -o uid=0 -o gid=0 -o umask=022

• 如果挂载失败,可以尝试以下命令:

 $\verb|sudo| \verb|vmhgfs-fuse| .host:/ /mnt/hgfs| -o allow_other| -o uid=0| -o gid=0| -o nonempty|$

• 确保 /mnt/hgfs 目录存在,如果不存在,可以先创建:

sudo mkdir /mnt/hgfs

4. 检查挂载状态: 输入以下命令查看共享文件夹是否成功挂载:

1s /mnt/hgfs

5. **永久挂载** (可选): 如果希望共享文件夹在每次开机时自动挂载,可以编辑 /etc/fstab 文件,添加以下行:

.host://mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse allow_other,uid=0,gid=0,umask=022 0 0

完成以上步骤后,你就可以在 Ubuntu 主机中访问虚拟机的共享文件夹了。

Q16. ubuntu (普通用户) 登录后,设置 root 账户密码,及如何切换账户

sudo passwd root

切换到 root 账户

su -

从 root 账户返回到普通用户

exit

Q17. 在 Ubuntu Server 查看网络接口和网络配置的命令

ip a

重启网络

sudo netplan apply

Q18. Debian 和 Ubuntu 如何配置双网口主机?

Ubuntu

Ubuntu 使用 Netplan 来配置网络,Netplan 通过 YAML 文件定义网络设置 1。

- 1. **配置文件路径**: /etc/netplan/
- 2. 示例配置文件:

network:

version: 2
ethernets:

```
eth0:
 dhcp4: no
 addresses: [192.168.1.100/24]
 gateway4: 192.168.1.1
 nameservers:
   addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
eth1:
 dhcp4: no
 addresses: [192.168.2.100/24]
 gateway4: 192.168.2.1
 nameservers:
   addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
- to: 192.168.2.0/24
 via: 192.168.1.1
 metric: 100
- to: 192.168.1.0/24
 via: 192.168.2.1
 metric: 100
```

3. 应用配置:保存文件后,运行以下命令应用配置:

```
sudo netplan apply
```

Debian

Debian 使用/etc/network/interfaces 文件来配置网络 2。

- 1. **配置文件路径**: /etc/network/interfaces
- 2. 示例配置文件:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.2.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

up ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1
```

```
up ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.2.1
```

3. 应用配置:保存文件后,运行以下命令应用配置:

```
sudo ifup eth0
sudo ifup eth1
```

这两个系统都提供了灵活的网络配置选项,但 Ubuntu 的 Netplan 配置更为简洁和直观,而 Debian 的配置方式更为传统。

Q19. 在 Ubuntu 主机上如何配置双网口

您可以按照以下步骤进行操作:

1. 检查网络接口: 首先, 使用以下命令列出所有网络接口:

ip a

2. **配置静态 IP**:如果需要为某个接口配置静态 IP,可以编辑 /etc/netplan/*.yaml 文件。例如:

```
network:

version: 2
ethernets:
eth0:
dhcp4: no
addresses: [192.168.1.100/24]
gateway4: 192.168.1.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
eth1:
dhcp4: no
addresses: [192.168.2.100/24]
gateway4: 192.168.2.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

3. 应用配置:保存文件后,运行以下命令应用配置:

sudo netplan apply

4. 检查配置: 最后, 再次运行 ip a 命令检查网络接口配置是否正确。

Q20. 如何启用 IP 转发和配置防火墙 (使用 iptables 或 nftables)

在 Ubuntu 和 Debian 系统上的操作步骤是类似的,但有些小差异。我们来看看具体的步骤:

Ubuntu

启用 IP 转发

1. 编辑 sysctl 配置文件:

sudo nano /etc/sysctl.conf

2. 找到并取消注释以下行:

net.ipv4.ip_forward=1

3. 重新加载 sysctl 配置:

sudo sysctl -p

配置防火墙(使用 iptables)

1. 允许转发流量:

```
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
```

2. **配置 NAT**:

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
```

3. 保存 iptables 规则:

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

Debian

启用 IP 转发

1. 编辑 sysctl 配置文件:

sudo nano /etc/sysctl.conf

2. 找到并取消注释以下行:

net.ipv4.ip_forward=1

3. 重新加载 sysctl 配置:

sudo sysctl -p

配置防火墙(使用 iptables)

1. 允许转发流量:

```
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
```

2. 配置 NAT:

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
```

3. 保存 iptables 规则:

```
sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

使用 nftables (Ubuntu 和 Debian)

nftables 是 iptables 的替代工具,可以在两者上使用。

1. **安装 nftables** (如果未安装):

```
sudo apt-get install nftables
```

2. 配置文件:

```
sudo nano /etc/nftables.conf
```

3. 示例配置:

```
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority 0; policy accept;
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority 0; policy accept;
        iif "eth0" oif "eth1" accept
        iif "eth1" oif "eth0" accept
    }

    chain output {
        type filter hook output priority 0; policy accept;
    }
}

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept;
        oif "eth0" masquerade
```

```
oif "eth1" masquerade
}
```

4. 启动 nftables:

```
sudo systemctl enable nftables
sudo systemctl start nftables
```