
VastaCore 架构摘要（图文版）

VastaCore 是面向长程、多模态、工具调用型 Agent 的认知与执行可靠性平台。架构范式为分层加端口/适配器（hexagonal），事件溯源是唯一的状态写路径。

AD-1 依赖方向：vasta-protocols 是依赖根。依赖只能指向 vasta-protocols 所在层；核心包只依赖 protocols 与更底层核心包；适配器只实现 protocols 接口，任何包不得 import 具体适配器；组装只发生在 vastacore-sdk 与 apps 入口。




规则：一切依赖只能指向 vasta-protocols；组装只发生在 vastacore-sdk 与 apps 入口

import-linter 强制：核心包禁止 import 适配器

运行拓扑三面（AD-8 划界）

控制面组件（租户/策略/注册表/发布/配额）只接收元数据、签名摘要与去标识聚合指标，任何原始 Artifact 载荷与原始证据内容不得进入控制面存储或日志。

运行时数据面承载 Run 循环、Supervisor 与 Tool Gateway；证据认知面由事件库、CAS 与 Claim 图构成。控制面向运行时数据面下发期望状态与签名资产。



AD-8：控制面不接触原始 Artifact 载荷——只接收元数据、签名摘要与去标识聚合指标

写动作六段链（AD-4 唯一通道）

状态改变型动作只能经 Contract → Policy →（Approval）→ Tool Gateway → Execute → Verify 管道执行；模型适配器与业务代码不得直接调用业务工具。

核验（verification）四态为 pass / deviation / inconclusive / system_error；缺契约段即 fail-closed 拒执行。

