

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio

1

Controllo di flusso

Controllo di flusso: nei linguaggi ad alto livello

Es: in C / C++ / Java / Go Costrutti condizionali:

```
if (...) /*then*/ { ... }if (...) /*then*/ { ... } else { ... }
```

Costrutto switch:

```
switch (expr) {
    case 1: ...; case 2: ...; case 3: ...;
    default: ...;
}
```

3

Controllo di flusso: nei linguaggi ad alto livello

Cicli (loops):

- while (condizione) { fai qualcosa }
- do { fai qualcosa } while (condizione)
- for (init ; condiz ; passo) {
 fai qualcosa
 }

Controllo di flusso: nei linguaggi ad alto livello (nota)

Anche alcuni linguaggi ad "alto" livello prevedono anche un costrutto del tipo:

```
goto <locazione>
```

Si tratta di un salto.

Evitare! E' sempre possibile usare al suo posto uno degli altri costrutti disponibili (if then else, loop, switch...)

- Programmazione "ben strutturata"
- Usare goto porta invece a programmi "spaghetti"

A basso livello (e.g. MIPS) siamo invece obbligati ad usare salti. Non abbiamo altro, per controllare il flusso.

Vedi anche: https://xkcd.com/292/

5

Controllo di flusso: nei linguaggi ad alto livello

Per esempio (in Go)

```
voti := [] int { 28, 21, 30, 18, 18 }
somma := 0
for i := 0; i < 5; i++ {
    somma += voti[ i ]
}</pre>
```

O, ancora più ad alto livello...

```
voti := [] int { 28, 21, 30, 18, 18 }
somma := 0
for _ , voto := range voti {
    somma += voto
}
```

Controllo di flusso: nei linguaggi a basso livello

Il controllo di flusso realizzato usando solo due costrutti:

- «Jump» (salto): modifica l'indirizzo della prossima istruzione.
- «Branch» (bivio, salto condizionato): come sopra, ma solo se si verifica una data condizione

Entrambi hanno l'effetto di modificare il PC

- PC (program counter) = uno speciale registro che memorizza l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire
- Dopo un'istruzione, il PC viene automaticamente incrementato per andare all'istruzione successiva:
 - PC ← PC+4 (1 istruzione MIPS = 4 bytes!)
- In caso di salto: il PC viene invece sostituito da un dato indirizzo target (specificato nell'istruzione di Jump / Branch)

9

Salti Incondizionati (Jump)

- Incondizionato significa che il salto viene sempre eseguito
- Istruzioni: j (jump), jr (jump register)

```
j INDIRIZZO # salta a un dato indirizzo
Esempio:
J 0x00400084

jr $rx  # salta all'indirizzo contenuto in $rx
Esempio:
la $$1 0x00400084
jr $$1
```

Salti Incondizionati (Jump)

- Incondizionato significa che il salto viene sempre eseguito
- Istruzioni: j (jump), jr (jump register)

Ma come facciamo a conoscere l'indirizzo delle istruzioni a cui vogliamo saltare mentre scriviamo il nostro programma? Con le **label**

11

Jump - Salto

- E' incondizionato ("unconditional"): il salto viene eseguito in ogni caso
- j (jump), jr (jump register)

```
j VALORE  # salta a un dato valore.
  # PC = Label (invece di PC+4)
jr $rx  # salta all'indirizzo contenuto in $rx
```

	Jump - Salto				
<u>Istruzione</u>	Esempio	<u>Significato</u>			
jump	j 10000	vai all' istruzione 10000 cioè PC ← 10000 (invece di PC+4)			
jump register	jr \$12	vai all'istruzione di indirizzo "valore di \$12" cioè PC ← \$12 (invece di PC+4)			

Come trovare l'indirizzo di salto?

- Etichette!
- Nota: le etichette possono essere usate tanto nel segmento code quanto nel segmento data
- In entrambi i casi, registrano l'indirizzo di memoria del dato o dell'istruzione immediatamente seguente

```
ctext:
...
... # questa parte viene eseguita
...
j qui
...
... # codice che NON viene eseguito!
...
qui:
...
... # questa parte viene eseguita
...
```


```
Esempio

.text:
li $t0 4
li $t1 5


j qui
li $t0 0
li $t1 0

qui:
add $t0 $t1 $t0

Quanto vale $t0 alla fine?
```



Τ,



Salti in linguaggio macchina MIPS

Conseguenze: il salto Jump ...

- non può modificare i primi 4 bits del PC
 - per es, una jump all'indirizzo 0xC---- può saltare solo ad un'altra istruzione di indirizzo 0xC-----
 - non può saltare fuori dal suo «blocco» di istruzioni
- salta sempre ad istruzioni allineate al word
 - ma è ok, tanto sarebbe un errore fare altrimenti.

Per es: l'insieme delle word in RAM ad indirizzi che iniziano per 0xC

Nota: Jump Register non invece ha alcuna limitazione!

registro = address = 32 bit

19

Posso saltare "fuori dal blocco"? Si: con la Jump Register: 0xA0000000 0xA0000000 0xA0000004 ... 0xA0000004 ... 0xA0000008 **j foo** 0xA0000008 la \$at foo 0xA000000C ... 0xA000000C jr \$at 0xA0000010 0xA0000010 0xA0000014 0xA0000014 . . . 0xB0000004 ... 0xB0000004 0xB0000008 **foo:** ... 0xB0000008 **foo:** ... 0xB0000010 **ERRORE**

sommario: cosa fa per noi l'assembler nel tradurre un comando jump

- 1. Traduce da etichetta a target address di 32 bit
- 2. Calcola i 26 bit dal target address
- 3. Se la jump "salta fuori dal blocco" (raro)...
 - cioè se il suo indirizzo comincia con 4 bit diversi dal target address

lo traduce in sequenza di fino a 3 istruzioni

- cioè, tratta il comando jump come una pseudoistruzione
- Usando jr, oppure un branch, vedo dopo
- Tre, perchè la è a sua volta una pseudo istruzione tradotta in due istruzioni (vedi lez precedente)

21

Branch - Bivio, Biforcazione

Cioè salto condizionato:

il salto viene eseguito solo se una certa condizione risulta verificata, altrimenti si passa alla prossima istruzione (come normale)

• Esempio: branch on equal

beg \$ra \$rb destination

«Se i registri \$ra e \$rb hanno lo stesso valore, allora salta all'etichetta destination»

Instruzioni di Branch (bivio)

• Con confronto fra due registri

beq	\$ra	\$rb	dest	branch on <i>equal</i>	\$ra = \$rb
bne	\$ra	\$rb	dest	branch on not equal	\$ra ≠ \$rb
blt	\$ra	\$rb	dest	branch on less then	\$ra < \$rb

• Con confronto fra registro e zero

<pre>bgez \$ra dest</pre>	branch on greater-or-equal zero	\$ra ≥ 0
<pre>bgtz \$ra dest</pre>	branch on greater-than zero	\$ra > 0
<pre>blez \$ra dest</pre>	branch on less-or-equal to zero	\$ra ≤ 0
<pre>bltz \$ra dest</pre>	branch on <i>less-than zero</i>	\$ra < 0


23

Instruzioni di Branch (bivio)

• Confronto fra registro e valore

```
beq $s0 imm addr branch on equal (imm)
                                            $ra = imm
```

Diventa: addi \$at imm beq \$s0 \$at addr



Branch in linguaggio macchina MIPS


Conseguenze: i salti condizionati (Branch)

- possono saltare al max a 2^15 istruzioni sopra o sotto
- possono saltare solo ad indirizzi allineati alla parola (questo è ok)
- (e possono uscire dal «blocco» di istruzioni per es: dalla fine di 0xA... posso saltare all'inizio di 0xB...)

Nota:

l'assembler fa per noi il lavoro di ricostruire l'offset di 16 bit

- sottraendo al target address richiesto
 l'indirizzo dell'istruzione (successiva al) branch
- se l'indirizzo target è troppo distante (>2^15), genera un errore



```
If - Then: esempio
           età := 16
Codice Go:
           limiteEtà := 18
           prezzo := 100
           /* sconto per i minorenni */
           if età < limiteEtà { prezzo = 80; }</pre>
.data
mieiDati: .word 16 18 100;
.text
la $t0 mieiDati
                  # ora $t0 punta a «eta»
lw $s1 ($t0)
lw $s2 4($t0)
                  # carico «eta» in s1
                  # carico «limite» in s2
lw $s3 8($t0)
                   # carico «prezzo» in s3
bge $s1 $s2 end # se s1 è maggiore o uguale a s2,
                    # vado alla fine e non faccio
li $s3 80
                    # s3 = 0
end:
```

```
If – Then else: esempio
             età := 16
 Codice Go:
             limiteEtà := 18
             var prezzo int
             if età < limieteEtà { prezzo = 80 }</pre>
             else { prezzo = 100 }
      .data
dati: .word 16 18
      .text
     la $t0 dati  # $t0 punta a «eta»
     lw $s1 ($t0) # carico «eta» in s1
     lw $s2 4($t0) # carico «limite» in s2
     ble $s1 $s2 then
                         # se s1 è < s2 vado a else
     li $s3 80
                         # ramo else
     j end
then: li $s3 100
end: # resto del programma...
```

```
Do — While: esempio

PseudoCodice di un programma interattivo (legge numeri finchè non ne viene immesso uno neg)

do{
    scrivi «inserisci un numero (o negativo per uscire)»;
    leggi numero;
} while (numero >= 0) ;

.data
msg: .ascii "inserisci un numero (o negativo per uscire)"
.text
loop: li $v0 4
    la $a0 msg
    syscall

    li $v0 5
    syscall

    bgtz $v0 loop

    li $v0 10
    syscall
```

```
While do: esempio

PseudoCodice di un programma interattivo

do{
    scrivi «inserisci un numero (o negativo per uscire)»;
    leggi numero;
} while (numero >= 0);

.data
msg: .ascii "inserisci un numero (o negativo per uscire)"
.text
loop: li $v0 4
    la $a0 msg
    syscall
    li $v0 5
    syscall
    bgtz $v0 loop
    li $v0 10
    syscall
```

```
While do: esempio
  data una sequenza di voti in RAM,
  trovare la loro somma
                                     Guardia, o terminatore.
                                     Segnala che la lista di
                                     voto è terminata
                                     NB: non è un voto!
voti: .word 30 28 27 18 (-1)
.text
      la $s1 voti
      move $s0 $zero
                      # s0 = la somma (parziale) dei voti
loop: lw $t0 ($s1)
                       # t0 = il prossimo voto
      bltz $t0 fine
      addi $s1 $s1 4
                       # ora s4 punta al prossimo voto
      addi $s0 $s0 $t0
      j loop
fine: # resto del codice... Ora, $s0 è la somma dei voti
```

While do: esempio

• Esercizi:

- verificare cosa succede se la lista di voti è vuota (cioè se in RAM abbiamo solo la guardia, -1).
 Funziona?
- trovare il NUMERO di voti, in \$s2
- trovare la MEDIA dei voti (arrotondata per difetto), in \$s3, dividendo la somma per il numero di voti
- evitare la divisione per zero,
 quando non è presente neanche un voto
 (in questo caso, la media deve essere 0)
- stampare la media trovata a schermo

Esempi di traduzione in assembly di alcune strutture di controllo di alto livello

35

If - Then

Codice C:

```
if (i==j)
f=g+h;
...
```

Si supponga che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4


 Riscriviamo il codice C in una forma equivalente, ma più «vicina» alla sua traduzione Assembly

```
if (i!=j)
goto L;
f=g+h;


L:
...

Codice Assembly:

bne $s3, $s4, L  # if i ≠ j
go to L
add $s0, $s1, $s2
L:
...
```



```
Do - While
    Codice C:
    i=0;
                               Si supponga che:
    do{
       g = g + A[i];
i = i + j;
                               g e h siano in $s1, $s2
                               i e j siano in $s3, $s4
                               A sia in $55
    while (i!=h);
• Riscriviamo il codice C:
                                         Codice Assembly:
                                         li $s3, 0
          i = 0;
                                         Loop:
          Loop:
                                         mul $t1, $s3, 4
          g = g + A[i];
                                         add $t1, $t1, $s5
lw $t0, 0($t1)
          i = i + j;
          if (i != h)
                                         add $s1, $s1, $t0
add $s3, $s3, $s4
            goto Loop
                                         bne $s3, $s2, Loop
```



Il costrutto switch

- Può essere implementato con una serie di if-then-else

```
Alternativa: uso di una jump address table
              Codice C:
              switch(k){
                                                              if (k < 0)
t = 1;
              case 0:
                                                              else
    t = 0;
if (t == 1)
                  f = i + j;
                  break;
                                                                                                              // k < 0
                                                              rf (t == 1)

goto Exit;

t2 = k;

if (t2 == 0)

goto L0;

t2--; if (t2 == 0)

goto L1;

t2--; if (t2 == 0)
              case 1:
                  f = g + h;
                                                                                                              // k = 0
                  break;
              case 2:
                                                                                                              // k = 1
                  f = g - h;
                  break;
                                                                                                               //k = 2
                                                              goto L2;
t2--; if (t2 == 0)
goto L3;
goto Exit;
              case 3:
                  f = i - j;
                                                                                                              // k = 3
                  break;
                                                                                                               // k > 3
              default:
                                                              L0: f = i + j; goto Exit;
L1: f = g + h; goto Exit;
L2: f = g - h; goto Exit;
L3: f = i - j; goto Exit;
                  break;
                                                              Exit:
```

Il costrutto switch

• Si supponga che \$s0, ..., \$s5 contengano f,g,h,i,j,k,

Codice Assembly:

```
slt $t3, $s5, $zero
bne $t3, $zero, Exit

beq $s5, $zero, L0

addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L1

addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L2

addi $s5, $sero, L2

addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L2

addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L2

addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L3
```

43

Assegnamenti condizionali

Assegnamenti condizionali (linguaggi ad alto livello)

• Due programmi equivalenti (C, Java...)

```
if (x < y) then z = 1; else z = 0;
```

```
z = (x < y) ? 1 : 0 ;
```

In pratica, z è il valore vero o falso (1 o 0) dell'espressione booleana (x < y)

45

Assegnamenti condizionali (linguaggi ad alto livello)

• Due programmi equivalenti (C, Java...)

```
if (x<y) then min = x; else min = y;</pre>
```

```
min = (x < y) ? x : y ;
```

Assegnamenti condizionali nei linguaggi ad alto livello (note)

- Gli assegnamenti condizionali possono essere un modo per ottenere lo stesso risultato di un if-then-else ma senza controllo di flusso
- Sono disponibili in molti linguaggi ad alto livello (C, Java, C++... ma non ad es Go)
- Possono aumentare la leggibilità / eleganza del codice
- Possono aumentare l'efficienza.
 Il controllo di flusso infatti è "caro".
 le CPU pipelined, richiedono un flushing ad ogni salto
- Questo vale in particular modo nelle GPU, che hanno più ALU... ma sono meno predisposte al controllo di flusso (per es, hanno meno circuiteria dedicata ad ottimizzarlo, come il branch prediction)

47

In assembly: valutare le condizioni senza controllo di flusso

- Anche molti linguaggi assembly hanno dei costrutti per assegnare dei valori a dei registri in modo condizionale,
 - cioè a seconda della valutazione di una condizione (di ugualianza, disuguaglianza, etc)
- In termini di efficienza, di nuovo, il vantaggio sta nel evitare salti (cambiamenti del PC)
- Il MIPS mette a disposizione istruzioni e pseudoistruzioni del tipo «Set On (condizione)» (Set significa «assegnare (un bit) al valore uno 1»)
- Effetto: un dato registro assume il valore intero 1 (0x00000001) se una data condizione è verificata, o il valore 0 (0x00000000), se la condizione non è verificata
- La condizione è definita su due altri registri
- Questi comandi possono anche essere comodi per valutare condizioni composte (da diverse clausole and, or, not), senza intricate sequenze di salti (vedi esercizi)

Assegnamenti condizionati in MIPS					
set on equal	seq	\$a	\$b	\$c	\$a = (\$b = \$c)
set on not equal	sne	\$ <i>a</i>	\$ <i>b</i>	\$ <i>c</i>	\$a = (\$b ≠ \$c)
set on less then	slt	\$a	\$b	\$c	\$a = (\$b < \$c)

\$a \$b \$c

\$a \$b \$c

\$a \$b \$c

sgt

sge

 $a = (b \le c)$

a = (b > c)

\$a = (\$b ≥ \$c)

49

set on

set on

set on

greater then

less then or equal

greater then or equal

Assegnamenti condizionati in MIPS Esempio di varianti

set on less-then immediate unsigned		\$a \$b		\$a = (\$b < imm)
set on less-then immediate	slti	\$a \$b	imm	\$a = (\$b < imm)
set on less-then unsigned	sltu	\$a \$b	\$ <i>c</i>	\$a = (\$b < \$c)
set on less-then	slt	\$a \$b	\$ <i>c</i>	\$a = (\$b < \$c)

(cambia il risultato!)