

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio

1

Info (questo turno)


- Marco Tarini
- Mi trovate ... su google. Oppure:
- marco.tarini@unimi.it
- http://tarini.di.unimi.it
- Ricevimento: Martedì 14:30-17:30
- Ufficio: 4to piano, Dipartimento di Informatica, Via Celoria 18 -20133 Milano (MI) o mail


Corso di laboratorio ed esame

- 3x8 = 24 ore di lezione/esercitazione al computer
- Esame di laboratorio al PC
- Voto di Architettura = $\frac{2}{3}TEORIA + \frac{1}{3}LAB$
 - Una volta ottenuto, il voto di laboratorio ha validità di 6 mesi.
 - Una volta ottenuti entrambi i voti, l'esame viene verbalizzato.

3

Progettare e assemblare software in MIPS





Livelli di astrazione: note

Ciascun livello consiste di:

- Un'interfaccia (verso l'alto)
 - quello che è visibile dall'esterno
 - è usata dal livello superiore
- Un'implementazione
 - come lavora internamente quell livello
 - usa l'interfaccia del livello inferiore

7


Livelli di astrazione intermedi


Livello 1 Architettura


Livello 0.5 Blocchi Funzionali

Livello 0 Logica digitale

Livelli intermedi:








Linguaggio Assembly

È la rappresentazione simbolica del linguaggio macchina di un elaboratore.



MIPS instruction converter


https://www.eg.bucknell.edu/~csci320/mips_web/


- Dà alle istruzioni una forma human-readable e permette di usare label per referenziare con un nome parole di memoria che contengono istruzioni o dati.
- Programmi coinvolti:
 - assembler: «traduce» le istruzioni assembly (da un file sorgente) nelle corrispondenti istruzioni macchina in formato binario (in un file oggetto);
 - **linker**: combina i files oggetto e le librerie in un **file eseguibile** dove la «destinazione» di ogni label è determinata.


Chi scrive in codice in Assembly?

- Il codice Assembly può essere il risultato di due processi:
 - target language del compilatore che traduce un programma in linguaggio di alto livello (C, Pascal, ...) nell'equivalente assembly;
 - linguaggio di programmazione usato da un programmatore.
- Assembly è stato l'approccio principale con cui scrivere i programmi per i primi computer.
- Oggi la complessità dei programmi, la disponibilità di compilatori sempre migliori e di memoria rendono conveniente programmare in linguaggi di alto livello.
- Assembly come linguaggio di programmazione è adatto in certi casi particolari:
 - ottimizzare le performance (anche in termini di prevedibilità) e spazio occupato da un programma (ad es., sistemi embedded);
 - eredità di certi sistemi vecchi, ma ancora in uso, dove Assembly rappresenta l'unico modo conveniente per scrivere programmi;
 - rendere più efficienti certe istruzioni che hanno una semantica di basso livello.

13







ISA: Instruction Set Architecture

- Il livello visto dal programmatore assembly o dal compilatore.
- Comprende:
 - Instruction Set (quali operazioni possono essere eseguite?)
 - Instruction Format (come devono essere scritte queste istruzioni? cioè la loro sintassi)
 - Data Storage (dove sono posizionati i dati?)
 - Addressing Mode (come si accede ai dati?)
 - Exceptions (come vengono gestiti i casi eccezionali?)

20

Il set di istruzioni: un'interfaccia critica

- È un difficile compromesso fra:
 - massimizzare le prestazioni
 - massimizzare la semplicità di uso
 - minimizzare i costi di produzione
 - minimizzare i tempi di progettazione
- Definisce la sintassi e la semantica del linguaggio



MIPS
ARM

X86

X64

per i curiosi: cercare sulla Wikipedia...

22

Scelta dell'Instruction Set




- 23


MIPS



- In questo laboratorio lavoreremo con MIPS
- MIPS: Multiprocessor without Interlocked Pipeline Stages → un'Instruction Set Architecture (ISA) di tipo RISC
- Nasce a metà anni '80 come architettura general purpose;
- Inizialmente è un progetto accademico (Stanford), poco dopo diventa commerciale
- Oggi è impiegata prevalentemente nell'ambito dei sistemi embedded


24





MIPS

La maggior parte dei corsi accademici di architetture adotta MIPS, perché?



- È una prima e lineare implementazione del concetto di pipeline
- È costruita su una semplice assunzione: ogni stadio della pipeline deve terminare in un ciclo di clock, ogni stadio non necessita di attendere il completamento degli altri (interlock)
- (Oggi l'assunzione è rilassata per avere istruzioni come moltiplicazione e divisione, ma il nome è rimasto lo stesso)

MIPS

La semplicità dell'ISA emerge anche dalla quantità ridotta di boilerplate

"Hello world" in x86 (64 bit)

```
.file "hello_wold.c"
.section .rodata
.LCO:
.string "Hello world!"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
.LFBO:
.cfi_startproc
pushq *rbp
.cfi_def_cfa_offset 16
.cfi_offset 6, -16
mayq *rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
movl $1.CCQ, %edi
call puts
movl $3, %eax
popq *rbp
.cfi_def_cfa_r, 8
reti_def_cfa_7, 8
reti_def_cfa_7, 8
reti_def_cfa_rediter
.size main, .-main
.ident "GCC: (Ubuntu 5.4.0-6ubuntul~16.04.9) 5.4.0 20160609"
.section .note.GNU-stack,"",@progbits
```

"Hello world" in MIPS (32 bit)

```
.data
hello: .asciiz "\nHello, World:\n"
.text
.globl main
li sv0, 4
la Sa0, hello
syscall
li sv0, 10
syscall
```

28

Richiamo di Nozioni base di MIPS

Alcune caratteristiche base dell'Istruction Set «MIPS»

- Tutte le istruzioni sono codificate in 32 bit
- I registri sono costituiti da 32 bit
 - Cioé, le parole (word) sono di 32 bits
- Si hanno a disposizione 32 registri
 - Il registro R0 è speciale, e vale sempre 0
- Si usano operazioni con (al più) due operandi (di 32 bits)
 - I risultati delle operazioni sono parole di 32 bits
 - (eccezione: pochissime, come la moltiplicazione... producono 2 parole da 32 bits)
- Gli indirizzi di memoria sono di 32 bits
 - E in memoria si leggono o scrivono parole da 32 bits
 - Le parole sono indicizzate a livello di byte: ogni accesso quindi legge 4 bytes (4x8 = 32): quello dell'indice fornito e i tre successivi

30

I registri utente in MIPS

- sono 32, numerati da 0 a 31
- denotati con il simbolo \$: da \$0 a \$31
- possono essere utilizzati come input o ouput da tutte le operazioni
 - anche sia input che output di una stessa op
- Il registro \$0 contiene sempre il valore ZERO!
 - anche se viene sovrascritto, rimane comunque zero
 - è disabilitata la scrittura a livello HW
 - lo si può chiamare anche col nome \$zero

I registri non utente

- Non sono utilizzabili (ne' lettura ne scrittura) dalle normali operazioni.
- Vengono aggiornati autmaticamente dal sistema
- Sono:


PC (Program Counter): contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire

Hi & Lo Due registri che contengono il risultato delle operazioni di moltiplicazione e divisione (intera)


34


Richiamo: Istruzioni aritmetiche del MIPS


Comando	Sintassi (es)	Semantica (es)	Commenti
add	add \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3	operandi: 2 registri
subtract	sub \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3	operandi: 2 registri
add immediate	addi \$1,\$2,99	\$1 = \$2 + 99	operandi: registro e costante
add unsigned	addu \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3	operandi: 2 registri
subtract unsigned	subu \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3	operandi: 2 registri
add immediate unsigned	addiu \$1,\$2,99	\$1 = \$2 + 99	operandi: registro e costante
multiply	mult \$2,\$3	Hi Lo = \$2×\$3	prodotto con segno: (risulato in 64 bit)
multiply unsigned	multu \$2,\$3	Hi Lo = \$2×\$3	idem, ma senza segno
divide	div \$2,\$3	Lo = \$2 ÷ \$3, Hi = \$2 mod \$3	Lo = quoziente Hi = resto
divide unsigned	divu \$2,\$3	Lo = \$2 ÷ \$3, Hi = \$2 mod \$3	idem, ma senza segno
move from Hi	mfhi \$1	\$1 = Hi	Copia Hi in un registro
move from Lo	mflo \$1	\$1 = Lo	Copia Lo in un registro




Esempio di una istruzione MIPS Operazione 5 **SUBTRACT** 12 0 fra registri **OPCODE** RS RT RD **FUNCTION** SUB \$5, \$12, Tradotta in assembly MIPS: A parole: « Sottrai il Registro 0 dal Registro 12 e memorizza la differenza nel Registro 5 »

















Richiamo: Notazione MIPS (somma e sottrazione)

- Primo argomento: risultato dell'operazione
 - sempre un registro
 - nota: eccezione per prodotto e divisione (vedi dopo)
- Secondo argomento: il primo operando
 - sempre un registro (scelta del MIPS)
- Terzo argomento: il secondo operando
 - un registro: \$..., oppure...
 - ...un valore immediate (un «literal»): un numero senza \$
 - nota: si tratta di due istruzioni diverse!
 Sia in assembly MIPS, che in linguaggio macchina MIPS.
 Es: add vs addi , sub vs subi
- Comandi in due versioni
 - «unsigned»: ignora overflow
 - «signed»: riporta overflow

add vs addu , sub vs subu dove u sta per «unsigned» L'unica differenza è l'overflow!

Inizializzazione esplicita dei registri

- · Come fare a caricare degli indirizzi nei registri?
- · Esempio:
 - caricare in \$5 il valore 2
- L'Instruction Set MIPS è così RISC che non ha un comando per inizializzare i registri!
- Questo perché possiamo utilizzare (fra le altre possibilità)
 l'istruzione «somma fra registro e valore immediato)



46

Inizializzazione esplicita dei registri

- Come fare a caricare dei valori nei registri?
- Esempio:
 - caricare in \$3 il valore 2
- L'Instruction Set MIPS è così RISC che non ha un comando per inizializzare i registri! (in linguaggio macchina)
- Questo perché possiamo ri-utilizzare (fra altre possibilità)
 l'istruzione «somma fra registro e valore immediato»





- La soluzione vista è però scomoda o poco leggibile:
- il linguaggio assembly MIPS ci mette quindi a disposizione una pseudoistruzione che ottiene lo stesso effetto:

«Load immediate» (una PSEUDO-istruzione)



48

Inizializzazione esplicita dei registri

- Problema: il campo immediate ha solo 16 bits.
- Come possiamo assegnare ad un registro un valore di 32 bits?
- Ad esempio: come assegnare al registro \$5 il valore 0x12345678 ?
- Soluzione: usare due istruzioni

«Load upper immediate» (assegna i 16 upper bits di \$t2 al campo immediate)





«or bit a bit con immediate» (effettua un or bit a bit fra \$t2

(effettua un or bit a bit fra \$t2 e il campo immediate esteso con 0)

PERCHE' FUNZIONA?

Inizializzazione esplicita dei registri

- Anche questa soluzione vista è però poco pratica da usare
- Soluzione: la pseudoistruzione «load immediate» viene tradotta automaticamente nelle due istrizioni, quando il suo operatore immediate supera i 16 bit

«Load immediate» (una PSEUDO-istruzione)



Come registro di appoggio, si usa un registro che per convenzione NON viene mai usato dai nostri programmi. E' il registro detto «ra», «riservato all'assembler», cioè il numero \$1. (Se lo usasse, si incorre nel rischio che venga sovrascritto da qualche pseudo-istruzione)

50

Emulazione di una macchina astratta MIPS

Problema pratico per questo lab

- MIPS = molto adatto alla didattica dei linguaggi assembly
- Vogliamo scrivere ed eseguire programmi in MIPS
- Dove trovare una macchina MIPS?
 - un HW in grado
 di eseguire un
 programmal scritto
 in linguaggio macchina MIPS?

52

Emulazione (= Instruction-Level Simulation)

- Ho una macchina, con Instruction Set a, ma ho programmi eseguibili scritti in diverso Instruction Set b
- Scrivo un interprete (un programma in IS α) per un un IS b
 - Questo interprete è in grado di eseguire programmi scritti in b
- Ora ho una «macchina virtuale» per B!
 - posso eseguire programmi per B
 pur non avendo una macchina fisica costruita per capire B

Emulazione (= Instruction-Level Simulation)


Vantaggi:

- consente di riutilizzare il programma (così com'è, alcun senza adattamento, o riscrittura) scritto per un'altra architettura B, senza avere l'HW che la esegue
 - (programma = dati + istruzioni)
- Chi scrive (o, ha scritto) il software per B non deve fare nulla di diverso dal solito

Svantaggi:

 La performance può risentirne:
 Se le prestazioni di A non sono molto superiori a quelle attese per B, il programma emulato andrà molto più lento di quello originale che giri su un HW che implementa l'IS B

54



Emulazione: alcuni progetti interessanti

- DosBox:
 - emula l'IS X86, e il vecchio Sistema Operativo DOS, su varie piattaforme moderne (Windows, etc)
 - Consente di eseguire vecchi programmi DOS degli anni '80
- WinE (Windows Emulator):
 - emula varie piattaforme Windows per MacOS (emula il livello SO, non IS)
 - Consente di eseguire programmi Windows su Mac
- MAME (Multi Arcade Machine Emulator)
 - emula migliaia di IS di Arcade Machine (coin-op machine)
 - Consente di eseguire videogames arcade («da sala giochi») fine anni '70, anni '80, '90 e 2000
- MESS (Multi Emulator Super System) --- ora parte di MAME
 - emula centinaia di IS di home gaming console (VIC-20, C-64, ...)
 - consente di eseguire videogames da home entertainment

56



multi arcade-machine emulator

- Emulazione di migliaia di IS propri delle Architetture HW dedicate al gaming
 - coin-op dagli anni '70 ad oggi
- Software:

i programmi originali per questi IS sono recuperati la' dove hanno aspettato per decenni: in chip di ROM

- ROM dump = scaricare il contenuto di una (qui: vecchia) ROM
- Finalità:

recuperare videogames, importanti pezzi della nostra storia culturale

- è una corsa contro il tempo:
 ROM è memoria «persistente» sì... ma entro certi limiti temporanei!
- quasi sempre, HW capace di eseguire quel dato IS non esiste più:
 Senza emulazione, molti video-games storici sarebbero perduti!











MARS (MIPS Assembler and Runtime Simulator) An IDE for MIPS Assembly Language Programming


MARS is a lightweight interactive development environment (IDE) for programming in MIPS assembly language, intended for educational-level use with Patterson and Hennessy's Computer Organization and Design.

- È un emulatore di una CPU che obbedisce alle convenzioni MIPS32
- Perché usare un emulatore e non la macchina vera?
 - Usiamo tutti la stessa ISA indipendentemente dal calcolatore reale.
 - Ci offre una serie di strumenti che rendono la programmazione più comoda.
 - Maschera certi aspetti reali a cui non saremmo interessati (es., delays).
- Disponibile a questo URL http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/index.htm





MARS (Registri)



- 32 registri a 32bit per operazioni su interi (\$0..\$31).
- 32 registri a 32 bit per operazioni in virgola mobile sul coprocessore 1 (\$FP0..\$FP31).
- registri speciali a 32bit:
 - il **Program Counter (PC)** l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire;
 - hi e lo usati nella moltiplicazione e nella divisione;
 - EPC, Cause, BadVAddr, Status (coprocessore 0) vengono usati nella gestione delle eccezioni.
- l registri general-purpose sono chiamati col nome dato dalla convenzione MIPS e numerati da 0 a 31
- Il loro valore è ispezionabile nel formato esadecimale o decimale

64

Primo programma in Assembly

Un primo programma MIPS

- Scriviamo un programma che calcola la somma di 2+3.
- Idea:
 - Inizializzare un registro con il valore 2
 - Inizializzare un secondo registro con il valore 3
 - Effettuare la somma, ponendo il suo valore in un terzo registro

66

Un primo programma MIPS


```
li $5 2
li $6 3
add $7 $5 $6
```

TODO list:

- Scrivere il programma SU MARS
- Compilarlo
- Osservare la traduzione delle pseudo istruzioni e dei sinonimi dei registri
- Osservare il risultato, guardando il banco dei registri.

Indirizzamento, lettura e scrittura della memoria

68



L'uso della memoria in MIPS

- Il segmento «riservato» contiene il sistema operativo, etc
- Il segmento «testo» contiene le istruzioni del programma da eseguire
 - Il program counter viene inizializzato di default all'inizio di questo segmento
- Nel segmento «dati» contiene i dati (statici e dinamici – per ora, usiamo quelli statici).


70


Parola (word) in MIPS

e quindi anche nel emulatore MARS

1 parola = 32 bit (cioè 4 byte)

(nota: in altri Instruction Set, nessuna di queste ugualianze vale neccessariamente)





MIPS: Letture e scritture RAM

- Store: da registri --> a RAM
- Load: da RAM --> a registri
- Primo operando:
 il registro da / a quale operare
- Secondo operando, scritto fra parentesi (\$14): il registro che contiene l'indirizzo RAM
 - ricordare: in MIPS 1 registro = 1 indrizzo memoria
- Numero prima della parentesi: «offset» Viene aggiunto all'indirizzo
 - è opzionale: se non viene specificato, allora vale 0
 - a cosa serve? (vedi dopo)

78

Accesso alla memoria in Assembly

· Lettura dalla memoria: Load Word

```
lw $s1, 100($s2) # $s1 <- M[[$s2]+100]</pre>
```

• Scrittura verso la memoria: Store Word:

```
sw $s1, 100($s2) # M[[$s2]+100] <- $s1
```

- La memoria viene indirizzata come un vettore: indirizzo base + offset identificano la locazione della parola da scrivere o leggere
- · L'offset è in byte

Direttive Assembler

- Sono «indicazioni» fornite all'Assembler su come trattare il codice Assembly che le segue
- Sintassi: le direttive sono parole precedute da un punto
- In MARS tutte le direttive sono visibili sotto help → directives

80

Alcune direttive Assembler

. data: «quello che segue sono dati (numerici, etc) da memorizzare nel segmento data della RAM (nell'ordine specificato)»

• In pratica: precede i dati del nostro software.

. text : «quello che segue sono istruzioni da memorizzare nel segmento **text** della RAM (nell'ordine specificato)»


• In pratica: precede il codice del nostro software.

(ricorda: software = codice eseguibile + dati)

Esercizio:

- Scriviamo un programma MIPS che:
 - Inizializza questi tre valori word nel settore dati della memoria RAM 0xABBAABBA 0x10003456
 «il word che codifica l'intero -5000»
 - Copia il primo di questi tre word nel registro \$t0


82





Variante:


- Scriviamo un programma MIPS che:
 - Inizializza questi questi tre valori word nel settore dati della memoria RAM 0xABBAABBA 0x10003456
 «il word che codifica l'intero -5000»
 - Copia il secondo di questi tre word nel registro \$9

84









Vettori

- Si consideri un vettore v dove ogni elemento v [i] è una parola di memoria (32 bit).
- Obiettivo: leggere/scrivere v[i] (elemento alla posizione i nell'array).
- Gli array sono memorizzati in modo sequenziale:
 - b: registro base di ∨, è anche l'indirizzo di ∨ [0];
 - l'elemento i-esimo ha indirizzo b + 4*i.

Direttive Assembler per il segmento dati

.word : «i valori che seguono vanno memorizzati in un word ciascuno (4 byte)»

.half : «i valori che seguono vanno memorizzati in un half-word ciascuno (2 byte)»

. by te: «i valori che seguono vanno memorizzati in un singolo byte ciascuno»


. $\operatorname{space}\ N$: «lascia N byte non utilizzati prima del dato successivo»

(ad esempio, il programma scriverà in questo spazio prima di leggervi)

94


Allineamento dati

- L'accesso a memoria allineato su *n* byte se ogni dato di dimensione *n* byte comincia ad un indirizzo multiplo di *n*
 - con n potenza di 2 (es 2, 4, 8)
- In MIPS l'accesso a word è allineato a 4:
 - il loro indirizzo deve essere multiplo di 4
 - altrimenti: viene generato un errore a runtime (una «trap»)



Allineamento dati

- L'accesso a memoria allineato su n byte se ogni dato di dimensione n byte comincia ad un indirizzo multiplo di n
 - con *n* potenza di 2 (es 2, 4, 8)
- In MIPS l'accesso agli half-word è allineato a 2:
 - il loro indirizzo deve essere multiplo di 2
 - altrimenti: viene generato un errore a runtime (una «trap»)



96

Direttive Assembler per il segmento dati

.align n:

«Lascia qui un certo numero di byte vuoti, prima del prossimo dato, per rendere la sua posizione memoria divisible per 2^n »

- questo lascia da un minimo di 0 fino ad un massimo 2ⁿ-1 byte
- n vale 1 o 2
 - per allineare I world usare n=2
 - per allineare I world usare n=1